


# Fundamentals of Plant Biochemistry and Physiology



دكتور

محبب طبه صيقبر

أستاذ فسيولوجيا النبات

كلية النزراعة - جامعة المنصورة

# 

أهدى هذا الإنتاج العلمى إلى المكتبة العربية وأبنائى من طلاب العلم إبتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى.

# والله الموفق

د. محب طه صقر

أستاذ فسيولوجيا النبات

كلية الزراعة ـ جامعة المنصورة

# المحتويات

	<u>مقدمة</u>	•
١	الخلية: وظائفها _ مكوناتها _ عضياتها	•
۲	الحالة الغروية وخواص البروتوبلازم	•
٣	الإنتشار	•
٤	الإسموزية	•
٥	التشرب	•
٦	العلاقات المائية للخلية والنبات	•
<b>Y</b>	النفاذية في الأغشية السيتوبلازمية	•
*	التغذية المعدنية للنبات	•
4	الإنزيمات	•
1.	البناء الضوئي	•
11	علاقة البناء الضوئى بالعناصر المغذية	•
17	الأكسدة البيولوجية وإنتاج الطاقة (التنفس)	•
14	الهرمونات النباتية	•
18	فسيولوجيا الإزهار والإثمار	•
10	فسيولوجيا الإنبات والكمون	•
17	فسيولوجيا النمو	•
14	فسيولوجيا الإجهاد	•

# مقدمة

علم فسيولوجيا النبات هو العلم الذى يهتم بوظائف الأعضاء والعضيات فى الخلايا النباتية وهو من أهم العلوم البيولوجية التى تتيح لنا فرصة التأمل فى خلق الله لما فى الكون من مخلوقات تثير الدهشة والإعجاب فى قدرة الله التى تدل على عظمة خلقة. ولكى نتفهم علم فسيولوجيا النبات جيداً، وجب علينا التطرق إلى دراسة الكيمياء الحيوية النباتية وعمليات التحول الغذائى والبيولوجيا الجزيئية وعلاقة النبات بالوسط الذى يعيش فيه من أرض وماء وهواء وكلها علاقات فسيولوجية بيوكيماوية تثير الدهشة لما فيها من إعجاز.

يجب توضيح أن علم فسيولوجيا النبات ليس فقط هذا العلم الأكاديمي البحت ولكنة أيضاً علم له تطبيقاته الهامــة في حياتنا اليومية.

حكى القرآن الكريم عن النبات وأوردة تورية وجليا، وأقسم به ربنا في محكم الآيات فقال "والتين والزيتون" وشبه النبات والشجر بأطيب الكلمات فقال "ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة" وأظهر الله من خلال النبات عظمة خلقة، إذ أخرج في عالمه الأموات من الأحياء والأحياء من الأموات فقال "إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأتي تؤفكون". وذكر الله تعبيراً رمزياً عن علامات من جعل بينهم المودة والرحمات فقال "تساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم". كما دعانا الله إلى النظر والتمعن في النبات للوصول إلى أفضل العبادات فقال "أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون وقال "فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صبينا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتونا ونخلا". وأخبر الله عن النبات انه مسبحاً وساجداً لرب العباد "والنجم والشجر يسجدان".

وسوف نورد فيما يلى بعض الألفاظ المتعلقة بالنبات وأسمائه وصفاته وما يلحق به من حرث وزرع ورفرف ومسوف نورد فيما يلى بعض الألفاظ المتعلقة بالنبات وأسر وحب وحصيد وثوم وعدس وبقل وبصل وقشاء ويقطين وتين وزيتون وقنوان وأفنان وطلع وطلح ونخيل وأعناب وينع وتمر وزنجبيل وكافور وحدائق وفاكهة ورمان. وذلك لما للنبات من فوائد جمة فهو يسهم في غذائنا وكسائنا ودوائنا، فمن أخشابة نتخذ أدوات البناء، ومن أليافه نصنع الأشربة ونستخرج العطور ومن أعشابه نتخذ العقاقير.

لذلك سوف نتطرق إلى ذكر بعض الألفاظ النباتية التي ذكرت في بعض آيات القرآن الكريم.

# بعض ألفاظ النبات الواردة في القرآن الكريم

- 1 ــ أبا . " وحدائق غلبا وفاكهة وأبا " (عيسى ٣٠ –٣١) والأب هو المرعى وهو أجود أنواع الكلأ.
- لقل. "فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنيتهم جنتين ذواتى أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل" (سبأ). والأثل شجر من الفصيلة الطرفاوية ومن خشبة تصنع أجود الأبواب.
  - ٣ ــ أكلها . "أكلها دائم" (الرعد ٣٥). والأكل هو الثمار والفاكهة.
  - ٤ \_ الأيكة . "أصحاب الأيكة وقوم تبع" (ق ١٤). والأيكة هي الشجر الكثيف الملتف.
- \_ البصل "وإذ قاتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وعدسها وبصلها" (البقرة 11). والبصل معروف منذ القدم وهو من الفصيلة الزنبقية وينمو تحت الأرض وله جذور عرضية.
  - البقل: الآية السابقة و المقصود به البقول ويقال انه العشب الذي ينبت في الربيع ويأكله الناس و البهائم.
- ٧ ــ التين: "والنين والزيتون" (التين ١) والنين فاكهة وغذاء والزيتون وهو من المخللات الشهية كما يعصر ويستخرج من الزيت.
- ٨ ــ الحب "أن الله فالق الحب والنوى" (الانعام ٩٥) والحب مثل حبوب النجيليات كالشعير والذرة والدخن والقمح. والنوى مثل نواة الثمار من تمر وخوخ ومشمش.
  - ٩ ــ الخردل . وان تك مثقال حبة من خردل (الأنبياء ٤٧) وهو من الفصيلة الصليبية وثمرة الخردل تحتوى على بذور سوداء أو بنية صغيرة الحجم وهو من التوابل.
- ١ الخمط . "وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط" (سبأ ١٦) والخمط هو نبات ثمرة مر لا يؤكل و تعافة النفس.
  - 11 ـ رفرف . "متكئين على رفرف خضر" (الرحمن ٧٦) وهو ما تهدل من الشجر والنبات.

- 11 الرمان أو الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه (الأنعام ٩٩) والرمان أمار بذوره طعمها لذيذ ومعروف للجميع.
  - 17 \_ الريحان . "الحب ذو العصف والريحان" (الرحمن ١٢) وهو نبات طيب الرائحة
- 11 ــ زنجبيل . "ويسقون منها كأسا كان مزاجها زنجبيلا" (الإنسان ١٧) وهو نبات معمر يستعمل في الطهو ويكسب المشروبات نكهة طبية.
- 1 سدر . "في سدر مخضود" (الواقعة ٢٨) والسدر هو شجر النبق ويستخرج منة مواد تغيد في تقوية أصول الشعر ووقف نزيف الدم وقرحة المعدة والربو وأمراض الرئة.
- 17 شجر الزقوم . "إن شجرة الزقوم" (الدخان ٤٣) وهي شجرة طعمها مر وكريهة الرائحة وإذا أصابت جسد إنسان تورم.
- 1۷ ــ ضريع . "ليس لهم طعام إلا من ضريع" (الغاشية ٦) وهو نبات اخضر نتن يرمية البحر وهو من شجر جهنم.
  - ١٨ ـ طلح . "وطلح منضود" (الواقعة ٢٩) وهو الموز .
  - ١٩ ـ عدسها . (البقرة ٦١). والعدس معروف للجميع.
- ٢ العصف. "فجعلهم كعصف مأكول" (الفيل ٥) وهى الأوراق التى تغلف ساق النبات بعد جفافها ويقصد بها التين.
  - ٢١ ــ العنب . "وجنات من أعناب" (الأنعام ٩٩) والعنب معروف للجميع .
    - ٢٢ ــ افذان . "ذواتا افنان" (الرحمن ٤٨) وهي الأغصان المورقة.
- ٢٣ ـ الفوم . "وفومها وعدسها وبصلها" (البقرة ٦١) وتعددت التفاسير فقد يقصد بها الشوم أو الحمطة أو الحمص.
  - ٢٤ ـ القثاء . (البقرة ٦١) وهو الخيار.

• ٢ ــ القطمير. "والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير" (فاطر ١٣) والمقصود به القشرة الرقيقة المغلفة للنواة.

٢٦ ـ اليقطين . وانبتنا علية شجرة من يقطين" (الصافات ١٤٦) وهو نبات من القرعيات.

٢٧ ــ الكافور . "وكان مزاجها كافور" (الإنسان ٥) ويقصد بها طلع النخيل أو الأشجار العالية الضخمة.

٢٨ ــ النجم . "والنجم والشجر يسجدان" (الرحمن ٦) وهو كل نبات عشبي ليس له ساق.

تـقديم أ.د/ معب صقر

# تركيب ووظيفة الغلية النباتية

يتوقف مفهوم فسيولوجيا النبات على فهم الأساس التركيبي والوظيفي للخلية النباتية الحية. ولقد ساعد المبكروسكوب الإلكتروني في توضيح المعالم التركيبية للخلية الحيه. تتميز الخلية النباتية الحية بوجود جدار خلوى يحيط بالبروتوبلازم والذي يحوى العديد من العضيات البروتوبلازمية. ويحاط السيتوبلازم بغشاء رقيق يعرف بالغشاء البلازمي. ومن العضيات البروتوبلازمية الميتوكوندريا البلاستيدات الريبوسومات البيروكسيزومات البلاوكسيزومات. كما توجد بعض التركيبات الغشائية مثل الشبكة الإندوبلازمية المبدوكسيزومات الخليوكسيزومات جزءاً من تركيب الخلية النباتية أيضاً وهي تختلف في الحجم وفي طريقة توزيعها داخل الخلية، كما تحتوى على سائل يطلق علية العصير الخلوى و الذي يحتوى على سكريات وأملاح و صبغات و بللورات .... الخ. كما يختلف حجم الخلية من نسيج لأخر. كما يتراوح حجم الخلية ما طريقة تنسيق الخلايا المكونة له. ونتناول في الجزء التالي تركيب الخلية النباتية مع ذكر بعض الوظائف لأهم العضيات الموجودة.

# ١ ـ جدار الغلية:

يقوم البروتوبلاست الحى بإنتاج الجدار الخلوى وتدعيمه والسليلوز هو المادة الكربوهيدراتية الرئيسية المكونة للجدار الخلوى. كما تشكل المواد البكتينية \_ الهيميسليلوز \_ اللجنين \_ السوبرين \_ البروتينات جزءاً هاماً من مكونات الجدر الخلوية. كما يتكون الجدار الخلوى من عدة طبقات رئيسية هي الصفيحة الوسطى \_ الجدار الإبتدائي \_ الجدار الثانوى.

# أ.الصفيحة الوسطى:

يبدأ تكوين الصفيحة الوسطى فى الطور النهائى للإنقسام المباشر للخلية وتحدث عدة تغيرات فى هذا الدور من الإنقسام أهمها:

- هجرة الإنيبات الدقيقة الموجودة في السيتوبلازم في إتجاه المنطقة الإستوائية وتتداخل مع اللويفات
   ويتكون الفراجموبلاست.
- تتجه أيضاً الحويصلات إلى خط الإستواء وتلتحم مع الفراجموابلاست لتكوين الصفيحة الخلوية.
   وتحتوى هذه الحويصلات على مواد بكتينية تشارك في تكوين الصفيحة الوسطى والمادة البكتينية الموجودة بهذه الحويصلات عبارة عن حمض البكتيك الذي يحتوى على ١٠٠ جزيء من حمض الجلاكترونيك على الأقل.
- كما توجد مواد أخرى تشترك في تكوين الصفيحة الوسطى مثل أملاح الكالسيوم والمغنسيوم بالإضافة إلى كميات بسيطة من البروتوبكتين. وهذه الأملاح هي التي تعطي الصلبة المميزة للصفيحة الوسطي.

# ب. الجدار الإبتدائي:

بمجرد تكوين الصفيحة الوسطى يزداد حجم الخلية وتستطيل ويتبع ذلك تشرب الصفيحة الوسطى بــثلاث أنواع من المركبات هي:

١ ــ السليلوز. ٢ ــ الهيميسليلوز. ٣ ــ الجليكوبروتين.

وينتج عن هذا الترسيب من الجهة الداخلية للخلية طبقة رقيقة سمكها من ١ ـ ٣ ميكرون. ويطلق على هذه الطبقة الجدار الإبتدائي. ومن المعروف أن الصفيحة الوسطى تقع دائماً بين الجدار الإبتدائي للخلايا المتلاصقة.

# ج. الجدار الثانوي:

من المعروف أنه بمجرد تكوين الخلايا البارنشيمية تتوقف الخلايا عن الإستطالة وعن ترسيب مواد أخرى للجدار بينما في البعض الآخر مثل الألياف والقصيبات فإن الجدار يستمر في التغلظ وذلك يترسب طبقات إضافية من السليلوز واللجنين ويتراوح سمك هذه الطبقة من صلاح ميكرون وتعرف هذه الطبقة بالجدار الثانوي. وبذلك يفقد الجدار الخلوي مرونته ويصبح صلباً وغير مطاط. وقد يستمر التغليظ ليشمل حيزاً كبيراً

من تجويف الخلية في بعض أنواع الخلايا. وقد توجد بعض المواد الأخرى لتدعيم الجدار الثانوى للخلايا وأهمها:

- السوبرين: وهى المادة التى توجد مغلظة للجدار السليلوزى فى نسيج الفللين والإندودرمس مكونــة لشريط كاسبرى فى الأخير.
  - الكيوتين: مادة دهنيه يدخل في بنائها الأحماض الدهنية والكحولات ومواد راتنجية.
    - الشموع: وهي التي تحمى الخلية من فقد الماء.

والبرتوبلاست هو الوحدة الحية المنسقة داخل خلية مفردة والتى تقوم بعمليات التحول الغذائى فى الخليسة. والبروتوبلازم مصطلح شامل لجميع المحتويات الحية فى الخليسة وهو أساس الحياة فيها. ويتكون البرتوبلازم (البرتوبلاست) من السيتوبلازم والنواه والبلاستيدات الميتوكوندريا والريبوزمات الديتيوسومات والأجسام الكريه والأنبيبيات الدقيقة والليسوسومات كما يحتوى البروتوبلاست أيضاً على مكونات غير حيه وهى من نواتج عمليات التحول الغذائي وتظهر هذه المواد أحياناً في صورة مخزونة زائدة عن حاجة الخلية وتوجد هذه المكونات في الفجوات العصارية أو السيتوبلازمية وهي إما صلبة أو في حالة غروية وهي إما عضوية أو غير عضوية. ومن المكونات غير الحية الفجوات العصارية، الكربوهيدرات (النشا والسكريات والسليلوز والهيميسليلوز واللجنين والبكتين والصموغ والمواد المخاطية)، البروتينات الزيوت الدهون الكيوتين الشمع النباتي اللبن النباتي الراتنجات الدباغ القلويدات البلورات المعدنية.

# السليلوز كمادة أساسية في تكوين الجدار الخلوى

السليلوز مادة كربوهيدراتية عديدة التسكر والوحدة البنائية له هو البيتاجلكوز ويتراكم الجلوكوز بطريقة خاصة لتكوين مادة السليلوز كالتالى:

يتجمع عدد من جزيئات الجلوكوز ١٠٠٠ ـ ٣٠٠٠ جزئ في سلسلة طويلة لتكوين ما يعرف بالسلاسل السليلوزية.

- يتجمع حوالى ١٠٠ سلسلة سليلوزية مرتبة فى صورة شبكية التركيب لتكون ما يعرف بالميسلة.
   والميسلة هى أصغر وحدة تركيبية للجدار الخلوى.
  - § يتجمع حوالي ٢٠ ميسلة لتكوين اللويفات الدقيقة وقطر اللويفة حوالي ١٥ \_ ٢٥ نانوميتر.
- يتجمع حوالى ٢٥٠ لويفة دقيقة فى نسيج يشبه الحبل مكونه ما يسمى لويفة كبيرة وأبعادها ٤ × ٥٠٠ ميكرون وهى تمد الجدار الخلوى بالقوة الكافية.

# ٢ ـ البرتوبلازم (البرتوبلاست):

عبارة عن كتلة هلامية تتكون من مواد غروية لها صفة اللزوجة والشفافية وتعتبر مسئولة عن جميع أوجه النشاط الحيوية في الخلية. وتحتوى هذه الكتلة على بقية المحتويات الحيه في الخلية ويتركب البرتوبلازم

# ٣ ـ الأغشية السيتوبلازمية:

الغشاء السيتوبلازمى الخارجى Ectoplast وهو مبطن للجدار الخلوى من الداخل وهو غشاء رقيق شفاف ويحيط تماماً بكتلة البروتوبلاست من الخارج ويبدى خاصية النفاذية الاختيارية. والغشاء البلازمي الداخلى Tonoplast وهو الغشاء المحيط بالفجوة العصارية ويشبه في تركيبة وخواصه الغشاء البلازمي.

وتركيب الغشاء الكيماوى عبارة عن بروتين وفسفوليبيدات متداخلة مع بعضها فى صورة موزايك (الموديك المبرقش السائل) إلا أن البعض يذكر أنه يتكون من طبقتين من البروتين بينهما طبقة من المواد الدهنية سمكها عبارة عن جزئيين من الفسفوليبيدات وسمك الغشاء كله يصل إلى ٥ \_ - ١٥٠ انجستروم (تصور دانييلى ودافسون). والجزء البروتيني من الغشاء ينفذ الماء والمواد القطنية. بينما الجزء الدهني من الغشاء

ينفذ المواد الغير قطبية فقط. كما يمكن الإستدلال على وجود الأغشية البلازمية وملاحظتها بإحدى الطرق التالية.

- ١ \_ الفحص الميكروسكوبي عن طريق استخدام صبغات خاصة ومشاهدة البلزمة.
- ٢ ــ العلاقات المائية: وذلك بملاحظة إنتفاخ الخلايا وانكماشها في المحاليل المختلفة وهذا يشير إلــي
   وجود أغشية بلازمية حول السيتوبلازم غير منفذة أو قليلة النفاذية للذائبات بينما هــي منفــذة
   للماء.
- ٣ ــ النفاذية الاختيارية: حيث أن الخلية تنفذ المواد المختلفة بدرجات متفاوتة حتى شقى الملح تمتص
   و و و تنفذ داخل الغشاء البلازمي بدرجات مختلفة و هذا يشير إلى أن هناك غشاء يتحكم فــي عمليــة
   النفاذية.

# £.الشبكة الإندوبالزمية Endoplasmic reticulm

عبارة عن تكوين شبكى يصل بين غشاء النواة ويمتد ليصل إلى الجدار الخلوى وقد تمتد الشبكة الإندوبلازمية إلى الخلايا المجاورة وبذلك تعمل الشبكة الإندوبلازمية على زيادة مسطح الاتصال بين المكونات النووية وسيتوبلازم الخلية وتعمل كنظام موصل داخل الخلية وقد تمتد أشرطة الشبكة الإندوبلازمية من خلية لأخرى أى أن هناك اتصال مباشر بين أنوية الخلايا المتجاورة وذلك من خلال الشبكة الإندوبلازمية المتصلة بأغشية الأنوية. ومن الملاحظ أن التركيب الشبكي له تجويف بحيث يظهر كأنابيب وقد تنفتح هذه الأنابيب في بعض المواقع فتظهر كحويصلات (سسترنات) Cisternae وهي تعمل كمستودعات وقد تمتلئ الأنابيب والحويصلات بالسوائل والبروتينات.

ومن الملاحظ أن الشبكة الإندوبلازمية يتباين مظهرها الخارجي من حيث الملمس من منطقة لأخرى ويبدو انه يوجد نوعان رئيسيان هما:

### أ. الشبكة الاندوبلازمية الخشنة Rough endoplasmic reticulum

يبدو هذا الجزء من الشبكة نتيجة لالتصاق الريبوسومات به وبذلك يصبح لهذه المنطقة نشاط ملحوظ في بناء البروتين والذي يتم تخزينه وانتقاله عبر تجويف الشبكة الإندوبلازمية. (التجويف الحويصلي للشبكة الاندوبلازمية) إلى أجهزة جولجي المصاحبة لها.

#### ب. الشكة الاندوبلازمية الملساء Smooth endoplasmic reticulum

وهى ناعمة الملمس وتلعب دورا أساسياً فى تمثيل وتجميع الجليكوليبيدات وهى مركبات عبارة كحولات وأحماض دهنيه وكريوهيدات.

# O.أجمزة جولجي Golgi apparatus

تبدو أجسام جولجى (قد تسمى دكتوزومات) عبارة عن عدة أغشية مرتبطة ببعضها ومفلطحة وهى وعائية أيضا ومرتبطة بالعديد من الحويصلات الكرية. تتشابه أغشية أجسام جولجى إلى حدد كبير مع الشبكة الإندوبلازمية وفى بعض الأحيان قد يمتزج كل منهما بالآخر. ولأجسام جولجى دور مهم فى بناء الصفيحة الوسطى بحيث تحتوى الحويصلات المكونة لأجسام جولجى على مولدات به للمواد التى تشترك فى بناء الجدار الخلوى مثل (عديدات التسكر للبروتينات مركبات كيماوية أخرى) تتراكم فى الأوعية ثم تنتقل عند تمام الإنقسام الميتوزى إلى الصفيحة الخلوية. وتنشأ صفائح أجهزة جولجى من حويصلات دقيقة تنفصل عن أجزاء من الشبكة الإندوبلازمية.

# Mitochondria الهيتوكوندريا.٦

وهى جسيمات حيه منتشرة فى سيتوبلازم الخلايا الحية ولها تركيب خاص وتتركب من أغشية مزدوجة تتكون من مواد بروتينية ودهنية. ويمتاز تركيبها بوجود صفائح داخلية عرضية عبارة عن إمتدادات للغشاء الداخلى Cristae. وتأخذ الميتوكوندريا أشكال متعددة فهى أسطوانية أو بيضاوية أو كروية ويصل قطرها ٣ - ٤ ميكرون وتلعب دوراً كبيراً فى عملية التنفس وإنطلاق الطاقة كما تحتوى الميتوكوندريا على:

۱ \_ الفسفوليبيدات ٢ \_ الأحماض النووية DNA & RNA

٣ ــ السيتوكرومات.
 ٤ ــ إنزيمات دورة كربس.
 ٥ ــ مكونـــات نظـــام نقـــل
 الإلكترونات.

وتختص المبتكوندريا بإنتاج الطاقة المستخدمة في الخلية ولذلك عندما تكون الخلية نشطة فإن المبتوكوندريا تكون كثيرة وكثيفة ويتضح ذلك في الخلايا المرستيمية. عندما تتحلل الدهون والكربوهيدرات في السيتوبلازم فإن المنتجات الناتجة تتأكسد مع تحرر CO<sub>2</sub> والماء والطاقة. ففي المبتوكوندريا يتم تخزين الطاقة المنفردة في صورة روابط فوسفاتية غنية بالطاقة. وأكثر المركبات أهمية في هذا الشان هو الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP ويمكن إستخدام هذه الطاقة بكل سهولة عند الحاجة إليها في التفاعلات الحيوية بالخلية. والملاحظ من تركيب الميتوكوندريا أن التركيب الغشائي له دور هام جداً في تخليق وإنتاج جزيئات الطاقة والملاحظ من خلال عملية الفسفرة التأكسدية الموجودة على الحواجز العرضية Oxidative phosphorylation والممتدة من الغشاء الداخلي. ويمكن الإشارة ياختصار شديد إلى خطوات تلك الفسفرة التأكسدية فيما يلي:

NAD 
$$pH_2$$
 FAD  $H_2$  Quinone Cytb Cytc  $Cy+f$   $O_2$   $H_2O$ 

ADP ATP ADP ATP ADP ATP

ومن المعروف أيضا أن الميتوكوندريا لها القدرة على الإنقسام والنمو دون الإعتماد على النواه وذلك لإحتوائها على DNA & RNA الخاص بها.

# ۷.البلاستیدات Plastids

وهى جسيمات حيه فى الخلايا وخاصة الأنسجة الكلورانشيمية وهى ذات وظائف معينة وتأخذ العديد من الأشكال وهى مزدوجة الغشاء ومن أنواعها:

١ ـ البلاستيدات الأولية. ٢ ـ البلاستيدات عديمة اللون.

٣ ــ البلاستيدات الملونة.
 ٤ ــ البلاستيدات الخضراء.

• البلاستيدات الأولية Proplastids ويمكنها تكوين أى نوع من البلاستيدات الأخرى.

فسيولوجيا النبات \_ د/ محب طه صقر أستاذ فسيولوجيا النبات \_ كلية الزراعة \_ جامعة المنصورة

- البلاستيدات عديمة اللون Leucoplasts: وتوجد في أماكن التخزين (أعضاء التخزين) المختلفة في النبات حيث تخزن المواد النشوية أو البروتينات أو الزيوت وفي هذه الحالمة تسمى بالبلاستيدات النشوية أو البروتينية أو الزيتية.
- البلاستيدات الملونة Chromoplasts: وهي تحتوى على صبغات ملونة مثل الكاروتينويد (الكاروتين أو الزانثوفيل) وهي لا تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي وهي مسئولة عن تلوين الثمار مثل الطماطم والتفاح أو الجذور كما في الجذر أو الأزهار.
- البلاستيدات الخضراء Chloroplasts: وهي المسئولة عن عملية البناء الضوئي وسوف نتناولها بالتفصيل. كما يمكن تحويل بعض الأتواع من البلاستيدات إلى النوع الآخر فمثلاً:
  - \_ البلاستيدات عديمة اللون كما في درنات البطاطس تتحول إلى خضراء عند تعرضها للضوء.
- البلاستيدات الخضراء تتحول إلى ملونة كما في ثمار الطماطم حيث يتكسر وينهدم الكلورفيل ويتراكم
   الكاروتين (الليكوبين) بها مما يعطيها اللون الأحمر.

والبلاستيدات الخضراء أكثر أنواع البلاستيدات أهمية نظراً لأنها تعضد الحياه كلها وذلك لوظيفتها في تجميع الطاقة الضوئية إلى طاقة كيماوية من خلال عملية البناء الضوئي. وتحاط البلاستيدات الخضراء بغشاء مزدوج وتحتوى على نوعين من الصفائح.

- \_ صفائح الجرانا Granum thylakoids وتحتوى على صبغات البناء الضوئى مثل الكلورفيلات والكاروتينويدات ويتم بالجرانا تفاعل الضوء والهدف منه إنتاج الطاقة في صورة جزيئات NAD والكاروتينويدات ويتم بالجرانا تفاعل الضوء والهدف منه إنتاج الطاقة في صورة جزيئات CO2 من خلال تفاعل الظلام.
- \_ صفائح الأستروما Stroma thylakoids وهي صفائح رقيقة تحتوى على إنزيمات تفاعل الظلام ويستم بها إختزال CO<sub>2</sub> إلى سكريات.

### Vacuoles الفجوات. ٨

توجد الفجوات منتشرة فى السيتوبلازم وهى صغيرة الحجم وخاصة الخلايا المرستيمية. أما فى الخلايا البالغة فإنها تحتوى على فجوة واحدة فى الغالب وتمثل الفجوة فى هذه الحالة ٩٠% من الحجم الكلى للخلية.

تحاط الفجوة بغشاء فردى ويعرف بإسم التونوبلاست Tonoplast أى الغشاء الفجوى أو الداخلى وهو الختيارى النفاذية. وتحتوى الفجوة بداخلها ما يسمى بالعصير الخلوى الذي يقوم بعدة وظائف منها:

- الحفاظ على ضغط الإمتلاء حيث يحتوى العصير الخلوى على السكريات \_ الأحماض العضوية \_ الدهون \_ الأملاح المعدنية والصبغات مثل الأنثوسيانين والكلوريدات وكلها تزيد من الضغط الإسموزى الذي يحافظ على ضغط الإمتلاء.
  - ٢ \_ تخزين المواد الأساسية اللازمة للنشاط الخلوى.
- ٣ ـ يتراكم بها المركبات الدفاعية الخلوية والمواد السامة والبللورات المعدنية مثل أوكسالات الكالسيوم.

# 9. الجليوكسيزوهات والبيروكسيزوهات والأسفيروزوهات , Spherasomes:

يطلق على هذه الجسيمات لفظ الأجسام الدقيقة أو الكروية حيث لا يزيد قطر أى منها عن ٢ نانوميتر وتحاط بغشاء فردى ولا يوجد بداخلها تراكيب غشائية ولكنها تحتوى على كمية هائلة من البروتين والدهون.

- الجليوكسيزومات: توجد في أنسجة البذور الزيتية حيث يتحول الدهن إلى كربوهيدرات من خلل دورة جليوكسيلات وتحتوى على الإنزيمات اللازمة لأكسدة بيتا للأحماض الدهنية حتى تكوين المرافق الإنزيمي Acetyl-Co A.
- البيروكسيزومات: وهى الجسيمات التى تقوم بوظيفة أيض الجليكولات Glycolate المنتجة بواسطة البلاستيدات الخضراء وخلال التمثيل الضوئى وهى المسئولة عن عملية التنفس الضوئى المميزة للنباتات ثلاثية الكريون.

وتوجد تلك الأجسام الكروية (الجليوكسيزومات & البيروكسيزومات & الأسفيروزومات) بكثرة في سيتوبلازم خلايا الأنسجة التي تقوم بتخزين الدهون مثل إندوسبرم الخروع وفلقات عباد الشمس والفول السوداني أو في طبقة الأليرون في إندوسبرم حبوب الغلال ويتم إستهلاك الدهون التي تم تخزينها في تلك الجسيمات الكروية خلال مراحل تكوين البادرة عند الإنبات حيث تحتوى في تلك الفترة على إنريم الليبير Lipase ويعتقد العلماء أن هذه الجسيمات تنشأ من أجزاء دقيقة تنفصل عن الشبكة الإندوبلازمية.

# Microtubules الأنيبيبات المقيقة. ١٠

وهى عبارة عن عضيات أسطوانية طولها حوالى بضعة ميكرونات وقطر قناتها ١٢٠ أنجستروم وتوجد هذه الأنابيب الدقيقة في سيتوبلازم الخلية كما يتألف منها المغزل النووى Nuclear spindle في عملية الإنقسام الخلوى غير المباشر. وتتكون هذه الأنابيب في مكان الإحتياج إليها في الخلية ولا تنتقل إلى مكان آخر وتختفي بعد إنتهاء الغرض منها. ويرجع أن لها دور بتنظيم وضع لويقات السليلوز الجديدة في جدر الخلية كما أنها توجه إلى الغشاء البلازمي للمناطق التي يبني فيها جدار الخلية.

# ۱۱. الليسوسومات Lysozomes

جسيمات كروية دقيقة منتشرة في السيتوبلازم تقوم بتجميع الإنزيمات الهاضمة من الخلية بداخلها لتحمي الخلية من الهضم الذاتي. وعند موت الخلية تتجزأ هذه الأجسام وتتحرر الإنزيمات الهاضمة وتتحلل الخلية.

# المكونات غير الحية

ويطلق عليها أيضاً المكونات غير البرتوبلازمية وهي نواتج لعمليات التحول الغذائي وأحياناً تمثل هذه المكونات مواد مخزونة زائدة عن حاجة الخلية. وتوجد هذه المكونات في الفجوات العصارية أو السيتوبلازم وهي إما ذائبة أو صلبة أو في حالة غروية وهي إما عضوية أو غير عضوية ومن أمثلتها:

# أولاً: الكربوهيدرات Carbohydrates

# ا ـ السكريات Sugars

• يوجد سكر الجلكوز والفراكتوز في جميع الخلايا تقريباً حيث أنها السكريات الأساسية المستخدمة كمادة للتنفس.

- السكروز هو المادة الأساسية المخزنة في سيقان قصب السكر وجذور نبات بنجر السكر.
- الفراكتوز (سكر الفاكهة) المادة الأساسية المخزنة في ثمار الفواكه وقد يتجمع الفركتوز في صورة سلاسل معقدة لتكوين مركب الأينولين والذي يوجد بصورة مخزونة في جذور وريزومات نبات الداليا \_ الطرطوفة \_ الخرشوف.

#### Y \_ النشا Starch \_ ۲

- توجد في صورة حبيبات مخزونة في أعضاء التخزين مثل درنات البطاطس وجذور البطاطا وكورمات القلقاس وحبوب الغلال. وتتنوع حبيبات النشا من بسيطة إلى نصف مركبة إلى مركبة.
  - ٣ ـ السليلوز Cellulose سبق الحديث عنه في تركيب الجدار الخلوي.
    - ٤ ـ الهيميسليلوز Hemicellulose

وهى مواد توجد مرتبطة بالسليلوز وتوجد مخزونة فى إندوسبرم بعض البذور كغذاء مخزن. كما يوجد بالجدر الخلوية للأنسجة الخشبية مثل أشجار التفاح.

#### ه \_ اللجنين Legnin

مادة كربوهيدراتية تبنى في سيتوبلازم الخلية ويتم إتحادها في جدار الخلية لتكوين الجدار الثانوي للخلية.

# Pectic compounds المواد البكتينية – المواد البكتينية

مثل حمض البكتيك والبكتين والبروتوبكتين. وقد ترتبط بالسليلوز لتكوين الجدار الإبتدائى كما قد ترتبط أحياناً باللجنين.

# ۷ \_ الصموغ Gums

هى مواد كربوهيدراتية معقدة يتم إنتاجها فى النباتات لظروف مرضية ينتج عنها تحطم جدران ومحتويات الخلايا. والصمغ العربى أهم تلك الأنواع.

# ۸ ـ المواد المخاطية Mucilage

مركبات كربوهيدراتية معقدة مثل الصموغ وتمثل المواد المخاطية ناتجا عاديا لنشاط الخلية وقد تتكون بكميات كبيرة تؤدى إلى إمتلاء الخلية بها. ومن أمثلة المواد المخاطية تلك التى توجد فى قلف شجرة الدردار Ulmus وكذلك فى غلاف بذرة الكتان Linum والأنسجة الخازنة للماء فى النباتات الصحراوية مثل الصبار.

فسيولوجيا النبات \_ د/ محب طه صقر أستاذ فسيولوجيا النبات \_ كلية الزراعة \_ جامعة المنصورة

# ثانياً: البروتينات Proteins

البروتينات هى المكون الأساسى للبروتوبلازم أما البروتينات المخزونة فهى قد توجد ذائبة فى العصير الخلوى أو فى حالة صلبة (أليرون) فى إندوسبرم البذور الغنية بالزيت مثل الخروع. وحبيبات الأليرون قد تكون معقدة (بللورية) كما فى أليرون الخروع أو أليرون بسيط غير متبللور كما فى أليرون القمح.

# ثالثاً: الدهون Oils and Fats

يخزن الزيت في إندوسبرم بعض البذور مثل الخروع والكتان أو في الجنين مثل القطن والخروع وفول المحلويا وقد يخزن الزيت في لحم الثمرة مثل الزيتون وقد تخزن في بعض البذور مثل بذور الكاكاو Theobroma وحوز الهند Cocos mucitera والغلاف اللحمي لثمار نخيل الزيت Elaeis guinneensis. (مع ملاحظة أن الزيوت سائلة بينما الدهون تكون جامدة في درجة الحرارة العادية. وقد توجد أنواع أخرى من الزيوت والتي تعرف بالطيارة وتأون في بتلات بعض الزيوت والتي تعرف بالطيارة والثمار مثل الورد Rosa sp. والتمار مثل الورد عن المناه المناه والتمار مثل الينسون Pimpinellan anisum أو الريزمات مثل الزنجبيل القرفة القرق المثل الورد Assa sp. أو الخشب مثل شجر الصندل Santaium album أو القلف مثل القرفة القاور قي الخشب مثل النعناع Mentha sp أو الكافور Eucalyptus أو الأوراق مثل النعناع Mentha sp أو الكافور الكافور الكافور المناه النعناع شعر المعاه المناه المناه المناه النعناع شعر المعاه المناه الكافور الكافور الكافور الكافور وقد مثل النعناع Mentha sp

يمثل الكيوتين والسوبرين مواد شبيهة بالدهون إلا أن الكيوتين مركب مادة شبه محبه للماء وتغطى السطح الخارجي للأوراق وهي تسمح بنفاذ المواد المرشوشة إلى داخل خلايا النبات بينما السوبرين مادة شبه دهنيه لا تسمح بنفاذ الماء ومن أمثلتها شريط كاسبرى والمادة المغلظة لخلايا الفلين.

أما الشمع النباتى فهو مادة دهنيه أيضاً ولكنها أكثر صلابة وتترتب على سطوح الأوراق والسيقان أو الثمار.

# رابعاً: اللبن النباتي Latex

وهو يوجد في تراكيب خاصة تسمى الغدد والقنوات اللبنية (التراكيب اللبنية علمة عامة عامة عامة عامة على مواد سكرية \_ حبيبات نشا \_ زيوت \_ قلويدات \_ بروتينات \_ راتنجات \_

كاوتشوك \_ صموغ \_ إنزيمات. ويستخدم اللبن النباتي في الحصول على العديد من الصناعات ويتوقف ذلك على نوع اللبن النباتي والشجرة المستخدمة ومن أمثلة تلك المواد:

- o المطاط: ويستخرج من بعض الأشجار مثل شجرة مطاط بنما Castelia elastica.
  - o المورفين: ويستخرج من ثمار الخشخاش Papaver somniferum.
    - o إنزيم البابين: ويستخرج من ثمار الباباظ Carica papaya.
      - o عقار Lactocarium: ويستخرج من الخس.

# خامساً: الراتنجات Resins

مواد معقدة التركيب وهي شبه صلبه ولا تذوب في الماء ولكنها تذوب بدرجات مختلفة في الكحول \_ الإيثير \_ الكلورفورم. ومن أهم الراتنجات الطبيعية المصطكى Masic ويحصل عليه من شجرة المصطكى Boswellia واللبان الدكر Frankinsense ويحصل عليه من شجرة اللبان الدكر carterii وقدوات كما في ريزومات الزنجبيل أو القرنفل والقرنفل أو ثمار العائلة الخيمية. وقد تتكون الراتنجات نتيجة لجروح تحدث بالنبات حيث تتراكم مكونة طبقة واقية.

# سادساً: الدباغ Tannins

وهى مواد معقدة التركيب تكثر فى وجود النسيج المتوسط لأوراق نبات الشاى Camellia وقلق شـجرة البلوط Guercus suber. كما توجد الدباغ بصفة عامة فى كافة أنواع الخلايا وجـدر الخلايا والعصير الخلوى والسيتوبلازم ويختلف نسبة وجود هذه المادة بإختلاف نوع النبات. وتعمل الـدباغ على تجـانس السيتوبلازم ووقاية النبات من تطفل الحيوانات كما تساعد على التأم جروح النبات.

كما يستفاد من الدباغ تجارياً فى بعض الصناعات مثل صناعة دبغ الجلود حيث تتفاعل مع جيلاتين جلود الحيوان لتكوين مادة قوية متماسكة. كما يستفاد منها فى صناعة حبر الكتابة حيث تتفاعل الدباغ مع أملاح الحديد لتكوين الحبر الأسود.

# سابعاً: القلويدات Alkaloids

وهى مركبات ذات تأثير سام وتمثل أهمية قصوى فى مجال الأدوية والنواحى الطبية وأساس تركيبها النتروجين. ومن أمثلة القلويدات المعروفة:

- الكينين Quinine: ويستخرج من شجرة الكينا
- ستريكنين Strychinine ويستخرج من بذور شجرة الجوز المضيء Strychnosnux sp.
  - المورفين Morphine ويستخرج من ثمار الخشخاش Morphine
    - الكافيين ويستخرج من بذور البن Coffea Arabica.
    - البابين Papin ويستخرج من ثمار نبات الباباظ Papin

# ثامناً: البللورات Crystals

تتركب معظم البللورات من مواد غير عضوية وأكثرها شيوعاً أملاح الكالسيوم مثل أوكسالات أو كربونات الكالسيوم، كما توجد بللورات من السيليكا في أوراق النجيليات وعموماً تتكون البللورات كمادة ثانوية ناتجة من عمليات التحول الغذائي لبعض المواد وهذه المواد غير مرغوب فيها ولو تراكمت لأصبحت سامة للنبات، لذا يلجأ إلى ترسيبها نتيجة تفاعل تلك المواد مع بعض العناصر أو الأملاح في صورة بللورات يتم تخزينها وتجميعها في خلايا خاصة وبذلك تتحول المواد السامة إلى مواد غير سامة في صورة بللورات.

١ ـ بللورات أكسالات الكالسيوم

البلاورات الإبرية Acicula & Raphide بللورات إبرية وتوجد منتثرة أو في صورة حزم في خلايا بعض النباتات مثل الدراسينا ، الحميض ، جذور الأسيرجس.

البللورات المنشورية Prismatic: توجد في خلايا نبات الاتل Tamarix أو بشرة قواعد الأوراق المخزنة للبصل.

البللورات النجمية Rosette & Droses تكثر هذه البللورات في ساق العنب ، التين الشوكي ، أوراق الدفلة ، الكافور ، عنق ورقة الخروع.

فسيولوجيا النبات ــ د/ محب طه صقر أستاذ فسيولوجيا النبات ــ كلية الزراعة ــ جامعة المنصورة
' ـ بلورات كربونات الكالسيوم
ن أشهر تلك البللورات الحويصلة الحجرية Cystolith وتوجد في البشرة المتضاعفة لنبات التين المطاط

# المالة الغروبة وغواص البرتوبلازم

تنقسم المحاليل عموماً إلى ثلاثة أنواع وذلك بالنسبة للمواد المنتشرة فيها:

# \* المحاليل الحقيقية True solutions

وفيها تكون المادة المنتثرة متجزئة إلى مستوى الجزيئات أو الأيونات ويبلغ حجم الجزيئات هذه الدرجة من الصغر حيث لا يمكن رؤيتها بأى وسيلة من وسائل الإبصار المعروفة ويمكن التحقق من وجودها فقط بالكشف عن خواصها الطبيعية والكيماوية ويبلغ قطر معظمها إلى ١/ مليون من الملليمتر أى ١ ملليميكرون أو أصغر من ذلك. وهذه الجزيئات تظل منتثرة في المحلول بصورة متجانسة بين جزيئات المذيب (الطور الناثر) وتكسب المذيب صفات مميزة. ومن أمثلتها محلول سكر القصب أو محلول كلوريد الصوديوم والأخير تتأين جزيئاته إلى دقائق أصغر هي الأيونات. وتجدر الإشارة هنا إلى دقائق أصغر هي الأيونات. وتجدر الإشارة هنا إلى نا المادة المذابة قد تكون مادة صلبة (وهي التي تهمنا في هذا المجال) أو سائلة أو غازية.

### \* المعلقات Suspensions

ويطلق هذا اللفظ على الأنظمة التى تكون فيها المادة المنتثرة صلبة والمادة الناثرة (ماء) وفى هذا النظام لا تتأثر المادة بالسائل الموجود فيه مثل وضع الرمل فى الماء أو يحدث أن تتجزأ المادة ولكن وحدات التجرزؤ هنا تكون عبارة عن تجمعات كبيرة جداً من الجزيئات وتعرف بأنها دقائق المادة المنتثرة. ونظراً لكبر حجم هذه الدقائق فإنها لا تلبث أن ترسب وتنفصل عن السائل الموجود فيه وهذه الدقائق يمكن رؤيتها بفحصها ميكروسكوبيا أو بالعين المجردة ويقدر قطرها بأكثر من ١٠٠ ملليميكرون، وإذا كانت المادة المنتثرة سائلة يسمى بالمستحلب المؤقت Emulsion.

# \* المحاليل الغروية Colloidal solution

وفى هذا النظام من المحاليل تتجزأ المادة المنتثرة إلى دقائق أو حبيبات غاية فى الصغر كل منها تتكون من المئات وأحياناً الآلاف من الجزيئات ويقع حجم هذه الدقائق وسطاً بين حجم دقائق المحاليل الحقيقية

والمعلقات أى أقل من ١٠٠ ملليميكرون. وأكثر من ١ ملليميكرون (وفى بعض المراجع يتراوح بين ١ \_ ... ٢٠٠ ملليميكرون).

وعلى ذلك فإن خواص هذا النوع من المحاليل يكون وسطاً بين خواص المحاليل الحقيقية والمعلقات أى أنها تكون تجمعات أكبر من الجزيء الواحد في صورة دقائق وهذه الدقائق أصغر من دقائق المعلقات بدرجة لا تسمح برسوبها ولذا تظل منتثرة في السائل الموجود فيه وتسمى السائل وسط الإنتثار والمادة الصلبة (الغروية في هذه الحالة) تسمى المادة المنتثرة Dispersion medium & Dispersel phase إلا أنه يمكن مشاهدة خواصها الضوئية ومشاهدتها في الحركة البراونية.

والمادة المنتثرة في المحاليل الغروية قد تكون:

- سائلة: وتسمى محاليلها مستحلب دائم مثل مستحلب الزيت في الكحول (بعد الرج).
- صلبة: وتسمى محاليلها غروية مثل محلول غروى الكبريت ويحضر بإضافة محلول الكبريت في الكحول إلى كمية كبيرة من الماء.
  - ونظراً لأن البرتوبلازم مادة غروية فسوف نتكلم عنها بشيء من التفصيل فيما بعد.

# تحضير الغرويات:

من الناحية النظرية هناك طريقتين للوصول بحجم دقائق المادة إلى المستوى الغروى.

- \_ طريقة التجمع وهي تجميع الجزيئات في وحدات أكبر إلى أن تصل إلى مستوى دقائق الغرويات وتسمى هذه الطريقة بالتكثيف Condensation ومثلها صب محلول كلوريد الحديديك في ماء مغلى.
- \_ الطريقة الثانية وهى تكسير الدقائق الكبيرة إلى دقائق أصغر تقع فى مستوى حجم دقائق الغرويات وتسمى هذه الطريقة بطريقة التجزئة Dispersion ومثلها إضافة الكحول إلى مستحلب الزيت والماء لتكوين مستحلب دائم وكذلك طحن الدقائق الكبيرة بواسطة أجهزة خاصة أو إستخدام الإنزيمات.

### خواص الغرويات:

للمحاليل الغروية ميزه هامة جداً وخاصة فيما يتعلق بدراسة البرتوبلازم والأنظمــة الحيويــة ونــذكر أهــم الخواص فيما يلي:

# ١ ـ الغرويات المحبة والكارهة لوسط الإنتثار:

المحاليل الغروية عادة إحدى نوعين بالنسبة لدرجة تجاذب دقائقها الغروية مع وسط الإنتثار وهي:

- أ ــ محبة لوسط الإنتثار Lyophobic colloids أى دقائقها الغروية تحيط نفسها بأغلفة (أغشية) من وسط الإنتثار. وإذا كان وسط الإنتثار هو الماء تسمى Hydrophilic colloids مثل محلول الجيلاتين الغروى وزلال البيض والبروتوبلازم ولترسيب المحلول الغروى في هذه الحالة لابد من إزلة الغلف المائي أولاً قبل معادلة الشحنات كما سيأتي فيما بعد.
- ب \_ كارهة لوسط الإنتثار Lyophobic colloids أى أن دقائقها لا تحتفظ بأغشية مثل وسط الإنتثار حولها وإذ كان وسط الإنتثار هو الماء تسمى Hydrophobic مثل محلول أيدروكسيد الحديديك الغروى.

# ٢ ـ الشحنات الكهربائية للدقائق الغروية:

من خواص الغرويات أن دقائقها تحتفظ حولها بشحنات كهربائية من نوع واحد وهذه الشحنات قد تكون موجبة (كما في محلول الجيلاتين الغروى موجبة (كما في محلول الجيلاتين الغروى وأحمر الكونجو والبروتوبلازم الخلوى) ووجود هذه الشحنات من نوع واحد حول كل دقيقة غروية يعمل على تنافر هذه الدقائق من بعضها وهذا يعمل على عدم تجمعها وترسيبها. ولو تمكنا من معادلة هذه الشحنات بأى وسيلة فإن النظام الغروى لا يلبث أن يرسب حيث تتجمع الدقائق الصغيرة في دقائق أكبر فأكبر كما يحدث في حالة إضافة محلول مخفف من كبريتات الأمونيوم إلى محلول أيدروكسيد الحديديك الغروى. وكلما زاد تكافئ الأيون المستخدم في الترسيب أى زادت الشحنات المضادة عليه كلما زادت كفاءته في الترسيب بالنسبة للنظام الغروى.

أمثلة: يرسب محلول غروى من كبريتور الزرنيخ أو الطين الغروى بواسطة كاتيون الصوديوم والكالسيوم والألمونيوم وتكون كفاءة الترسيب قليلة في الحالة الأولى وتتزايد تدريجياً حسب الترتيب السابق  $Na^+$ .  $Ca^{++}$  .  $Al^{+3}$  . (-+++) لو ++++ لو +++++ .

ولترسيب المحاليل الغروية المحبة لوسط الإنتثار (مثل الجبلاتين) تواجهنا عمليتين:

أو لاً: نزع الغلاف المائي الموجود حول الدقائق.

ثانياً: معادلة الشحنات الكهربائية:

ويتم ذلك عادة بإضافة كميات كبيرة من ملح صلب مثل كبريتات الأمونيوم التى تعمل على نزع الغلاف المائى ومعادلة الشحنات في نفس الوقت.

# ٣. إنعكاس الأطوار:

تتميز المحاليل الغروية المحبة لوسط الإنتثار كما سبق القول بأنها تحتفظ بأغلفة من وسط الإنتشار حولها ويتوقف سمك هذه الأغلفة على درجة حرارة المحلول فالتبريد يزيد من سمك هذه الأغلفة المائية.

والغلاف المائى عبارة عن كمية من الماء المرتبط المحيط بالدقيقة الغروية. وبإنخفاض درجة حرارة المحلول إلى حد يتحول معه جميع الماء الحر إلى ماء مرتبط تصل إلى حالة صلبة يتصلب عندها جميع المحلول إلى حد يتحول ثانية إلى حالة السيولة Sol المحلول وهذه الحالة تسمى Gel. وإذا أعيد تدفئة المحلول مرة أخرى يتحول ثانية إلى حالة السيولة المحلول وهذه انقص حجم الأغلفة المائية وتحول كمية كبيرة من الماء من الحالة المرتبطة إلى الحالة الحرة. وهذه الظاهرة تسمى إنعكاس الأطوار (وأحياناً إنعكاس الأطوار الكامل).

#### ٤ ـ النفاذية:

المحاليل الغروية لا تنفذ دقائقها الغروية خلال الأغشية الشبه منفذه مثل أغشية السيلوفان والكلوديون وغيرها بينما بعض المحاليل الحيقية يمكن لدقائقها النفاذية خلال مثل هذه الأغشية وتسمى تلك الظاهرة "الفصل الغشائى Dialysis.

### ه . ظاهرة تندال Tendall phenomenon

عند إمرار شعاع ضوئى خلال محلول حقيقى فإنه لا يمكن رؤية مسار الشعاع الضوئى فى المحلول، أما فى عند إمرار شعاع ضوئى فى المحلول، أما فى المحاليل الغروية فإنه يمكن رؤية مسار الشعاع خلال المحلول وذلك نتيجة إنعكاس الأشعة على أسطح الدقائق الغروية (أكبر حجماً من جزيئات وأيونات المحلول الحقيقى) بدرجة تسمح بتمييزها بالعين المجردة.

# Brownian movement الحركة البراونية. ٦

عند فحص المحاليل الغروية بواسطة الألترا ميكروسكوب يمكن مشاهدة حركة دقائق المحاليل الغروية حركة اهتزازية ترددية غير مقصودة تسمى الحركة البروانية نسبة إلى مكتشفها ومصدر هذه الحركة هو الطاقـة الذاتية في الجزيئات.

# Adsorption التجمع السطحي. ٧

عند تفتيت أى مادة إلى وحدات متناهية فى الصغر يزداد مجموع مساحات أسطح دقائقها الناتجة بالنسبة لوحدة الوزن المأخوذة من هذه المادة حتى تصل هذه الزيادة إلى حد معين تكتسب عنده أسطح هذه الدقائق شحنات كهربائية من نوع واحد وكذلك تكتسب خاصية جذب مواد أخرى على أسطح هذه الدقائق وتسمى الحالة الأخيرة بالإدماص أو التجمع السطحى وبما أن المحاليل الغروية تصل فيها أقطار الدقائق الغروية إلى حد تكوين شحنات كهربائية من نوع واحد على أسطحها لذا فهى تبدى خاصية التجمع السطحى.

مثال: عند إضافة أزرق الميثلين إلى الطين الغروى والترشيح يصبح الراشح شفافاً لإدمصاص أزرق الميثلين (+) على أسطح الطين الغروى (-) وعند إضافة قليل من الكحول على ورقة الترشيح يعود اللون مرة أخرى.

# ٨. اللزوجة

تعرف اللزوجة بأنها مقاومة المادة للإنسياب. فمثلاً الجلسرين أكثر مقاومة للإنسياب من الماء ولذلك فهو أكثر لزوجة. والمحاليل الغروية المحبة لوسط الإنتثار عادة تكون لزوجتها عالية بعكس الغرويات الكارهة لوسط الإنتثار ويعزى ذلك إلى وجود كمية من الماء في صورة مرتبطة مكونة أغلفة مائية حول الدقائق الغروية. وتتأثر اللزوجة بدرجة الحرارة. فعند إرتفاع الحرارة تنقص اللزوجة والعكس صحيح.

# ٩ ـ الخواص الإمفوتيرية:

لمحاليل البروتينات الغروية في البرتوبلازم خواص أمفوتيرية أي أنها تسلك سلوك القواعد أو الأحماض حسب درجة تركيز أيون الأيدوجين للوسط الموجود فيه وذلك يعزى إلى وجود مجاميع (NH<sub>2</sub>) القاعدية جنباً إلى جنب مع مجاميع (COOH) الحامضية.

# خواص البروتوبلازم:

يعتبر البرتوبلازم نظام غروى معقد يشمل الغرويات المحبة لوسط الإنتثار والكارهة له والمستحلب الدائم والمؤقت. إلا أن الغرويات المحبة لوسط الإنتثار Hydrophilic colloids هى الغالبة في هذا النظام. ولذلك فإن البرتوبلازم الخلوى يتميز بأنه يبدى جميع الخواص العامة للمحاليل الغروية والتي سبق ذكرها. وتتغير الشحنات الكهربائية على دقائق البرتوبلازم "كبقية الغرويات" بإضافة أحماض أو قلويات أى بتغير رقم الحموضة في المحلول (الخواص الإمفتورية) وعند تركيز معين لأيونات الأيدروجين (أى رقم معين) تتعادل الشحنات على الدقيقة الغروية وتصبح متعادلة وهذه الدرجة من رقم الحموضة (pH) تسمى نقطة التعادل الكهربائية (i) المحاول (ph) تترسب نتيجة تجميعها مع بعضها.

# الإنتشار Diffusion

إذا ما وضعت زجاجة تحتوى على سائل طيار مثل البارفان أو الكولونيا داخل غرفة. فبعد وقت قصير يمكن ملاحظة هذه الرائحة المميزة في كل جوانب الغرفة. وبالمثل إذا وضعت بلورة من كبريتات النحاس في قاع كأس به ماء يلاحظ إنتشار لون البلورة تدريجياً إلى أعلا إلى أن يتم تجانس اللون في ماء الكأس. يدل ذلك على أن دقائق المادة يتم توزيعها توزيعاً منتظماً بواسطة عملية الإنتشار. ويعزى هذا التوزيع إلى أن دقائق المادة (جزيئات أو وأيونات) تكون في حركة مستمرة عشوائية في أي درجة حرارة أعلا من درجة الصفر المطلق. ويمكن أن يعرف الإنتشار بأنه إنتقال دقائق المادة من نقطة تركيزها فيها مرتفع إلى نقطة أخرى تركيز نفس الدقائق بها يكون منخفضاً. أو هو الحركة التي تبديها جزيئات المادة بفضل طاقتها الحركية لكي تتوزع توزيعاً منتظماً في الحيز الذي تشغله.

وتتوقف مقدرة المواد على الإنتشار وكذلك إتجاه الإنتشار على تركيز المواد وإختلاف ضغط الإنتشار ويكون ذلك بإستقلال تام عن ضغط إنتشار المواد الأخرى المحيطة بمعنى أنه في المثال السابق تنتشر دقائق كبريتات النحاس المائية إلى أعلا في حين تنتشر جزيئات الماء من أعلى إلى أسفل.

وعملية الإنتشار ترتبط إرتباطاً وثيقاً بتبادل المواد بين الخلية وما يجاورها من خلايا وكذلك بينها وبين البيئة المحيطة وتبادل الغازات من الورقة والجو الخارجي ودخول الماء والأملاح الذائبة في الجذر وإنتقال المواد داخل النبات.

# العوامل التي تؤثر على معدل الإنتشار:

للمادة المنتشرة أي أن:

١ ـ كثافة الجزيئات المنتشرة: حيث يتناسب معدل الإنتشار عكسياً مع الجذر التربيعي للكثافة النسبية

أى يزيد معدل الإنتشار كلما قلت الكثافة النسبية.

<u>فسيولوجيا النيات ـ د/ محب طه صقر أستاذ فسيولوجيا النيات ـ كلية الزراعة ـ جامعة المنصورة</u>

- ٢ ـ درجة الحرارة: حيث يزداد معدل الإنتشار بزيادة الحرارة نتيجة للزيادة في الطاقة الحركية للدقائق.
- ٣ ـ فرق ضغط الإنتشار: حيث يتناسب معدل الإنتشار طردياً مع الفرق في تركيز المادة المنتشرة بين منطقتين وفي نفس الوقت يتناسب عكسياً مع المسافة بين المنطقتين.
  - ٤ ـ تركيز وسط الإنتشار: حيث يتناسب معدل الإنتشار مع تركيز الوسط الذي يتم فيه الإنتشار.
- حجم وكتلة الدقائق: يتناسب معدل الإنتشار عكسياً مع حجم الدقائق وإذا تساوت الدقائق في الحجم
   واختلفت في الكتلة يتناسب المعدل عكسياً مع وزن الدقيقة المنتشرة.
  - ٦ ـ مدى القابلية للذوبان: يزيد معدل الإنتشار كلما زادت درجة ذوبان المادة المنتشرة في السائل.

# الإسموزية Osmosis

الإسموزية هي إنتشار المواد (المذيب) خلال غشاء شبه منفذ نتيجة لإختلاف الضغط الإنتشاري لهذه المادة (المذيب) على جانبي الغشاء. وتحدث الإسموزية حينما يكون هناك محلولين فيهما المذيب مشترك وضغط الإنتشار للمذيب في كلا الجانبين والمحلولين منفصلين عن بعضهما بواسطة غشاء شبه منفذ.


فمثلاً عند مليء غشاء شبه منفذ (على شكل كيس) بمحلول ملحى أو سكرى ثم ربط هذا الكيس ووضعه فى ماء نقى يلاحظ بعد فترة إمتلاء هذا الكيس ويحدث هذا الإنتفاخ ضغطاً على جدار الكيس من الداخل. وهذا الضغط ينشأ نتيجة لدخول الماء إلى المحلول عن طريق الإسموزية. وفى هذه الحالة يجب مراعاة أن غشاء الكيس لابد وأن يكون شبه منفذ أى يكون منفذاً للماء دون المادة المذابة.


# وتنقسم الأغشية تبعاً لخاصية النفاذية إلى:

- ١ ـ أغشية منفذه: أي تسمح لكل من المذيب والمذاب بالنفاذ خلالها مثل ورق الترشيح.
  - ٢ \_ أغشية غير منفذه: لا تسمح لأى من المذاب والمذيب بالنفاذ مثل الزجاج.
    - ٣ \_ أغشية شبه منفذه: تسمح للمذيب فقط دون المذاب بالنفاذ خلالها.

إذا ما وضعنا محلولاً في قمع ثيسيل المغطى بغشاء شبه منفذ ووضع القمع في كأس به ماء فإننا نلاحظ إرتفاع عمود الماء في ساق القمع ويثبت الإرتفاع بعد فترة عند حد معين (أي يرتفع عن العلامة ألب ب). والإرتفاع عمود المحلول من ألب ب (ثقل عمود المحلول) يساوى مقدار الضغط اللازم وضعة على جدران الغشاء الداخلي لمعادلة قوة دخول الماء إلى داخل القمع. وهذه القوة تساوى الضغط الإسموزي للمحلول.

ويعرف الضغط الإسموزى بأنه "يساوى كمية قيمة أعلى ضغط ناتج عن ثقل عمود المحلول ويلزم إستمرار حدوث الإسموزية خلال غشاء شبه منفذ.





# طرق تقدير الضغط الإسموزي للمحاليل:

- الطريقة المانومترية: وفيها يقاس الضغط الإسموزي بقياس إرتفاع عمود السائل في جهاز الأزموميتر
   Osmometer وذلك بمعلومية محلول إسموزي أخر معروف اسموزيته.
- ۲ ـ طريقة قياس الإنخفاض في نقطة التجمد وتسمى Cryoscopy، وفي هذه الطريقة يقاس مقدار الإنخفاض يسمى في نقطة تجمد المحاليل (المراد قياس ضغوطها الإسموزية) عن نقطة تجمد الماء. وهذا الإنخفاض يسمى Freezing point depression وبإعتبار المحاليل المتساوية التركيز بالمولال ذات ضغوط إسموزية متساوية وأن المحلول المولال لأى مادة غير اليكتروليتية ذو ضغط إسموزي يساوى ٢٢.٤ ض ج على درجة الصفر المئوى ومثل هذا المحلول يحدث إنخفاضاً في نقطة التجمد قدر ها ١.٨٦ م.

وبمعرفة قيمة  $\Delta$  (معمليا) يمكن حساب قيمة الضغط الإسموزى لأى محلول بالضغط الجوى.

ومن أحسن الأغشية الشبه منفذه غشاء حديد وسيانور البوتاسيوم وكبريتات النحاس في إناء مسامي حيث يترسب الغشاء داخل مسام الإناء مكتسباً بذلك صلابة ودعامة الإناء المسامي.

# العوامل التي تؤثر على الضغط الإسموزي للمحاليل:

١ ـ التركيز:

تتوقف قيمة الضغط الإسموزى على عدد دقائق المادة المذابة بالنسبة لعدد جزيئات المذيب. وعلى ذلك فان الضغط الإسموزى للمحاليل الغروية (الجيلاتين) تكون قليلة جداً حيث الدقائق تكون كبيرة وعددها قليل في

(الوزن الثابت) وبالعكس في حالة المحاليل الإليكتروليتية (المتأينة) مثل كلوريد الصوديوم حيث يصبح عدد الدقائق أكبر من عدد الجزيئات نتيجة لحدوث التأين وذلك عند تساوى التركيز في الحالتين. أما في المحاليل الغير متأينة مثل محلول السكروز فإن قيمة الضغط الإسموزي لمحلول منها في نفس درجة التركيز يقع وسطاً بين الحالتين السابقتين.

ولما كان الوزن الجزيئي لآى مادة يحتوى على عدد ثابت من الجزيئات (رقم أفوجادرو = ٢٠٠٢ × ١٠ ٢٠ جزئ) فإن إذابة هذه الجزيئات في لتر من الماء لتعطى محلول مولال فإنه في هذه المحاليل يكون عدد دقائق المادة المذابة ثابت وكذلك عدد دقائق المذيب ثابت (لتر من الماء في جميع الحالات) وعلى ذلك تكون الضغوط الإسموزية للمحاليل المتساوية التركيز بالمولال متساوية (طالما كانت هذه المحاليل حقيقية وغير متأنية). ولذلك يعتبر التركيز بالمولال هو المقياس الصحيح للتركيز في حالة الإسموزية وليس المولار لأن الأخير عبارة عن الوزن الجزيء بينما يكون عدد جزيئات الماء مختلفة وتتوقف على نوع المادة المذابة (أي تكون أقل كثيراً أو قليلاً من اللتر حسب نوع المادة) وعلى ذلك لا يكون الضغط الإسموزي واحد للمحاليل المتساوية التركيز بالمولار.

وأى محلول غير البكتروليتى ذو تركيز يساوى مولال ذو ضغط إسموزى يساوى ٢٢.٤ ض ج على درجة الصفر المئوى (قانون فانت هوف) وهذا بالنسبة للمحاليل التى لا تحتوى على ماء تادرت وهذا السرقم (٢٢.٤) مشتق من قانون بويل Boyles low حيث أن الوزن الجزيئي لأى غاز يشغل حجم قدرة ٢٢.٤ لتر على درجة الصفر المئوى وضغط جوى يساوى الوحدة.

فإذا ضغط هذا الغاز ليشغل حجماً قدرة لتر واحد فإنه يصبح ذو ضغط يساوى ٢٢.٤ ض ج على درجة الصفر المئوى. وبما أن المحاليل المولال تحتوى على الوزن الجزيئى للمادة فى حجم لتر من المذيب إذاً ينطبق عليها نفس القانون.

### ٢ ـ مادة التأدرت:

وماء التأدرت هو كمية الماء المرتبط حول جزيئات المادة الذائبة مثل السكروز وهى قد تكون كثيرة أو قليلة حسب نوع المادة ومثل هذا الماء لا يحتسب ماء حر. وعلى ذلك تبدو محاليل هذه المواد كما لو كانت أكثر

تركيزاً عما يساويه تركيزها الظاهرى بالمولال وبالتالى يكون ضغطها الإسموزى أعلى وعلى سبيل المثال فإن الضغط الإسموزى لمحلول مولال من السكروز = ٢٤.٨ بدلاً من ٢٢.٤ على درجة الصفر المئوى وهذه القيمة تصل إلى ٢٧ ض ج على درجة ٢٥ م.

#### ٣ ـ درجة الحرارة:

يرتفع الضغط الإسموزى بإرتفاع درجة الحرارة المطلقة (قانون جاى لوساك).

# أهمية الماء للنبات (دور الماء في النبات)

يمكن النظر إلى أهمية الماء بالنسبة للنبات من خلال أثرة البيئية في توزيع النباتات على سطح الأرض الدى Physiological role. وتظهر أهمية الماء من الناحية البيئية في توزيع النباتات على سطح الأرض الدى يتأثر بالماء الميسر أكثر من أي عامل أخر منفرد. حيث توجد الغابات الإستوائية ثم المراعيي ثم نصف الصحراوية فالصحراوية تبعاً لمعدل سقوط الأمطار وتوزيعها على مدار السنة. وعلاوة على ذلك يظهر جزء من أثر الحرارة من خلال تأثيرها على العلاقات المائية نتيجة لتأثير البخر والنتح وسرعة التفاعلات الكيماوية.

تظهر الأهمية الفسيولوجية للماء جلياً في جميع العمليات الحيوية تقريباً حيث تتأثر هذه العمليات جميعها بطريق مباشر أو غير مباشر بإمداد الماء. فمثلاً تعتمد إستطالة الخلية على وجود حد أدنى من حالة الإمتلاء وتقل إستطالة السوق والأوراق بمقدار كبير بنقص الماء ويمكن إيجاز أثر نقص الماء بصفة عامة في أنه يؤدى إلى الذبول \_\_\_\_ توقف الإستطالة \_\_\_ غلق الثغور. ونقص الماء الأرضى، علاوة على تداخل ذلك مع العديد من عمليات التحول الغذائي. ويؤدي إستمرار نقص الماء إلى تغير طبيعة البرتوبلازم وموت معظم الكائنات.

# ويمكن إيجاز بعض أهميات الماء الفسيولوجية للنبات:

- أنه مكون رئيسى للبروتوبلازم وهو الوسط الرئيسى الذى ينتثر به باقى مكونات البروتوبلازم.
  - يدخل الماء في عملية البناء الضوئي كمادة أساسية.
  - يدخل في عمليات التحلل المائي الإنزيمي للمواد النشوية ، الدهنية ، البروتينية.

- عامل مهم في حفظ إمتلاء الخلايا وبذلك تحتفظ بشكلها المميز.
  - هو الوسط المهم للتفاعلات الإنزيمية بالخلية.
- الماء هو الوسط الذي تذاب فيه الأملاح الممتصة التي تستخدم في عملية البناء الضوئي.
- يتم الترابط بين أنسجة النبات المختلفة عن طريق الماء لأن البرتوبلازم وجدر الخلايا السليلوزية
   تكون متشربة بالماء ويؤدى إلى إتصال باشر بين جميع أجزاء النبات.

#### خصائص الماء:

- إرتفاع الحرارة النوعية: والسبب يرجع إلى ترتيب ذرات الهيدروجين والأكسجين في جزيئات الماء
   بحيث يكون لها القابلية على إمتصاص الحرارة دون أن ترتفع درجة الحرارة كثيراً.
- و إرتفاع درجة حرارة التبخير: فمثلاً وجد أن جرام واحد من الماء يحتاج إلى ١٤٠ سلعر حرارى ليتحول إلى بخار عند ١٠٠ م. وهذا الرقم (١٤٠ سعر) يعتبر رقماً عالياً إذا ما قليس بالمواد الأخرى. وكذلك وجد أن جرام الماء يحتاج إلى ٨٠ سعر ليتحول من الجليد (الصلب) إلى الماء (السائل) وهي أيضاً عالية عند مقارنتها بالمواد الأخرى.
  - موصل جيد للحرارة إذا ما قورن بغيره من السوائل والأجسام الصلبة غير المعدنية.
- الماء شفاف يسمح بمرور الضوء المرئى إلى أعماق كبيرة وبذلك يمكن للطحالب أن تقوم بالبناء
   الضوئى.
- إرتفاع التوتر السطحى نتيجة لإرتفاع قوة التماسك بين الجزيئات مما يؤدى إلى سهولة إرتفاع
   الماء في أوعية الخشب للجذر والساق في النبات.
  - ٥ يتمدد الماء ويزيد في الحجم بحوالي ١٠% عند التجمد.
- قليل التأين وبذلك يمتاز بأنه يصبح مذيباً جيداً للمواد العضوية غير الإلكتروليتية بتكوين روابط
   هيدروجينية.

- يعتبر الماء مذيباً جيداً أيضاً للإلكتروليتات (حيث يتأين جزئياً) حيث يتجاذب في شحنات جزيء
   الماء.
- يدمص جيداً على أسطح السليلوز والطين الغروى والبروتين وغيرها وذلك بسبب الطبيعة القطبية لجزيئات الماء.

#### تفسير الصفات الفربدة للماء

لقد وضعت نظريات عديد تناولت شكل وتركيب جزئ الماء وسوف نتطرق إلى بعضها فيما يلى:

العالم راؤولت Raolt: أفترض أن الماء يتكون من مجموعات من ٤ جزيئات.

العالم فيرنون Vernon: أفترض أنه فوق 3 م يكون تجمع الجزيئات على صورة  $(H_2O)_2$  وعند أقل من  $(H_2O)_2$  عند ميكون تجمع الجزيئات على صورة  $(H_2O)_4$ ).

العالم رونتجن Rontgen: أفترض أن الماء السائل عبارة عن محلول مشبع من الثلج في صورة أخرى من الماء وأعتبر أن الثلج مركب أقل كثافة من الماء وينقص الحجم بإنصهار الثلج. ويزداد حجم الماء برفع درجة الحرارة وبذلك أستطاع تفسير ظهور أقصى كثافة للماء عند ٤ م كنتيجة لتجمعها.

العالم سوزرلات Sutherlat: أقترح أن يكون بخار الماء عبارة عن  $H_2O$  هيدرول  $H_2O$ : أما السائل فيكون خليطاً من  $H_2O$ :  $H_2O$ )  $H_2O$ : أما السائل فيكون خليطاً من  $H_2O$ :  $H_2O$ : بنسب تتوقف على درجة الحرارة وأستنتج من ذلك أن الحرارة الكامنة لإنصهار الثلج وهي في الغالب حرارة ناتجة عن إنحلال ثلاثي الهيدرول  $H_2O$ :  $H_2O$ 


حرارة لتكسير الروابط محرارة لتكسير الروابط 
$$igoplus igoplus i$$

وكذلك فحرارة التبخير تتضمن حرارة إنحلال ثنائى وثلاثى الهيدرول إلى أحادى الهيدرول المكون لبخار الماء بمعنى أن حرارة النوعية للماء تتضمن حرارة الإنحلال.

العالم أرمسترونج Armstrong: أقترح وجود المشابهات لجزئ الماء وبتركيبات مختلفة هي الهيدرونات Hydrones فتكون الصور لجزيئات الماء النشطة على صورة هيدرون HOH أو هيدرونول  $H_2O$  HOH وبذلك تشارك الجزيئات في التفاعلات الكيماوية. أما في الجزيئات غير النشطة فتكون نتيجة إتحاد الجزيئات مع بعضها وبذلك تصبح مغلقة في صورة حلقة مثل:

ويتم الإنحلال بدرجات تختلف بإختلاف درجات الحرارة ووجود الذائبات وطبقاً للمعادلة

$$(H_2O)_n$$
  $\longrightarrow$   $nH_2O$  . وقياساً على ذلك يمكن لمحلول  $HCl$  في الماء أن ينتج الجزيئات الآتية . ويناء عليه



وقد يزيد التخفيف بالماء من الصور النشطة في المحلول.

العالم جويا Guya: أفترض أن إتحاد الجزيئات يتم فى الماء السائل والبخار وقام بحساب معامل الإتحاد تحت الظروف المختلفة ووجد أنه عند ٨٠ م يكون المعامل ١٠٨ وعند ١٠٠ م يكون المعامل ١٠٨ وعند ١٠٨ م يكون ١٠٨٦ م يكون ١٠٨٢ م يكون ١٠٨٢ م

العالم ستلانت Suthlant: حيث أوضح أن حرارة الإنصهار ١,٨ سعر كبير وحرارة التبخير ٥ سعر كبير وبذلك يكون المجموع ٦,٨ سعر كبير ليتحول من ثلج إلى بخار أو العكس وهو اللازم لتحويل الهيدروبون إلى الحالة الصلبة.

العالم نيرست Nerst: أوضح أن إختلافات الحرارة النوعية للبخار السائل والـثلج يمكـن أن توضحها  $2H_2O \longrightarrow (H_2O)_2 + 2.5 \text{ K.Cal}$ 

العالم وركر Warker: أعتقد أن الثلج عبارة عن ثلاثي الهيدرون Trihydrone والبخار أحادى الهيدرون Monohydeone في حين يكون الماء السائل عبارة عن ثنائي الهيدرون عرب نقطة التجمد وقليل من أحادى الهيدرون قرب نقطة الغليان.

بعد ذلك توالت الأبحاث الحديثة التى أوضحت أن جزئ الماء يأخذ شكل رباعى إلا أن ذلك لا يوضح زيادة الجزيء غير العادى. وتلى ذلك إقتراح تكون سلاسل قطبية وعلاوة على ذلك قد تتكون حلقة سداسية مغلقة. وبناء على ذلك عند إنصهار الثلج يحدث تفكك للسلاسل وتكسير للحلقات مما يسبب حدوث نقص فى الحجم وبالتالى زيادة كثافة السائل. ومن جهة أخرى فإن زيادة الضغط الجزيئى ورفع الحرارة تحدث أتساع فى المراكز التى يتم عندها التجاذب وبذلك يُرى أقل حجم عند ٤ م نتيجة لتداخل كل هذه العوامل.

وبالرغم من أن جزئ الماء البسيط عبارة عن  $H_2O$  إلا أنه توجد ثلاث نظائر للهيدروجين وكذلك ثلاث نظائر للأكسوجين وهي  $H^1$  ,  $H^2$  ,  $H^3$  ,  $O^{16}$  ,  $O^{17}$  ,  $O^{18}$  .

ويمكن أن يتم الإتحاد في جزئ الماء في ١٨ صورة مختلفة كالتالي:

$$H^{1}H^{1}O^{16} H^{1}H^{2}O^{16} H^{1}H^{3}O^{16} \xrightarrow{H^{2}H^{2}O^{16}} H^{2}H^{3}O^{16} \longrightarrow H^{3}H^{3}O^{16} \xrightarrow{\uparrow} H^{1}O^{17} H^{1}H^{2}O^{17} \longrightarrow H^{3}H^{3}O^{18} \xrightarrow{\uparrow} H^{1}H^{1}O^{18} H^{1}H^{2}O^{18} \longrightarrow H^{3}H^{3}O^{18} \xrightarrow{\uparrow} H^{3}O^{18} \xrightarrow{\downarrow} H^{3}O^{18} \xrightarrow{\downarrow} H^{3}O^{18} \xrightarrow{\uparrow} H^{3}O^{18} \xrightarrow{\downarrow} H$$

 ${
m H}^3$  &  ${
m O}^{17}$  وبذلك يختلف الوزن الجزيئي للماء من ١٨ - ٢٤ تبعاً لهذه النظائر إلا أنه في الواقع تكون علم نادراً جداً. ولوحظ أن  ${
m H}^2$  يوجد بتركيز حوالي ٢٠٠ جزء في المليون في الماء العادى. في حين يكون معظم الماء في صورة  ${
m H}^1$   ${
m O}^{17}$  .


 $H^{1}H^{1}O^{17}$  الماء الثقيل  $H^{3}H^{3}O^{18}$  نادراً  $H^{3}H^{3}O^{18}$  سائد


وبناء على ذلك يرجع تفصيل جزيئات الماء إلى أفتراض أن جزيئات الماء تـرتبط مـع بعضـها بـروابط هيدروجينية وتعتمد الخواص الطبيعية مثل نقطة الغليان ـ حرارة التبخير ـ اللزوجة ـ الجذب السطحى ـ على قوة الربط بين الجزيئات نتيجة لقوة الجذب الناتجة عـن الروابط الهيدروجينية بين ذرات الهيدروجين وذرات الأكسوجين في الجزيء المجاور.

ويتم ربط جزيئات الماء في شكل شبكي كما في حالة الثلج وبذلك تقل كثافة الثلج عن الماء العادى وعند ذوبان الثلج تتكسر حوالي ١٥% من الروابط الهيدروجينية ويحتمل خروج حوالي ٨% من الجزيئات من الشكل الشبكي ويؤدى ذلك إلى تفكك جزئي نتيجة زيادة الكثافة عند ٤ م. وبزيادة درجة الحرارة عن ٤ م يزداد الحجم نتيجة زيادة طاقة الجزيئات.

كما يلاحظ أن قوة التوتر السطحى واللزوجة للماء عالية جداً وذلك لوجود السروابط الهيدروجينية فيمكن للماء أن يبلل الزجاج ، الطمى ، السليلوز وغيرها من المواد التى بها ذرات  $O^2$  على السطح والتى يمكنها تكوين روابط هيدروجينية مع ذرات الهيدروجين في الماء. في حين لا يمكن للماء أن يبلل الشموع وغيرها من الهيدروكربونات حيث لا تتمكن من تكوين مثل هذه الروابط.

كما يعزى إرتفاع نقطة الغليان إلى وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء حيث يستم كسر رابطة هيدروجينية لكل جزئ ماء يتبخر.





# الخلية النباتية وعلاقتها بالماء:

تمتاز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود جدار خلوى يحيط بالغشاء البلازمي شبه المنفذ من الخارج. وبذلك تنفرد الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بمميزات أهمها:

- ا يمكن للخلية النباتية أن تحتفظ بحياتها إذا وضعت في مجال واسع من التركيزات بعكس الخلية
   الحيوانية التي يجب أن توضع في محاليل فسيولوجية لكي تحتفظ بحياتها.
- ٢ ـــ إذا وضعت الخلية النباتية في ماء مقطر فإنها تنتفخ نتيجة لدخول الماء ونادراً جداً ما تتعرض للإنفجار.
- Tuger pressure يتولد في الخلية النباتية عند الإمتلاء ضغط يسمى ضغط الإمتلاء أو ضغط الإنتفاخ
   Wall pressure وهو يساوى في القيمة ويضاد في الإتجاه ضغط الجدار

وعموماً تنقسم المحاليل بالنسبة لتركيز العصارة الخلوية إلى:

- § محاليل ناقصة التركيز Hypotonic solutions: أى أنها محاليل ذات ضغط إسموزى أقل من الضغط الإسموزى في العصير الخلوى وعند وضع الخلية النباتية في مثل هذه المحاليل فإنها تنتفخ وتسمى في هذه الحالة خلية منتفخة أو ممتلئة Turgid cell نظراً لدخول الماء إلى داخل بمعدل لأكبر من خروجه.
- إ محاليل زائدة التركيز أو زائدة الإسموزية Hypertonic solutions: وهــى محاليــل ذات ضــغط السموزى أعلى من الضغط الإسموزى للعصير الخلوى وعند وضع خلية نباتية في مثل هذه المحاليل فإنها تتبلزم نتيجة خروج الماء منها ونقص حجمها. وتسمى فــى هــذه الحالــة خليــة متبلزمــة Plsmolyzed cell
- \$ محاليل سوية التركيز أو سوية الإسموزية Isotonic solutions: وهـى محاليـل متساوية فـى ضغطها الإسموزى مع العصارة الخلوية. وعند غمر خلية نباتية فى مثـل هـذه المحاليـل فإنـه لا يعتريها أى تغيير أى تصبح فى حالة لإتزان ديناميكى مع المحلول منذ لحظة وضعها فيه ولذا تكون سرعة دخول الخلية تساوى تماماً سرعة خروجه فلو تصورنا أن هناك خليـة حيـه (ذات غشـاء بروتوبلازمى شبه منفذ) وموضوعة فى ماء وأن هذه الخلية تحتوى على عصارة خلوية بها محلول ملحى وسكرى. فلو افترضنا أن تركيز العصارة الخلوية يساوى ٥% والماء الخارجى = ١٠٠

إذا يكون للماء الخارجي ضغط إنتشاري للداخل قيمته تساوي ١٠٠ وللماء الداخلي ضغط إنتشاري للخارج قيمته تساوي ٩٥ وعلى ذلك تحدث إسموزية وينتشر الماء من الخارج إلى الداخل بقوة إنتشارية تساوي ٥ ويترتب على ذلك زيادة حجم الخلية من الداخل يسمى ضغط الإنتفاخ Turgor pressure ويقاوم هذا الضغط ضغط أخر مساوي له في القيمة ومعاكس له في الإتجاه (من الخارج إلى الداخل) ويسمى ضغط الجدار Wall pressure وعند ترك الخلية في الماء فترة طويلة لتصل إلى حالة الإتران فإنها تصبح منتفخة Turgid وقوة الإمتصاص النهائية للخلية عادة تساوي الضغط الإسموزي لمحلول هذه الخلية صغط الإنتفاخ المتولد داخلها. وهذه الحالة تمثل بالمعادلات التالية:

حيث ص (D.P.D. or S.F.) = قوة الإمتصاص الإسموزية.

ض (O.P.) = الضغط الإسموزى للعصير الخلوى.


ت (T.P.) = ضغط الإنتفاخ.

مثال: خلية ذات ضغط أسموزى يساوى ١٢ ض ج وضعت فى ماء فتكون قيمة ص لها فى بداية التجربة ص = ض - ت إذاً ص = ١٢ ـ صفر = ١٢ ض ج.وبدخول الماء إلى الخلية تنتفخ ويتولد داخلها ضعط لإنتفاخ يتزايد تدريجياً بإستمرار الإسموزية، بينما قيمة ص تتناقص بإستمرار حتى تصل إلى الصفر وذلك عند حالة الإتزان فى نهاية التجربة وبعد أن تصل الخلية إلى أقصى إنتفاخ لها وهنا يقف دخول الماء إليها وتتساوى قيمة ض & ت (كل منها تساوى ١٢ ض ج).

وفعلاً تكون قوة الإمتصاص في هذا الوقت تساوى صفر حيث أن الإمتصاص يقف تماماً. والشكل البياتي التائي يبين العلاقة بين قيمة كلمن ص ، ض ، ت قبل وبعد التجربة وواضح من هذا المثال أن دخول الماء إلى الخلية يتوقف على قوة الإمتصاص وليس على قيمة الضغط الإسموزى للعصارة بها والمثال التالى يوضح ذلك.

الخلية (أ) لها القيم الإسموزية التالية: 
$$\dot{m} = 1$$
  $\dot{m} = 1$   $\dot{m} = 1$ 

فبالرغم من أن الضغط الإسموزى في الخلية (أ) أعلى منه في (ب) إلا أن الماء ينتقل من (أ) إلى (ب) متوقفًا



وفى الأنسجة النباتية تكون ص = ض ـ ت ناقص ضغط الخلايا المجاورة حيث يؤدى الضغط الأخير إلى الحد من تمدد الخلية نتيجة لدخول الماء إليها وبالتالى فإنه يقلل من قيمة ص.

وكثيراً ما تكون جدر الخلايا النباتية مرنة وقابلة للمطاطية بدرجة معينة وفي هذه الحالة تتمدد جدر الخليسة نتيجة لإمتصاصها للماء وتزداد في الحجم وبالتالي يقل تركيز العصير الخلوى داخلها كما في المثال التالي: خلية تسمح جدرها بالتمدد بنسبة ٢٠% من الحجم الأصلي وضغطها الإسموزي قبل بدء التجربة = ٢٠ ض ج وضعت في محلول خارجي ذو ضغط أسموزي = ١٢ ض ج وبذلك يصبح التركيز بعد التمدد: الحجم الأصلي × التركيز في نهاية التجربة

وعند حالة الإتزان يقف دخول الماء إلى الخلية وتصبح قيمة ص لها مساوية لقيمة الضغط الإسموزى للمحلول (١٢) وحيث ص = ض \_ ت

إذن: ١٦ = ١٦ ـ ت

ت = ٤ ، ص = ١٢ ، ض + ١٦ عند الإتزان.

وعند افتراض عدم سماح جدر الخلية للتمدد فإن المعادلة الإسموزية عند الإتزان تصبح ص = ض - ت.

أى يمكن القول بأن قيمة ضغط الإنتفاخ (ت) ، الضغط الإسموزى (ض) تصبح أقل عندما تكون جدر الخلية مرنه.

وفى حالة وضع الخلية فى محلول زائد التركيز كما فى الرسم فإن القيم الإسموزية تصبح ص = ض ـ ت

۱۰ = ۱۰ ض إذاً ت = ۲۰ ض

أى أن ضغط الإنتفاخ يصبح بالسالب (-٢) وهذا يعنى أن الخلية فى حالة بلزمة وذلك حتى يخرج الماء من الخلية بدلاً من أن ينفذ إليها، والخلية المتبلزمة إذا لم يحدث لها ضرر ميكانيكى نتيجة للبلزمة (مثل تقطع الأغشية البلازمية) ووضعت بعد ذلك فى ماء نقى فإنها تستمد حالتها الأولى وتأخذ فى إمتصاص الماء تدريجياً وتنتفخ مرة أخرى وتسمى هذه الحالة بالشفاء من البلزمة.

## تقدير قوة الإمتصاص الإسموزية

هناك عدة طرق لتقدير قوة الإمتصاص الإسموزية نلخصها في الآتي:

عند وضع قطع أو شرائح معينة من نسيج نباتى معلومة الوزن (أو الحجم) في محاليل مختلفة التركيز (معلومة الإسموزية) مثل محاليل السكروز وتركها مده فإنه يمكن تحديد المحلول الذى لا يتغير فيه وزن (أو حجم) هذه القطع النباتية. ويكون تركيز هذا المحلول مقدراً على صورة ضغط إسموزى يساوى متوسط قوة الإمتصاص الإسموزية لخلايا النسيج (أى المحلول الذى يكون فيه النسيج في حالة أتزان دون أن يطرأ علية أى تغيير) أى أن ص تتغير عندما تكون قيمة ت ثابتة لم يطرأ عليها أى تغير، ص تساوى قيمة الضغط الإسموزى للمحلول الخارجي الذى يتعادل فيه النسيج.

- وتتلخص كالسابقة فى تحديد المحلول الذى لا يتغير فيه طوال شرائح نباتية معلومة أو طول خيط من الطحلب وتجرى بطريقة القياس تحت الميكروسكوب بدلاً من الوزن وتجب ملاحظة أن عملية القياس تتم والشريحة النباتية مغمورة فى زيت برافين لمنع حدوث تغير فى الطول أثناء القياس الأمر الذى يحدث عند غمر العينة النباتية فى الماء.
- طريقة الإنحناء (يرجع للعملى) أن تقدير قوة الإمتصاص الإسموزية يتم على النسيج وخلاياه في حالة إمتلاء كما هي وذلك عندما يتعادل خروج ودخول الماء من وإلى النسيج.
- طريقة شارداكوف: يتم تحضير محاليل سكروز متدرجة التركيز من 0,15 → 0.40 مولال كما في الشكل التوضيحي. ثم يوضع كل تركيز في أنبوبتي إختبار يوضع النسيج النباتي المتجانس في أنبوبة من كل تركيز وتترك الأنبوبة الأخرى من كل تركيز للمقارنة. توضع نقطة من صبغة أزرق المثيلين في كل أنبوبة من أنابيب المقارنة ثم ترج لمزج الصبغة بمحتوياتها.

تترك التجربة لمدة ٣٠ ق ثم تنزع الأنسجة النباتية من الأنابيب ثم توضع نقطة من أنبوبة المقارنة بهدوء شديد في الأنبوبة المقابلة لها والمساوية لها في التركيز ويكرر ذلك مع باقى الأنابيب. فإذا صعدت النقطة الملونة لأعلى فهذا يعنى أن النقطة أخف والمحلول المختبر أكثر تركيزاً. أي أن ماء هذا المحلول قد دخل الأنسجة النباتية تاركاً السكروز الذي يزداد تركيزه بالطبع.

وبالعكس لو أن النقطة سقطت إلى أسفل في قاع الأنبوبة أى أن المحلول أصبح مخففاً لخروج الماء من الأنسجة إلى المحلول الخارجي. أما إذا كانت كثافة المحلول مشابهة لكثافة النقطة المضافة فإنها لا تصعد ولا تهبط وهذا يدل على أن الجهد المائى للنسيج والمحلول الذي وضعت فيه متساويان.

ومن الممكن إستخدام جهاز الرفراكتوميتر بدلا من نقطة السقوط وعدم التغير في التركيز يدل على أن المحلول له نفس الجهد المائي لذلك الذي يوجد في النسيج النباتي وهذه الطريقة أدق في النتائج.

# العوامل التي تؤثر في الضغط الإسموزي لخلايا النبات

من الطبيعى أن أى عامل من شأنه أن يؤثر فى المحتوى المائى أو تركيز الأملاح فى عصارة النبات فإن هذا العامل يلعب دورا مباشرا فى التأثير على الضغط الإسموزى للخلايا النباتية ومثل ذلك عملية النبتح (فقد النبات للماء) أو إمتصاص النبات للماء وعموما ما يمكن إضافة العوامل التالية إلى العوامل السابقة.

الضغط الإسموزى لمحلول التربة: حيث وجد أن هناك علاقة طردية بين تركيز محلول التربة وبين
 الضغط الإسموزى لخلايا النبات النامي في هذه التربة.

فالنباتات التى تتحمل درجة عالية من الملوحة Halophytes ذات ضغوط إسموزية عالية في عصارتها الخلوية قد تصل أحيانا إلى ٢٠٠ ض ج كما في نباتات Atriplex وكذلك النباتات التى تعيش في المناطق الخلوية قد تصل أحيانا إلى ٢٠٠ ض ج كما في نباتات عمل المعظم نباتات البيئة المتوسطة بين ٥ ـ ٣٠ الجافة Xorophytes بينما تتراوح قيمة الضغط الإسموزي لمعظم نباتات البيئة المتوسطة بين ٥ ـ ٣٠ ض ج.

- نوع النبات: فمثلا الأشجار تحتوى عصارتها على ضغوط إسموزية أعلى من النباتات العشبية.
- موضع الخلية في النبات: فمثلاً عصارة أنسجة الأوراق العليا ذات ضغوط إسموزيه أكبر من عصارة الأنسجة السفلي للنبات ويتبين ذلك من الجدول التالي:

تأثير محتويات مختلفة من الرطوبة في التربة على الضغط الإسموزى في نبات الذرة

الضغط الإسموزى لخلايا الجذر	الضغط الإسموزى لخلايا قمة النبات	نسبة الرطوبة في التربة
0.91	77.07	%٣•
٧.٧٩	74.47	%17
11.72	70.EV	%1٣

- عمر الخلية: فمن المعلوم أن الضغط الإسموزى للخلية يزداد بتقدمها في العمر.
- يتوقف الضغط الإسموزى للعصير الخلوى في النبات على وقت أخذ العينة. ففي الصباح الباكر يكون
   منخفضا نظرا لنقص نسبة السكر الذائب في النسيج بينما في المساء (قبل غروب الشمس) حيث تكون

نسبة السكريات الذائبة فى العصارة الخلوية عالية نتيجة لعملية البناء الضوئى فإن الضغط الإسموزى للعصارة الخلوية فى النبات يكون عالياً.

# تقدير الضغط الإسموزى للأنسجة النباتية

عادة ما يقدر الضغط الإسموزى لعصارة الأنسجة النباتية بطرق عديدة سنكتفى بذكر الطريقتين التاليتين منها:

#### Plasmolytic method طريقة البلزمة q

وهذه الطريقة تتلخص في وضع شرائح من النسيج النباتي في عدد من محاليل قياسية مختلفة التركيز (السكروز مثلا) وتترك مدة كافية لحدوث حالة الإتزان الديناميكي بين العصارة الخلوية والمحلول الخارجي (أي إلى أن تقف عملية الإسموزية) ثم تفحص هذه الأنسجة ميكروسكوبيا ويحدد المحلول الذي تكون فيله نصف خلاياه تقريباً في حالة بلزمة بينما النصف الآخر من الخلايا لم يتبلزم بعد. ويكون متوسط الضغوط الإسموزية للعصارة الخلوية في النسيج تساوى الضغط الإسموزي للمحلول الخارجي المغمورة فيه ويسمى الضغط الإسموزي عند البلزمة"

#### Osmotic Pressure at incipient plasmolysis

وقيمتها عادة تكون أكبر قليلاً من الحقيقة لآن الخلية قبل أن تبدى حالة البلزمة يعتريها إنكماش قليل في الحجم. ومثل هذا الإنكماش يمكن معه تقدير الضغط الإسموزى بدقة أكثر وذلك بتطبيق المعادلة التالية:

أى أن الحجم × التركيز عند بدء البلزمة = الحجم × التركيز في حالة إمتلاء الخلية.

وبإختصار فإنه لتقدير الضغط الإسموزى بهذه الطريقة تقدر قوة الإمتصاص للنسيج عندما تكون قيمة ت له تساوى صفر (وهي حاله بدء البلزمة).

# طريقة تقدير الإنخفاض في نقطة التجمد

ويتم ذلك بتقدير مقدار الإنخفاض في درجة التجمد للعصير النباتي ثم تطبيق المعادلة: ــ

 $\Delta$  × ۲۲.٤  $\Delta$  الضغط الإسموزى =  $\Delta$ 

وهذه الطريقة سبق شرحها عند تقدير الضغط الإسموزى للمحاليل.

## التشرب

عند وضع بذور جافة أو قطعة من الخشب في ماء لبضع ساعات يلاحظ إنتفاخ هذه البذور أو قطعة الخشب بدرجة ملحوظة وهذه الظاهرة تسمى عملية التشرب وكمية الماء التي تمتصها المادة المتشربة (Imbibant) تسمى ماء التشرب وهي عادة تكون كمية كبيرة جداً إذا ماقورنت بالوزن الجاف للمادة المتشربة حيث تصل إلى عشرات أمثالها. ويمكن أن تتشرب مادة ما أبخرة الماء (على الصورة الغازية) ويلحظ ذلك في الأجواء الرطبة مثل تمدد الأبواب الخشبية في الأجواء الرطبة في فصل الشتاء.

والتشرب في الواقع هو عملية إنتشار مثل الإسموزية. يتداخل معها الخاصية الشعرية حيث تكون المادة المتشربة عادة ذات تركيب مسامي يتميز بهذه الخاصية. ويصبح من الصعب تحديد كمية الماء التي تدخل بواسطة قوة الإنتشار أو بواسطة الخاصية الشعرية كل على حدة.

وتعزى هذه الخاصية عادة إلى الفرق بين ضغطى الإنتشار للسائل فى الوسطين الخارجى والداخلى للمادة المتشربة. وطالما كانت قيمة الأول كبيرة فإن عملية التشرب تستمر وتصل إلى حالة الإتزان (كما فى حالة الإسموزية) عندما تتساوى قيمة الضغط الإنتشارى للسائل فى الوسطين الخارجى والداخلى. ومن أمثلة المواد المتشربة النشا والجيلاتين والسليلوز والآجار والخشب والبذور الجافة وبذور النباتات ... الخ ومن خصائص عملية التشرب أن حجم المادة المتشربة يزداد نتيجة لعملية التشرب يرجع ذلك إلى سببين.

- شغل الفراغات الضيقة (المسافات البينية) في المادة بماء التشرب.
- توزيع جزيئات ماء التشرب على الأسطح المدمصة للمادة بطريقة تجعلها أكثر إندماجاً لها وبالتالى تأخذ حجماً أقل. أى يمكن القول بأن جزيئات ماء التشرب تنضغط أكثر إلى بعضها وبالتالى تأخذ حجماً أقل. أى يمكن القول بأن جزيئات ماء التشرب تنضغط أكثر إلى بعضها وإلى مادة التشرب وتصبح كثافتها أعلى من كثافة الماء الحر. ويؤدى هذا التركيب إلى نقص قدر من الطاقة الذاتية الكامنة لهذه الجزيئات وهذه الطاقة تفقد على صورة حرارة منطلقة أثناء التشرب من الممكن قياسها وتكون هذه الطاقة كبيرة في أوائل

العملية ثم تقل كثيراً بتقدم عملية التشرب وتزداد سرعة عملية التشرب بإرتفاع درجة الحرارة شانها في ذلك شأن الإسموزية والرسم التالى يوضح هذه العلاقة.

ونتيجة لعملية التشرب والتمدد الذي يصحبها تتولد ضغوط عالية جداً قد تصل إلى ١٠٠٠ × ص ج في البذور الجافة وكانت تستخدم هذه الضغوط قديماً في كسر الأحجار. وكلما كانت المادة المتشربة بها نسبه عالية من الماء كلما قل ضغط التشرب لها. وتتولد ضغوط نتيجة لعملية التشرب تسمى ضغط الإنتفاخ ولا تتولد هذه الضغوط إلا في حالة وجود جدار يمنع من حدوث التمدد وفي هذه الحالة تكون العلاقة بقوة الإمتصاص خغط الانتفاخ (ص = ش \_ ت) تماماً كما في حالة قوة الإمتصاص = ضغط الإنتفاخ (ص = ش \_ ت) تماماً كما في حالة قوة الإمتصاص = ضغط الإسموزية. أما إذا لم يوجد ما يسبب ضغط الإنتفاخ (جدار صلب خارجي) فإن قوة الإمتصاص = ضغط التشرب للمادة وتتأثر عملية التشرب أيضاً بكمية الأملاح الذائبة في الماء الخارجي (تماماً مثل الإسموزية) حيث يؤدي ذلك إلى تقليل قوة التشرب (أي قوة إنتشار الماء للداخل) وذلك بمقارنتها بالماء النقي. وبما أن الضغط الإسموزي للمحاليل هو مقياس لقوة إمتصاصها الإسموزية وعلى ذلك فهو يؤثر على عملية التشرب بصورة عكسية أي أن زيادة الضغط الإسموزي للمحاليل تؤدي إلى نقص التشرب.

## العلاقات المائية للغلية والنبات

#### إمتصاص الماء Absorption of water

يعتبر الجذر هو النسيج النباتى المتخصص لإمتصاص الماء من التربة وهذا بالطبع لا يمنع إمتصاص النبات للماء بواسطة أنسجة أخرى هوائية بجانب الإمتصاص الجذرى. ومن هذه الأنسجة الأوراق والجذور المهوائية أو جميع أسطح النبات فى حالة النباتات المائية المغمورة تحت سطح الماء. كما أن للجذور وظيفة أساسية أخرى للنبات وهى تدعيم جسم النبات وتثبيته فى التربة.

وأهم منطقة في الجذر هي منطقة الشعيرات الجذرية فمعظم الماء الممتص يكون عن طريقها ويسلك الماء الممتص المسار التالي عند إمتصاصة حتى يصل إلى أوعية الخشب: \_

- منطقة الشعيرات الجذرية والطبقة الخارجية.
  - القشرة وهي من الخلايا البارانشيمية.
- الإندودرمس وهذه الطبقة لا تمثل مشكلة في جذور ذوات الفلقتين. أما في ذوات الفلقة الواحدة فمعظم خلايا الإندودرمس غير منفذه لتغليظ جدارها الداخلية وأحياناً الخارجية ، الداخلية بمادة السوبرين وتوجد فقط خلايا ممررة في إتجاه واحد فقط.
- البريسيكل وخلاياه منفذة للماء وأوعية الخشب ممتدة ومتصلة ببعضها طولياً في الجذر والساق
   والأوراق.

## إمتصاص الماء بواسطة أجزاء النبات الهوائية:

إمتصاص الماء على صورتية السائلة والبخارية تحدث بدرجة محدودة بواسطة الأجرزاء الهوائية لمعظم النباتات. ويتوقف هذا الإمتصاص على درجة إسموزية خلايا الورقة ودرجة نفاذية طبقة الأديم. ويعتقد بعض الباحثين أن الماء الممتص بواسطة الأوراق يمكن أن ينتقل في الإتجاه العكسى خلال النبات ويمكن أن ينتشر الماء من هلال الجذر إلى التربة.

#### صور الماء الموجودة بالتربة:

تحتوى التربة على كميات مختلفة من الماء فبعد سقوط الأمطار بغزارة أو بعد الرى يتم صرف جـزء منه يسمى الماء الحر ويعتبر غير قابل لإفادة النبات وتحت تأثير الجاذبية الأرضية يرشح جزء من المـاء إلـى أسفل حيث يصل إلى مستوى الماء الأرضى ويعتبر ذو فائدة قليلة للنبات. ويعتبر الماء الحر ضار بالنبـات نتيجة لإزالة الهواء من المسافات البينية لحبيبات التربة واللازم لتنفس الجذور وبالتالى يضمحل نمو الجذور نتيجة لنقص الأكسوجين.


وتحتفظ حبيبات التربة بالجزء الأكبر من ماء المطر ضد الجاذبية الأرضية مما يحافظ على رطوبة التربة فيدمص جزء من هذا الماء بغرويات التربة على هيئة غشاء رقيق ويسمى بالماء الأيجروسكوبى فيدمص جزء من هذا الماء بغرويات التربة على هيئة غشاء رقيق ويسمى بالماء الأيجروسكوبى Hygroscopic ويعتبر غير قابل لإفادة النبات ويعرف ما يتبقى من الماء بالماء الشعرى water الذي يملأ المسافات بين أجزاء التربة أو يكون أغشية حولها ويعتبر ذو أهمية كبيرة للنبات وذلك لأنه قابل لإمتصاص الجذور.

ويرتفع الماء من ماء الرشح أو الماء الأرضى بالخاصية الشعرية لإرتفاعات مختلفة بالتربة معتمدة فى ذلك على تركيبها وقد وجد أن الإنسياب الشعرى يسمح بحركة الماء من الماء الأرضى إلى مسافة حوالى ٣٥ سم فى حالة الطين الثقيل.

القوى التى تسبب إمتصاص النبات للماء ورفع العصارة يمكن تقسيم القوى التى تتسبب في إمتصاص النبات للماء إلى:

- قوة الضغط الجذرى.
- القوة السالبة (النتح).
- نظریة الشد المتماسك.

# طمية الماءلها لل المعظمام من الربة



# أولُ: الشَّمْط العِدْرِي:

وهذه القوة هي إحدى القوى المسئولة عن إمتصاص الماء بواسطة الجذر والإمتصاص عن طريق قوة الضغط الجذري يكون فعالاً عندما يكون التركيز الإسموزي لمحلول التربة لا يتعدى ١ - ٢ ص ج. وتتألف قوة الضغط الجذري من عدة قوى أخرى منها:

## \* قوة التشرب:

من المعروف أن الجذور النباتية تتكون من مواد غروية متصلبة لها قدرة كبيرة على التشرب بالماء لـذلك نجد أن خلايا الجذر المغمورة في تربة رطبة أكثر تشرباً بالماء من الخلايا الداخلية (طبقات القشرة) فينتقل الماء بالتالى عن طريق قوة التشرب من الخارج إلى الداخل. وبإستمرار إنتقال الماء يستمر فعل قوة التشرب في صورة إنسياب مستمر للماء إلى داخل نسيج الجذر خلال طبقات القشرة. ويجدر أن نشير إلى أن كميات الماء التي تدخل أنسجة النبات (الجذور) عن طريق هذا الطريق هي في الواقع كميات محدودة جداً إلا أن هذه القوة تلعب دوراً أساسياً في إمتصاص النبات للماء في مرحلة إنبات البذور.

## \* قوة الإمتصاص الإسموزية:

ينتقل الماء من خلية إلى أخرى مجاورة لها ويتوقف ذلك على قوة الإمتصاص الإسموزية وليس على قيمة الضغط الإسموزي لعصير الخلايا. حيث ينتقل الماء إلى الخلية ذات قوة الإمتصاص الإسموزية الأكبر وعادة يكون الضغط الإسموزي لمحلول التربة أقل من الضغط الإسموزي لخلايا الطبقة الخارجية في الجذر.

وفى الشكل نجد أن خلية أ = ٣ \_ ٥ ض ج وعادة يكون الماء فى التربة صالحاً لإفادة النبات عندما تكون قيمة الضغط الإسموزى لمحلول التربة أقل من ١ ص ح وفى الأحوال العادية يكون الضغط الإسموزى لمحلول التربة أقل من ١ ض ج وكلما زاد الضغط الإسموزى لمحلول التربة كلما قل الإمتصاص وبإنتقال الماء إلى خلايا الطبقة الخارجية فى الجذر تنتفخ هذه الخلايا وتمتلئ بالماء ويتولد فيها ضغط إنتفاخ متزايد وبالتالى تنقص قوة إمتصاصها الإسموزية لتصبح أقل من الخلية المجاورة لها جهة الداخل (ب) وبذلك تمتص الخلية (ب) الماء من (أ) نظراً لزيادة قوة إمتصاصها الإسموزية كما سبق ونتيجة

لإمتصاص الماء إلى الداخل (خلية ب) تقل قيمة ص لها لتصبح الخلية (ج) ذات قوة إمتصاص أكبر منها فتمتص فيها الماء وهكذا تستمر العملية ويندفع الماء من التربة إلى داخل الجذر (الخلية هـ).

و		7	ج	ŗ	أ ٣ _ ٥ ض ج
حوالی ۲ ض ج					التربة أقل من ١ ض ج

وبعد ذلك يتعرض الماء في الأنبوب الخشبي (و) للشد نتيجة رفع العصارة (القوة السائبة) وبذلك تصب الخلية (هـ) ماءها إلى الأنبوب (و) بعد تولد ضغط إنتفاخ كبير بداخلها وتعرضها أيضاً لضغط جدر الخلايا المجاورة على أسطحها من الخارج من جهة وإستمرار سحب عمود الماء في الأوعية الخشبية من جهة أخرى. ولذا يمكن تشبيه الخلايا التي تمتص وتنقل الماء خلالها جميعاً من (أ ـ هـ) بغشاء شبه منفذ. ويكون إنتقال الماء عبر هذا الغشاء متأثراً بقيمة الفرق بين الضغط الإسموزي للمحلولين على جانبي هذا الغشاء. وقد وجد فعلاً أن الضغط الإسموزي للمحلول في الأوعية الخشبية يكون دائماً أعلى من الضغط الإسموزي لمحلول التربة (حوالي ٢ ض ج) ويندفع الماء في أوعية الخشب بقوة ناشئة عن الفرق بين ضغطي محلول التربة ومحلول أوعية الخشب.

### \* الطاقة الناتجة عن التنفس:

توضح هذه النظرية أن إمتصاص الماء يتم بمعدلات سريعة عن فروق التركيز لقوة الإمتصاص الإسموزية. وفسر فيها إنتقال الماء إلى الخشب عبر الخلايا المجاورة بمساعدة عمليات الطاقة الناتجة من عمليات التنفس حيث لوحظ أن نقص الأكسوجين وزيادة ثانى أكسيد الكربون تؤدى إلى تقليل إمتصاص الماء بواسطة الجذور.

## الظواهر المترتبة على الضغط الجذري:

ظاهرة الإدماء: التي تحدث عن تقليم أشجار العنب وهذه الظاهرة Bleeding هي خروج قطرات مائية من الأسطح المقطوعة من الساق بعد التقليم.

ظاهرة الإدماع Guttation وهي خروج قطرات مائية من أطراف أوراق بعض النباتات وخاصة النجيليات في الصباح الباكر في الجو الدافئ. وعند توفر الرطوبة أثناء الليل ولذا لا يجد الماء سبيلاً إلى الخروج من أنسجة النبات إلا عن طريق فتحات في أطراف الأوراق تعرف بالثغور المائية.

# تُالِيًا: القَوقَ السَالِينَ (القَوقَ النَّاشُنَةُ فِي النَّاكُ): ﴿ لِيَنْكُ النَّالِ النَّالِ النَّ

يتضح أن فقد الماء من نسيج الورقة نتيجة لعملية النتح تقلل من درجة إنتفاخ الخلايا أى نقص قيمة الضغط الجدارى أو ضغط الإمتلاء. كما أن عملية البناء الضوئى التى تتم فى نسيج الورقة أيضاً من شأنه أن يزيد تركيز السكريات فى خلايا الورقة أى زيادة بالتالى فى قيمة الضغط الإسموزى لعصير هذه الخلايا.

وبتطبيق المعادلة ص = ض \_ ت وحيث تميل ض للزيادة، ت تميل إلى النقصان إذا لابد أن تكون قيمة ص لنسيج الورقة (الميزوفيل) عالى جداً بالنسبة لبقية خلايا النبات وبذلك يكون نسيج الورقة وحجمه من العوامل المهمة جداً في إمتصاص وصعود العصارة النباتية.

وفى أوائل الربيع عندما تكون الأوراق صغيرة وغير مكتملة (فى متساقطة الأوراق) يكون الضغط الجــذرى هو القوة الفعالة فى إمتصاص وصعود العصارة بينما فى أواخر الربيع وأوائل الصيف حيث تكتمــل الأوراق فى النمو والحجم وتقوم بوظائفها الفسيولوجية على أكمل وجه تكون القوة الفعالة فى إمتصــاص وصــعود العصارة هو القوة السائدة.

# :Cohesion-Tension theory បានប្រាស្រី ខ្លាំង្រំ : ប្រែប្រិ

كى تفهم المقصود بهذه النظرية لابد وأن نتفهم صفات الماء التماسكية Cohesive والاصقة Adhesive. تتماسك جزيئات الماء بعضها البعض وفى نفس الوقت تتماسك مع جدر الأنبوبة الزجاجية (عند مرور الماء فى أنبوبة شعرية). لذلك لا ينقطع عمود الماء ما لم تتغلب قوى الجذب داخل العمود على قوى التماسك والإلتصاق فى العمود أو إنقطاع العمود بالهواء.

وهذه القوى الطبيعية وهى قوة التماسك Cohesion وقوة تماسك جزيئات الماء ببعضها لا يمكن ملاحظتها بصورة واضحة إلا في الأنابيب الشعرية. فعند جذب الماء من قمة هذه الأنابيب فإن هذا يحدث تخلخلاً في

عمود الماء كله ويتعرض عمود الماء لعملية شد متصلة هي في الواقع قوة التماسك بين جزيئات الماء وبعضها. وبجانب ذلك توجد قوة أخرى هي قوة إلتصاق جزيئات الماء بجدران الأنبوب Adhesion وبعضها. تعمل أعمدة الماء في الأوعية الخشبية كما لو كانت خيوط متصلة ببعضها. عند سحبها من القمة ينتقل الفعل التأثيري للشد لبقية العمود المائي على طول الوعاء الخشبي. وتعريض أطراف الأعمدة المائية في أوعية الخشب لشد مستمر عن طريق قوة النتح يؤدي بالتالي إلى خلق قوة غير مباشرة (قوة سحب) تساعد على صعود العصارة في النبات.

وخلايا نسيج الميزوفيل في أوراق النبات ذات قوة إمتصاص إسموزية عالية نظراً لإرتفاع ضغطها الإسموزي لإحتوائها على سكريات نواتج البناء الضوئي. يؤدي ذلك إلى سحب الماء من أوعية الخشب بإستمرار وتنشأ عن ذلك حالة توتر Tension (شد) لأعمدة الماء في الأوعية الخشبية من شأنه أن يزيد من قوة الإمتصاص للعصارة في أوعية الخشب بمقدار هذا الشد وينتقل هذا التأثير إلى أوعية الخشب في الجذر حيث تصبح قوة إمتصاصها أكبر من قوة الإمتصاص للخلايا المجاورة لها. ولهذا تتوالد قوة محركة لدفع الماء من مناطق الإمتصاص وتوصيل هذا إلى الأنسجة الهوائية العليا للنبات.

## العوامل التي تؤثر على امتصاص الجذر للماء

# ١ \_ كمية الماء الصالحة للامتصاص في التربة:

غالباً يتحدد نمو النبات بالمحتوى المائى للتربة وذلك لأنة عندما يقل المحتوى المائى فأنة يصبح ممسوكاً بدرجة أكبر إلى حبيبات التربة ولذا يصبح أقل إفادة للنبات. والماء القابل لإفادة النبات ينحصر في مدى رطوبة التربة من السعة الحلقية إلى نقطة الذبول الدائم والسعة الحلقية Field capacity هو محتواها من الماء بعد أن تبلل جيداً ثم يسمح بحدوث الرشح الذي يحدث تغير قليل في المحتوى المائى وغالباً ما يسمى الماء المتبقى بالتربة بالماء الشعرى ويكون ممسوكا بقوة الجذب السطحى على هيئة أغشية محيطة بحبيبات التربة وفي المسافات البينية الصغيرة.

ونسبة الذبول الدائم Permanent wilting percentage هو المحتوى المائى الذى تصبح فيه الأوراق ذايلة طول الليل في غرفة ذات جو رطب. ويعرف المستوى المائى بين السعة الحلقية وتقطة الذبول السدائم

بالماء القابل للإفادة وذلك لأن النبات يتمكن من إمتصاصة بسهولة. كما أن المحتوى المائى فى المدى مسن السعة الحلقية ونقطة التشبع يكون قابل للإفادة كذلك إلا أنه يتسبب فى طرد كثير من هواء التربة ولذا تعانى الجذور من التهوية غير المناسبة. كما أن النبات عادة ما يستمر فى إمتصاص الماء مسن تربه أقسل فسى محتواها عن حالة نقطة الذبول الدائمة إلا أن الإمتصاص يكون بطيء للغاية ليعوض مسا فقد مسن المساء ويؤدى نقص الماء إلى توقف النمو ويؤدى فى النهاية إلى الموت نتيجة الجفاف Dehydration ويوضح الشكل هذه العلاقة.

#### ٢ ـ حرارة التربة:

#### أ ـ درجة الحرارة المرتفعة:

يزداد معدل الإمتصاص بإرتفاع درجة الحرارة ويرجع ذلك إلى تأثير الحرارة على اللزوجة للماء والبروتوبلازم كما أن إرتفاع الحرارة يؤدى إلى زيادة نشاط البروتوبلازم وبالتالى تزداد عملية التنفس وينطلق قدر من الطاقة يساعد في زيادة إمتصاص الماء والأملاح.

#### ب. درجة الحرارة المنخفضة:

تقلل درجة الحرارة المنخفضة من إمتصاص الماء حيث وجد أن نباتات الدخان والكوسة ذبلت بدرجة شديدة عن نباتات الكرنب واللفت في الأراضي الباردة. وقد وجد العديد من الباحثين إختلافات كبيرة بين الأنواع النباتية وعلاقتها بالحرارة المنخفضة للتربة.

#### ومن أسباب نقص الإمتصاص عند الحرارة المنخفضة:

- تأخر إستطالة الجذر وبذلك يقل معدل إختراقة لمناطق جديدة بالتربة.
  - قلة معدل حركة الماء من التربة إلى الجذر.
  - قلة نفاذية الخلية والتي تقل بصفة عامة مع خفض درجة الحرارة.
- زيادة لزوجة الماء مما يقلل حركته داخل خلايا الجذر نفسه وكذلك قلة حركته من التربة للجذر.
- نقص نشاط التحول الغذائى للخلايا الحيه بالجذور ويعتبر ذلك معوقاً لميكانيكية الإمتصاص المباشر.

## ٣ \_ تركيز محلول التربة:

يؤدى الضغط الإسموزى المرتفع للتربة إلى موت النبات. وعند قلة الماء بالتربة فإن تراكم الملح بالتربة غالباً ما يزيد من الضغط الإسموزى إلى نقطة يختفى عندها إمتصاص الماء وتوقف النمو. وقد وجد أن ضغط إسموزى قدرة (٢) ضغط جوى يقال النمو وأن ضغط جوى قدرة (٤) ضغط جوى يسبب ضرر معظم نباتات المحاصيل. ولو أنه لوحظ بعض النباتات يمكنها المعيشة في المناطق الملحية وذلك لزيادة أسموزية عصيرها الخلوى عن تلك التي تنمو في المناطق الأخرى.

#### ٤ ـ التهوية:

توجد إختلافات كبيرة بين الأتواع النباتية بالنسبة لمقدرتها على النمو في التربة مشبعة بالماء وقليلة التهوية.

- نباتات السعد وذيل القط والأرز تنمو بنجاح في الأراضي المغمورة بالماء.
- نباتات الدخان يصيبها الضرر أو تموت عند غمر الأرض بالماء لفترات قليلة.

ويرجع إختلاف تحمل الأنواع النباتية المختلفة إلى غمر الأرض بالماء إلى كل من الإختلافات المورفولوجية والفسيولوجية. فالجذر النامية في أرض قليلة التهوية تحتوى على مسافات بينية كبيرة وغرف هوائية عن الجذور النامية في الأراضي حسنة التهوية. وعموماً يرجع سبب موت النباتات التي لا تتحمل غمر الأرض بالماء إلى نقص التهوية لا إلى زيادة الرطوبة.

ويؤدى نقص التهوية إلى قلة نشاط التحول الغذائى للجذور وقلة نفاذيتها للماء ثم تموت فى النهاية. ولا يؤثر نقص التهوية على إمتصاص الماء فقط بل على إمتصاص العناصر الغذائية كذلك.

#### ه ـ ترکيز CO2

- من الواضح أن تراكم CO<sub>2</sub> في التربة يؤدي إلى تثبيط إمتصاص الماء عن ذلك الذي يحدث بسبب نقص O<sub>2</sub> (الأكسوجين).
- زيادة تركيز CO<sub>2</sub> تسبب زيادة في لزوجة البرتوبلازم وبالتالي نقص في نفاذية الجذر للماء والتي تؤدي بالطبع إلى نقص إمتصاص الماء.

## ٦ \_ كفاءة النظام الماص:

- يقل إمتصاص الماء بنقص كفاءة المجموع الجذرى.
- يزداد معدل الإمتصاص بزيادة السطح الماص وبزيادة تعمق الجذر بالتربة.
- يوجد إختلاف واضح في نفاذية الماء عبر طول الجذر والتي ترجع إلى تركيبة.

ففى الأجزاء المرستيمية يدخل جزء قليل من الماء وذلك نتيجة للمقاومة الشديدة لحركة الماء خلال الكتلـة السيتوبلازمية التى تملأ الخلية وكذلك غياب أوعية الخشب لنقل الماء. ويحدث أعلى إمتصاص فى المنطقـة التى يتكشف بها الخشب بدرجة كافية.

٧ \_ النتح:

كلما زاد معدل النتح كلما زاد معدل الإمتصاص.

## النتح

من المعروف أن الماء ضرورى لحياه النبات ويعتبر ضرورياً للإبقاء على التوازن المناسب بين فقده وإمتصاصة. كما يعتبر ضروريا للنمو والتكوين. ويتم فقد النبات للماء في صورة مائية هو من خلال عملية الإدماع ويسمى فقد الماء من المجموع الخضرى للنباتات الحيه في صورة أبخرة بالنتح.

ويمثل النتح الطريق الرئيسى لفقد الماء من النبات. والنتح أساساً عملية بخر إلا أنه يختلف عنه بعض المظاهر الطبيعية وذلك ناتج عن تركيب النبات وسلوك الثغر. ويتم النتح عامة في المرحلتين الآتيتين:

- تبخر الماء من جدر الخلايا الرطبة في المسافات البينية.
  - o إنتشارها من المسافات البينية إلى الجو الخارجي.

ويفقد معظم الماء المتبخر خلال الثغر ولكن بعض منها ينتشر للخارج من خلال خلايا البشرة والكيوتيكل. كما ويتم خروج بخار الماء من العديسات وذلك في النباتات الخشبية. ومن أنواع النتح الثغرى ، النتح العديسي ، النتح الأدمى.

# إولً: الشيط المعسَّى:

فقد يحدث فقد الماء من خلال قلف الأشجار الخشبية ولكنه يخرج بصفة خاصة من العديسات. والنتح العديسي لا ينتج عنه نقصاً معنوياً في الماء فقد قدر العلماء الفقد الناتج من العديسات بحوالي ١٠٠ % من الماء المفقود من قمة الشجرة.

# ثَانِياً: الشّع الأودى:

فقد الماء من أسطح خلايا بشرة الأوراق والسوق العشبية يطلق عليه النتح الكيوتينى لأن هذه الأسطح مغطاة عادة بطبقة شمعية من الكيوتين مختلفة السمك. ويقلل الكيوتين فقد الماء بدرجة كبيرة.

# تُالثُّا: النَّمْ النُّمْرِق:

يفقد الماء من خلال الثغور في حالة النتح الثغرى وذلك لأنها الطريقة الأقل مقاومة لإنتشار بخار الماء. والثغور عبارة عن فتحات بالبشرة محاطة بزوج من خلال البشرة تعرف بالخلايا الحارسة وهي التي تتحكم في حجم فتحاتها.

ويتراوح عدد الثغور من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ لكل سم في النجيليات والأكتر من ١٠٠٠٠٠ لكل سم ويتراوح عدد الثغور من ١٠٠٠٠٠ الكل سم Quercus coccinea

عادة ما تكون عدد الثغور أكثر في أوراق النباتات المشمسة الجافة عن تلك النامية في الأماكن الظليلة الرطبة. وتوجد الثغور على السطح السفلى فقط للأوراق في العديد من أنواع مثل النباتات الخشبية ولكن في أنواع كثيرة أخرى توجد على كلا السطحين. ويمثل الجدول التالى عدد الثغور في سم من سطح الورقة.

البشرة العليا	البشرة السفلى	نوع النبات
	<b>*</b> ^\\\	التفاح
٤٠٣١	7 £ A • 7	الفاصوليا
7. £ V	9977	الذرة
	٥٨١٤٠	البلوط
	£ £ 9 7 1	البرتقال
٨٥٢٦	100.2	عباد الشمس

قد أوضح العلماء أن التعدد الثغرى يتوقف على رطوبة البيئة فتصاحب الظروف الجافة تعدد كبير في عدد الثغور. أما في الظروف الرطبة فيصاحبها إنخفاض في تعدد الثغور. كما لاحظ العلماء أن فتحة الثغر الكلية في وحدة مساحة سطح الورقة تكون كبيرة في ظروف الجفاف عنها في الظروف الرطبة بالرغم من المساحة الكبيرة التي يبلغها الثغر في الظروف الرطبة.

### سعه الثغر الإنتشارية:

تعتبر كفاءة الثغر كطريق للإنتشار ذات قيمة كبيرة. ففي مساحة مسطحة قدرها ١% أو أقل من سطح الورقة تفوق حركة بخار الماء من خلال الثغور عن ٥٠% من سطح مائي حر. ولذلك فإن معدل الإنتشار خلال ثغر واحد أحياناً يكون أكبر ٥٠ مرة على الأقل من الإنتشار من مساحة مساوية لسطح مائي حر. والسبب في ذلك هو أن الإنتشار خلال الفتحات الصغيرة يتناسب مع محيطاتها وليس مع مساحاتها. وعلى أساس وحدة المساحة فإن الثقوب الصغيرة تسمح بدرجة إنتشار عالية عن الثقوب الكبيرة وذلك لأن إنتشار المواد خلال هذه الثقوب لا تكون حركتها في خطوط مستقيمة ولكنها تميل إلى الإنتشار للخارج في جميع الإنتشار.

## حركة الثغور:

تتحكم حركة الخلايا الحارسة في فتحة الثغر والتي تعتمد عادة على إنتفاخها ويوجد عديد من أنواع الخلايا الحارسة في المملكة النباتية. فزيادة إنتفاخ الخلايا الحارسة تسبب إنكماش جدرها المرنة وقد لخص العالم Stalflet هذه الخطوات كالآتي:

تغير فى المحتويات → تغير الإنتفاخ → تغير الحجم → حركة الخلايا الحارسة وسبب التغير فى الإنتفاخ يرجع إلى التغير فى الضغط الإسموزى للخلايا الحارسة نتيجة للتغير فى كمية النشا والسكر بالإضافة إلى عوامل أخرى. ويتم فتح الثغر نتيجة لإنتفاخ الخلايا الحارسة.

# العوامل المؤثرة على ميكانيكية فتح وغلق الثغور:

#### ١ ـ الضوع:

- تفتح الثغور في وجود الضوء في الظلام حيث يزداد pH في الضوء (قلوي) ويقل في الظلام (حامضي).
- تفتح الثغور جيداً عند تعرضها للضوء الأحمر أو الأزرق وتغلق عند تعرضها للأحمر البعيد FR أو البنفسجي.
- يعمل الضوء على تحرك كمية كبيرة من البوتاسيوم (K) من الخلايا المجاورة إلى الخلايا الحارسة كما يصاحب إنحلال النشا وبالتالى إرتفاع إسموزية الخلايا الحارسة وإمتلائها مما يؤدى إلى فتح الثغور.
- فسر العالم Yin والعالم Tung تأثير الـ pH حيث لاحظا وجود إنزيم الفوسفوريليز في بلاستيدات الخلايا الحارسة الذي يشجع تحليل النشا إلى سكريات عند pH عند pH الإنزيم تكوين النشا عند pH عن

#### : CO2 - Y

يمكن فتح الثغر في الظلام بتخفيض تركيز CO<sub>2</sub> تحت مستوى التركيز العادى في الهواء الجوى أما زيادة تركيزه عن الموجود بالهواء الجوى يسبب غلق الثغور حتى مع التعريض للضوء.

#### ٣ \_ نقص الماء وحمض الأبسيسيك (ABA):

- عند نقص الماء وتعرض النبات للذبول فإن الثغور تغلق ويقل النتح ويزداد تركيز حمض ABA ويتراكم في أوراق النبات.
  - لوحظ أنه عند إضافة ABA إلى أوراق النبات فإنه ينشط غلق الثغور.

#### ٤ - الحرارة:

• إنخفاض درجة الحرارة أقل من صفر م بؤدى إلى غلق الثغور.

- بإرتفاع درجة الحرارة يزداد إنتفاخ الثغور إلا أنه في حالة نبات البصل والقطن فإن فتح الثغور يقل
   عند درجة حرارة أكبر من ٣٠ م.
- إرتفاع درجة الحرارة من ٣٥- ٥٠ م يؤدى إلى تحويل النشا في الخلايا الحارسة إلى سكر مالتوز ويزداد إنتفاخ الخلايا الحارسة وبالتالى تفتح الثغور بإتساع.

#### ٥ - الرطوبة:

الرطوبة المنخفضة في الجو تؤدى إلى إنتفاخ الثغور بإتساع.

#### ٦- الوسط الحامضي والعناصر:

- تفتح الثغور في وجود الأمونيا حتى مع وجود الظلام وتغلق في حامضي حتى مع وجود الضوء.
- يمكن ترتيب تأثير الأيونات على إطالة تحليل النشا في الخلايا الحارسة وتأثيرها في تنشيط فتح
   الثغور على النحو التالي:
  - لیثیوم > صودیوم > بوتاسیوم > مغنسیوم > کالسیوم > باریوم > نترات > کبریتات > برومید.
- وجد أن الثغور ذات إستجابة متغيرة عند نقص عناصر معينة خاصة النيتروجين \_ الفسفور \_
   البوتاسيوم فنقص أى من هذه العناصر يؤدى إلى أن تكون الثغور أقل إتساعاً.

## طرق قياس النتح:

يمكن إستخدام عدة طرق لقياس النتح وهذه الطرق تقيس الماء الممتص أو بخار الماء المفتوح بواسطة النبات ومن هذه الطرق.

#### \* الطريقة الوزنية:

وتعتبر هذه الطريقة من أسهل وأبسط الطرق حيث يوزن نبات بالأصيص عند بداية ونهاية فترة زمنية معينة وفي هذه الحالة لابد من تغطية سطح التربة والأصيص بمادة مانعة وعازلة حتى نتجنب تبخر الماء من تلك الأسطح فيما عدا النبات مع الأخذ في الاعتبار أن كمية الماء المستهلك في عملية البناء الضوئي أو التنفس فإنها محدودة للغاية وغير معنوية.

#### \* طريقة البوتوميتر:

تعتمد هذه الطريقة على أفتراض أن معدل امتصاص الماء يتساوى مع معدل النتح. وفى هذه الطريقة يستم تثبيت فرع خضرى لنبات ما فى فتحة البوتوميتر ويؤخذ على هذه الطريقة أنها فى الحقيقة تقسيس معدل الامتصاص وليس معدل النتح إلا أنها مثالية لدراسة تأثير الظروف البيئية المختلفة من الحسرارة وإضاءة وحركة الهواء على معدل النتح.

#### \* طريق جمع ووزن بخار الماء:

فى هذه الطريقة يوضع النبات فى إناء زجاجى محكم ومغلق به فتحات معينة ويمرر بهذا الوعاء تيار هوائى معروف محتواة من الرطوبة ويمر الهواء إلى خارج الإناء ويمر على أنبوبة تحتوى على وزنة معلومة من كلوريد الكالسيوم (وهو شره جدا لامتصاص الماء). والفرق فى الوزن لكلوريد الكالسيوم من بداية التجربة ونهايتها يدل على كمية الماء الناتج.

#### ٤ \_ الطريقة الوعائية:

تشبه هذه الطريقة إلى حد بعيد الطريقة السابقة إلا أنها تقيس النتح لورقة فردية وهي طريقة معملية مثالية حيث يمر الهواء المعروف رطوبتة إلى داخل الوعاء ثم يجمع الهواء الخارج من الوعاء ويتم تقدير الرطوبة النسبية به ثم يقدر معدل النتح.

#### ه \_ طريقة كلوريد الكويلت:

وهذه الطريقة تعتمد على اللون وليس الوزن حيث يتم التعرف على بخار الماء المنتوح بالتحول في اللون. ويتم تشبيع ورق ترشيح بمحلول مائي لكلوريد الكوبلت ٣% ثم تجفيف فيصير لون الأوراق ازرق عند تمام الجفاف . توضع ورقة نبات بين ورقتي ترشيح مشبعتان بكلوريد الكوبلت وجافتين فيتحول لون الورقة بالتدريج من الأزرق إلى القرنفلي وذلك لخروج الماء من ثغور الورقة على شكل فتح. ومعدل التحول التدريجي من الأزرق إلى الأحمر الفرنفلي يعبر عن معدل النتح . ويعد استخدام هذه الطريقة نادراً لأنها غير دقيقة.

# العوامل المؤثرة على النتح Factors affecting transpiration

سوف نتناول بعض العوامل النباتية والبيئية على عملية النتح فيما يلى:

أ ـ العوامل النباتية المؤثرة على النتح Factors affecting transpiration

أعتبر دور الثغور كمنظم للنتح. وفي خلال الجزء الأول من هذا القرن وضعت تأكيدات كثيرة على التغيرات التركيبية التي يبدو أنها تقلل من درجة فقد الماء وقد قيمت النباتات إلى نباتات البيئة الجافة Xerophytes ونباتات البيئة المتوسطة Mesophytes وقد وضع التركيب التشريحي والعلاقات المائية للنباتات في السنوات الحالية تحت الفحص والتقدير حيث ظهر بواسطة عديد من المشتغلين أن أوراق نباتات البيئة الجافة تنتج بدرجة أسرع من نباتات البيئة المتوسطة إذا أمدت جيدا بالماء.

#### 1. مساحة الورقة

يفقد الجزء الأكبر من الماء بالنبات من خلال الأوراق. وانه لمن التوقع أن النباتات ذات المساحة الورقية الكبيرة تفقد كثير من الماء بمقارنتها بالنباتات ذات المساحة الورقية الصغيرة. ويعتبر هذا حقيقى ومعقول ولو أن درجة النتح لا تتناسب مع مساحة الورقة.

#### Leaf structure ۲. ترکیب الورقة

يؤثر تركيب الورقة بدرجة كبيرة في درجة فقد الماء. ويعتبر سمك طبقة الكيوتين من العوامل الهامة. ومن المعتقد عامة أن النباتات التي لها طبقة كيوتين سميكة تعيش مدة أطول من النباتات التي لها طبقة كيوتين رقيقة . فقد وجد أن النباتات التي لها أوراق سميكة مغطاة بطبقة كبيرة من الكيوتين وطبقات محكمة مسن خلايا النسيج العادي Palisade cells وذات مسافات بينية صغيرة غالبا ما تنتج بدرجة الأوراق الرقيقة المغطاة بطبقة قليلة من الكيوتين وتركب خلايا الميزوفيل سائبة وذات مسافات بينية كبيرة وذلك إذا أمدت بكميات مناسبة من الماء. وهذه الإختلافات كان مرجعها إلى الإختلافات في الأسطح الداخلية المعروضة للمسافات البينية. فقد أوضح ١٩٣٦ Turrel ، ١٩٤٤ أن أوراق نباتات البيئة الجافة عادة يكون لها أسطح كثيرة معرضة للجو الداخلي عما هو موجود في أوراق النباتات العادية وتؤدي أسطح التبخير الكبيرة الناتجة عن أسطح الخلايا الداخلية لأوراق نباتات البيئة الجافة إلى زيادة معدل النتح عند تفتح الثغور مع

توفر إمداد مناسب من الماء. ولكن طبقات الكيوتين السميكة تؤدى إلى خفض النتح الكيوتيني وذلك عندما تكون الثغور مغلقة.

T. نسبة المجموع الخضرى إلى الجذرى Root – shoot ratio تعتبر نسب الأسطح الماحة إلى الأسطح الناتجة. ولو لم تعتبر نسب الأسطح الماصة إلى الأسطح الناتجة أكثر أهمية من الأوراق نفسها أو الأسطح الناتجة. ولو لم يحافظ إمتصاص الماء على متابعة تعويض ما يفقد منه فإنه يحدث نقص داخلى للماء والمدى يقلم من النتج.

## 3. المحتوى المائي للأوراق Water content of leaves

من الأمور التي تستوجب التفكير فيها. ما إذا كان نقص المحتوى المائي يقلل من النتح مباشرة أو بطريقة عير مباشرة وذلك بإتصال الثغور فقد أقترح Renner ، ١٩٠٦ Livingston ، ١٩٠١ لا البينية ولذلك يقل عير مباشرة وذلك بإتصال الثغور فقد أن النتح السريع يقلل المحتوى المائي للخلايا الملامسة للمسافات البينية ولذلك يقل معدل البخر ويعرف هذا بالجفاف المبدئي Incipcut drying وقد وجد ١٩٥٠ أن المحتوى المائي للورقة يجب أن يقل بدرجة كبيرة قبل أن يقل النتح مباشرة. بينما أوضح Stalfelt سنه ١٩٥١ أن الجفاف المبدئي لجدر الخلايا الداخلية ليس له علاقة هامة على النتح الثغرى وقد أرجع (أو عرى) معظم النقص في النتح أثناء الجفاف إلى قفل الثغور.

ب ـ العوامل البينية المؤثرة على النتح النتح النتح أساساً هو بخر الماء وإنتشارة من أنسجة النبات ولهذا فإنه يتأثر بالعوامل التي تؤثر على البخر من الأسطح الأخرى المبللة. ومن هذه العوامل البيئية:

- \* الرطوبة النسبية. \* الحرارة.
  - \* الرياح.
- \* إمداد الماء للأوراق.
  - \* طبيعة الغاز الموجود بالجو الذى ينتشر إليه الماء.

قد تؤثر هذه العوامل بطريقة غير مباشرة على النتح من خلال تأثيرها على فتح و/أو قفل الثغور أو على تركيب الورقة ولكن على العكس من ذلك فإن مسببات التأثيرات الوسطية لهذه العوامل المختلفة على النتح فيما عدا الإثنين الآخريتين مما سبق. يمكن شرحها بوضوح من خلال تأثيراتها على الضغط النسبي للبخار في داخل وخارج الورقة ومن العوامل الأكثر أهمية رطوبة الجو وحرارته وكذلك حرارة النبات المبخر والرياح، ويرجع سبب أهمية هذه العوامل إلى أنها تؤثر على فرق ضغط بخار الماء من سطح النبات المبخر عنه في الجو العادى. ولو أن الضوء المرئى ليس له تأثير مباشر على التبخير إلا أنه يؤثر بدرجة كبيرة على معدل النتح من خلال تأثيرة على فتح الثغور كما تعتبر كمية الرطوبة الصالحة للنبات في التربة عامل هام وذلك لتأثيرها على الإتزان المائي الداخلي. وسوف نتناول بعض هذه العوامل:

#### ا . رطوبة الجو Humidity of the air

يمكن التعبير عن حالة رطوبة الجو بالرطوبة المطلقة Absolutr humidity أو الرطوبة النسبية أو نقص التشبع أو ضغط البخار أو نقص ضغط البخار. وتعنى الرطوبة النسبية كمية بخار الماء الموجودة في حجوم معينة في أي وقت منسوبة إلى ما يمكن أن يوجد منه إذا ما شبعت هذه الحجوم ببخار الماء في نفس درجة الحرارة.

ولنتخيل فتح الثغور مع ثبات (إستقرار) درجة الحرارة فإن معدل النتح يعتمد على الفرق في ضغط البخار بين كل من نسيج النبات والهواء ومن ثم فإن ضغط بخار الماء يعتبر مهما.

#### Temperature الحرارة

زيادة درجة الحرارة تزيد من معدل النتح وذلك لأنها تزيد من فرق ضغط بخار الماء من أنسجة النبات عن الهواء.

#### Wind الرياح.

تسبب الرياح عادة زيادة النتح وذلك لأنها تزيل بخار الماء المجاور للأسطح الناتجة وتؤدى زيادة الفرق بين ضغط بخار الماء في أنسجة النبات والهواء الخارجي المحيط به. ولكنها تصل كذلك إلى تبريد الأوراق ولذلك

قد يظهر لها أثر عكسى. وسواء كانت الأوراق دافئة أو باردة فإن الحمل بتيارات الهواء يمنع بخار الماء من الأسطح الناتجة.

#### ٤. الضوء

للضوء المرئى تأثير هام على النتح حيث أنه يحكم فتح الثغور وغالباً ما تكون معظم الثغور مغلقة أثناء الليل ومن ثم فإن معدل النتح أثناء الليل يقل بدرجة كبيرة عن معدل النتح في النهار.

ويوجد إختلافات واضحة فى إستجابة الأنواع النباتية للضوء ويسبب الجو الملبد بالغيوم قلة فـتح الثغـور لمعظم النباتات والتى يكون موطنها بلاد مشمسة وهذا التأثير يلاحظ بصفة خاصة عنـد درجـات الحـرارة المنخفضة. وتداخل الحرارة المنخفضة مع الجو الملبد بالغيوم غالباً ما يكون فى الشتاء ويعتبر ذلـك غيـر مناسب لفتح الثغور.

#### ه . الإمداد بالماء Water supply

قد يكون النقص في كمية الماء من العوامل البيئية الهامة وذلك للتأثيرات المختلفة الناتجة لنقص الماء الداخلي ويمكن ملاحظة النقص السريع في نتح النباتات النامية في تربة جافة.

# أهمية النتح:

### يؤدى النتح إلى واحد أو أكثر مما يلى:

- التبخير: أى التحول من السائل إلى البخار مما يؤدى إلى تبريد السطح الذى يتم عنده التبخير.
  - q إنتشار بخار الماء من المسافات البينية إلى الجو الخارجي.
  - q حركة الماء في الجذور وخلال الأنسجة الناقلة إلى الأوراق.
  - حفض المحتوى المائى للنبات ونقص المحتوى المائى للبيئة التى يمتص منها الماء.
    - q زيادة محتوى رطوبة الجو.
  - إستمرار النتح يساعد على إنتقال الأملاح خلال أوعية الخشب وإنتقالها وتوزيعها في النبات.

# نفاذية الأغشية السيتوبلازمية

تتميز الخلايا النباتية بإحاطتها بالجدار الخلوى الذى يسمح بنفاذ الماء والذائبات بحرية تامة. بينما ينظم الغشاء البلازمي مرور الذائبات وذلك حتى تصبح المحتويات الداخلية لخلايا النبات منظمة بدقة. ويقصد بالنفاذية مرور المواد عبر الأغشية الخلوية وبالتالي فإن درجة نفاذ أى مادة تختلف عن الأخرى ويقوم الغشاء السيتوبلازمي وكذلك أغشية جسيمات الخلية المختلفة بتنظيم مرور الذائبات.

من المعروف أن الأيونات تعانى من ضعف فى حركتها وإنتقالها عبر الأغشية الخلوية وذلك لكبر حجم الغلاف المائى المحيط بها ولعدم ذوبانها فى الدهون ولوجود شحنات كهربائية عليها مما يجعلها تتأثر بالشحنات الأخرى الموزعة فى الأغشية وكذلك شحنات الأيونات الأخرى الموجودة.

## الإنتقال السالب والنشط للذائبات:

يطلق الإنتقال السالب على إنتشار الجزيئات التى لا تحمل شحنات كهربائية مثل المواد العضوية البسيطة ومنها الجلكوز والذى ينتشر على جانبى الغشاء ويتيجة لفرق الجهد الإنتشارى على جانبى الغشاء ويطلق على هذا النوع بالإنتشار السالب أو الطبيعى.

ولكن عند حدوث إنتقال أو إمتصاص نشط للجزيئات أو الأيونات متخطية بذلك قوانين الإنتشار المعروفة فهذه ما يطلق علية الإنتقال أو الإمتصاص النشط. ولذلك فإن هذا الإنتقال يحتاج إلى توفر طاقة ليتم حدوثة ضد فروق التركيز وهناك كثير من الأدلة المتوفرة على إمتصاص وإنتقال الأيونات المختلفة عن طريق الإنتقال النشط. وقد أوضح العالم Levitt بعض الأسباب لهذا الإعتقاد منها:

## ما هي الأدلة على حدوث الإنتقال النشط:

- c زيادة معدل الإنتقال ضد فروق التركيز على جانبي الغشاء.
- حدوث تراكم للأيونات داخل الخلايا بدرجة ملحوظة عن الوسط الخارجي.
- وجود علاقة معدل الإنتقال وكمية الطاقة الناتجة عن التحولات الغذائية.
  - و إرتباط ميكانيكية الإنتقال مع نشاط الخلية.

ويحدث كلا النوعين من الإنتقال السالب أو النشط للذائبات من جسيم لأخر داخل الخلية أو من خلية لأخرى أو من محلول التربة لخلايا الجذر.

وعلى سبيل المثال فان السكروز الذى يبنى داخل البلاستيدة الخضراء أثناء عملية البناء الضوئى ينتقل إلى السيتوبلازم المحيط بالبلاستيدة بالانتشار السالب لفرق التركيز داخل وخارج البلاستيدة وبهنفس الطريقة ينتقل إلى الخلايا المجاورة وكذلك خلال الأنابيب الغربالية. وكمثال للإنتقال النشط داخل الخلايا مها يحدث لصبغة الانثوثبانين القرمزية اللون توجد في كثير من بتلات الأزهار وجذور البنجر وغيرها عند انتقالها من السيتوبلازم إلى الفجوة العصارية حيث مكان تراكمها عبر غشاء التونوبلاست.

وللانتقال النشط أهمية بالغة للخلايا الحية حيث أنه يمنع انتشار العناصر المهمة لنشاط التحولات الغذائية من داخل الخلية إلى خارجها.

# ميكانيكية الإنتقال النشط:

يمكن تلخيص هذه الميكانيكيات حسب أراء العلماء في النقاط التالية:

١ \_ النظرية الغربالية

حيث يتوقف نفاذ الذائبات على حجم الثقوب التى توجد فى الغشاء البلازمى وبذلك تختلف نفاذية المادة حسب حجم وشكل كل من الثقب والدقيقة النافذة. فالمواد التى يقل حجمها عن حجم الثقب والكبيرة الحجم لا تنفذ. ويؤخذ على هذه الطريقة:

- لم تستطيع هذه النظرية تفسير نفاذية المواد غير القطبية بدرجة أسرع من المركبات القطبية والتى
   يكون وزنها الجزيئي قليل في معظم الحالات.
- لوحظ عدم مرور الفيروس خلال مرشح تشميرلند المشحون بشحنة موجبة بينما ينفذ خلال نفس
   المرشح إذا شحن بشحنات سالبة وهذه لا يمكن تفسيرها تبعا لهذه النظرية.

## Y \_ نظرية الإذابة \_ Solubility

وقد اقترح هذه النظرية العالم اوفرتون وتفترض هذه النظرية أن الغشاء البرتوبلازمى شبة سائل وان الطبقة السطحية منة تتكون من مواد شبيهة بالدهون مع بروتينية وتنفذ المواد القابلة للذوبان في الدهون بدرجة عالية (المواد الغير قطبية).

إلا أن هذه النظرية لا يمكنها تفسير جميع النتائج. فمثلا بعض الصبغات التى تذوب فى الدهون لا يمكنها النفاذ خلال الأغشية البرتوبلازمية.

وقد أدخلت تعديلات كثيرة على هذه النظرية أهمها التعديل الحديث الذى يفترض أن الغشاء البلازمى يتركب من طورين ممتزجين (موزيك) طور مائى وهو الذى يسمع بنفاذية المواد الذائبة فى الماء وطور دهنى وهو الذى يسمح بنفاذية المواد الذائبة فيه.

وتشترط هذه النظرية أن المادة تذوب أولاً في مادة الغشاء البلازمي في جانب واحد ثم تنتشر خلل سمك الغشاء إلى الجانب الثاني منه.

# ٣ \_ نظرية الإنتشار الحر

حيث ينتشر العنصر من التركيز الأعلى خارج الخلية إلى التركيز الأقل داخل الخلية تبعا لقوانين الانتشار العادية المعروفة. ولم تفسر النظرية تراكم نوعية معينة من العناصر داخل الخلية حيث يصل تركيز العنصر داخل الخلية إلى أكثر من ٣٠ ضعف تركيزه خارج الخلية وبالرغم من هذا يستمر دخول العنصر إلى داخل الخليا.

#### ٤ \_ إتزان دونان

وهذه النظرية تفسر كيف تتركز العناصر الممتصة داخل الخلية بدرجة أعلى من تركيزها في الخارج. فمثلا النفاذية تعتمد على أن الغشاء البلازمي ينفذ كل من ايونات الصوديوم والكلور ولكنه غير منفذ للبروتينات وعلى ذلك إذا ما وضعت خلية نباتية تحتوى على ملح بروتينات الصوديوم في محلول خارجي من كلوريد الصوديوم وتركت للتعادل منه. فيلاحظ في النهاية أن أيونات الصوديوم والكلور نفذت إلى الداخل ويودي

 $Na^+$  نك إلى تراكم أيون الصوديوم داخليا ومعه كمية من أيونات الكلور بينما في الخارج يقل تركيز كل من  $CL^-$  ،

(في الداخل). 
$$CL^- \times Na^+ = ($$
في الداخل)  $CL^- \times Na^+$ 

(فی الداخل). 
$$\mathbf{CL}^- \times \mathbf{Na}^+ = \mathbf{CL}^- \times \mathbf{Na}^+$$
 (می الداخل).  $\mathbf{CL}^- \times \mathbf{Na}^+$  تقریباً  $\mathbf{TTT} \times \mathbf{TTT} = \mathbf{TTT} \times \mathbf{TTT}$ 


وبهذا يمكن تفسير نفاذية ايونات الصوديوم والكلور وتركيز كاتيون  $Na^+$  بالذات داخل الغشاء البلازمي بدرجة اكبر من تركيزه في الخارج وذلك تحقيقا للإتزان.

## o \_ التبادل الأيونى Ionexchange

التبادل الأيونى يتم بين الكاتيونات المدمصة على سطح غرويات التربة وسطح الخلية السالب الشحنة. وهذا التبادل يتم أما بطريق الاتصال المباشر بين حبيبات التربة وأسطح الخلية وأما عن طريق محلول التربة. وتفرز مناطق الجذر الممتصة النشطة كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون في صورة حمض كربونيك وأحماض عضوية أخرى عن طريقها يتم تبادل الايونات والكاتيونات بين محلول التربة وسيتوبلازم الخلية.

وهذه النظرية تعتمد اساسا على أن ذرة الحديد في مركبات السيتوكروم المختلفة تنتقل من صورة حديدوز إلى حديديك بالاكسوجين الجوى ثم تعود وتختزل مرة أخرى إلى صورة الحديدوز عن طريق المرافقات الإنزيمية المختزلة FADH<sub>2</sub> وذلك خلال الغشاء البلازمي.

وقد اقترح لوندجارد أن ذرة الحديديك وهو يحمل شحنة موجبة ينجذب إليه الأيونات (مثل النترات السالبة الشحنة) وتمر معه عبر الغشاء إلى الداخل. وعندما يختزل  $\mathbf{F}^{++}$  إلى  $\mathbf{F}^{++}$  تنفرد الأيونات داخل الغشاء. ثـم يعود الحديدوز المختزل مرة أخرى ليتأكسد بواسطة  $\mathbf{O}_2$  بمساعدة إنزيم سيتوكروم أوكسيديز. وفـى هـذه الحالة يكون عند الجانب الخارجي من الغشاء ويكون صالحا لجذب أيونات أخرى إلى الـداخل وهكـذا. أمـا الكاتيونات مثل  $\mathbf{K}^+$  (البوتاسيوم)  $\mathbf{ca}^{++}$  (الكالسيوم) فنفترض النظرية أنها تتبع الأثيونات في المرور. ولكن نظرية لوندجارد تحتاج لبعض التعديلات تفسر أهمية المواد الفسـفورية (ATP) فـى عمليـة إمتصـاص الأيونات.



۷ ــ نظریة الناقلات Carrier theory

وهذه النظرية تفترض أن هناك مواد متخصصة في نقل الذائبات إلى داخل الخلية وهذه المواد توجد في الغشاء البلازمي وتتكون من بروتينات عادية أو نووية وتقوم كل منها بنقل نوع من الأيونات خلال الغشاء البلازمي إلى الداخل تماماً كما يحدث في التفاعلات الإنزيمية.

وأثناء عملية الإنتقال هذه تنطلق طاقة حرارية أثناء عملية الإمتصاص لكى تمكن الخلية من إمتصاص ما تريده والمحافظة على الأيونات في الداخل وكذلك العمل على تركيز هذه الأيونات في الداخل حتى ولو كان تركيز هذا الأيون في الخارج محدوداً.

وهذه الحوامل قد تكون متخصصة لعنصر معين بالذات أو أن يكون الحامل متخصص لنقل مجموعة معينة من الأنيونات مثل الهالوجينات أو يكون الحامل عاماً أى ينقل أى ايون طالما توفرت شروط الإنتقال.

وقد أفترض العديد من العلماء أمثلة لمثل تلك الحوامل.

٤ ــ سيتوبلازم الخلية. • ــ ATP.

## ظاهرة الستضاد

من المعروف أن محلول أى ملح منفرداً يكون ضاراً بالنبات إلا أنه إذا خلطت محاليل عدة أملاح منها بنسب معينة وليكن محلول NaCl مع محلول CaCl<sub>2</sub> فإن كلا من الملحين يضاد التأثير الضار للآخر ويسمى المحلول في هذه الحالة متزناً. وفي حين أن ظاهرة التضاد تبدو واضحة بين الكاتيونات الأحادية والكاتيونات ثنائية التكافؤ إلا أنها تكون ضعيفة بين الكاتيونات متشابه التكافؤ.

 $\mathbf{K}^+$  وظاهرة التضاد يمكن تفسيرها على أن البروتوبلازم يتكون من أملاح بروتينات مع كاتيونات عديدة مثل  $\mathbf{K}^+$  ,  $\mathbf{K}^+$  , وهذه الأملاح تكون في حالة أتزان بحيث إذا تعرضت الخلية النباتية لمحلول ملح واحد فإن نوعاً واحداً من الكاتيونات (كاتيون هذا الملح) تحل محل عدد من الكاتيونات وبهذا يسود هذا الملح مما

يؤدى إلى تغيير تركيب وصفات البروتوبلازم ويحدث بالتالى التأثير الضار. ومما يمنع الوصول إلى مثل هذه الحالة وجود ملحين أو أكثر في الوسط الغذائي مثل CaCl<sub>2</sub> & KCl.

ويعتقد العلماء أن أيونات الملح بدلا من إتحادهما كيميائياً مع البروتوبلازم قد تتجمع سطحياً بواسطة غرويات الخلية. وعلى هذا فإن مجموعة الأملاح حين توجد في البيئة الغذائية يبدأ أثرها عن طرق تقليل التجمع السطحي لأيونات كل نوع منها على حدة. ومن التفسيرات التي ظهرت كذلك بخصوص ظاهرة التضاد، أفترض أن وجود مادتين كيميائيتين في الوسط الغذائي بنسب معينة يؤدي إلى حالة ثبات في المستحلبات التي يتكون منها الغشاء السيتوبلازمي.

# التغذية المعدنية للنبات

أمكن معرفة العناصر اللازمة لتغذية النبات وذلك عن طريق استخدام المزارع الرملية والمائية. ووجد أن العناصر التي ثبت أن النبات يعاني نقصاً في النمو عند غياب واحد أو أكثر منها هي:

الكربون \_ الأيدروجين \_ الأكسوجين \_ النيتروجين \_ الفوسفور \_ البوتاسيوم \_ الكبريت \_ الكالسيوم \_ الكبريت \_ الكالسيوم \_ المغنسيوم \_ الحديد. ويسمي بالعناصر الكبرى. هذا بالإضافة إلي بعض العناصر الأخرى الأساسية لحياة النبات ولكنه يحتاجها بكميات بسيطة جداً ومنها: البورون \_ المنجنيز \_ الزنك \_ النحاس \_ الموليبدنم \_ الكلور ويطلق عليها العناصر الصغرى.

# شروط العنصر الأساسي:

يكون العنصر أساسياً في تغذية النبات في الحالات التالية:

- لا يستطيع النبات إكمال دورة حياته كاملة في غياب هذا العنصر.
  - ٥ لا يمكن تعويض غياب هذا العنصر بعنصر آخر.
- لابد وأن يكون له دور مباشر في التحولات الغذائية ويكون تأثره مباشر على النبات.
- و لابد وأن يكون الإحتياج لهذا العنصر واسع الإنتشار وعلي مستوي عدد كبير من النباتات والأنواع.
   أهمية العناصر المعدنية للنبات:
  - تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الضغط الإسموزي للخلايا.
    - تدخل في تركيب مكونات الخلايا.
  - تلعب دوراً في تنظيم درجة PH في الخلية وذلك بتفاعلها مع الأحماض الموجودة بالخلية.
    - تلعب دوراً في إحداث التضاد وحماية الخلية من السمية.
      - تنشيط الإنزيمات مثل العناصر الصفري.
        - تعمل كمصادر للطاقة.

## الدور الذي تقوم به العناصر المعدنية في حياة النبات وأعراض نقصها

# أولُ: المناصر الكبرى

#### ١ ـ النتروجين

- يدخل في تكوين الأحماض الأمينية والبروتينات والبروتوبلازم.
- يدخل في تركيب الكلوروفيل والقلويدات والإنزيمات والأحماض النووية.
- يمتص في صورة نشادر أو أمونيا ويضاف للمحاصيل ما عدا البقوليات.
- من أهم أعراض نقصه إصفراراً الأوراق ونقص النمو وصغر حجم السوق والجذور.
- الأوراق السفلي أكثر إصفراراً من العليا في حالة نقص العنصر كما يقل معدل التنفس والبناء الضوئي.

## ٢ ـ الفوسفور

- يشترك في تركيب المركبات الغنية بالطاقة.
- يدخل الفوسفور في تركيب مشتقات الدهون والبروتينات النووية ويعمل كمرافق إنزيمي لبعض
   الإنزيمات.
  - يتواجد بنسبة عالية في البذور والثمار.
  - من العناصر المتحركة داخل النبات مثل النتروجين ولذلك يوجد بكثرة في الأنسجة المرستيمية.
    - يعمل الفوسفور علي الإسراع في عملية الإزهار بينما النتروجين يؤخر الإزهار.
- من أعراض نقصه: صغر حجم النبات والأوراق والتي تأخذ لوناً قاتماً وقد يظهر اللون القرمزي على الأعناق والعروق وقد تظهر بقع قرمزية أو بنية على نصل الورقة وهذا اللون يرجع لتراكم صبغة الأنثوسياتين.
- غالباً يوجد في صورة غير صالحة وغير ذائبة في الأراضي المصرية حيث الوسط القلوي أما في الأراضي الحمضية فيمكن الإستفادة بالفوسفور الموجود بها.

#### ٣ ـ البوتاسيوم

- من العناصر المتحركة ويوجد بنسبة عالية في الأطراف النامية لكل من الجذر والساق والأوراق.
  - له دور هام في بناء السكريات والنشا ورفع الضغط الإسموزي للخلايا.
    - منظم لعملية فتح وغلق الثغور.
- من أهم أعراض نقصه: إحتراق حواف الأوراق وتشتد هذه الأعراض علي الأوراق السفلية. ويظهر النبات ضعيفاً وقصيراً وأوراق أشجار الفاكهة تتلون باللون الإرجواني وتحترق حوافها والأوراق المسنة مجعدة ومكرمشة.
  - يتوفر بالأراضي المصرية ولكن الأراضي الرملية فقيرة في محتواها من البوتاسيوم.

#### ٤. الكبريت

- يدخل في تكوين البروتينات والأحماض الأمينية سستين وميثيونين وجلوتامين والمرافقات الإنزيمية (أستيل كو أ).
  - يدخل في تكوين السيتوكروم وفيتامين الثيامين والبيوتين.
  - يدخل في تكوين المواد الطيارة مثل زيت الخردل والثيوكبريتات في البصل والثوم.
    - له علاقة ببناء الكلوروفيل وتنشيط إنزيم إختزال النترات.
    - أعراض نقص الكبريت مثل النتروجين إلا أنها تظهر على الأوراق الحديثة.

## ه ـ الكالسيوم

- يدخل في تركيب الصفيحة الوسطى للخلية مع المواد البكتينية.
  - ضروري لعمليات الإنقسام الغير مباشر.
- يعادل التأثير السام لحمض الأوكساليك ويترسب في صورة بللورات من أوكسالات الكالسيوم.
  - له دور هام في عمليات تحويل النشا إلي سكريات والعكس.
- من العناصر الغير متحركة (ساكن) في النبات ولذلك تبدو أعراض نقصه على الأوراق العليا والقمة النامية.

- يتحكم في النفاذية الإختيارية للغشاء الخلوي.
- منظم لعملية التنفس وتكوين الميتوكوندريا ومنشط لإنزيمات الفوسفاتيز والكينيز.
- إحتراق حواف الأوراق وتصبح الأوراق غير منتظمة وتموت القمم النامية للسوق وتموت البذور أو
   تكون ضعيفة التكوين وتموت الأوراق مبتدئة بالأوراق العليا متجهة للقاعدة.
- نقص هذا العنصر يؤدي إلي ظهور أعراض التسمم بالمغنسيوم لزيادة إمتصاص النبات للعنصر الأخير.

## ٦ ـ المغنسيوم

- يدخل في تكوين الكلوروفيل.
- له دور هام في عملية البناء الضوئي وبناء الكربوهيدرات وبدونه لا تحدث عملية البناء الضوئي.
  - ينشط الإنزيمات المصاحبة لتمثيل الأحماض النووية RNA & DNA .
- وجوده ضروري لتنشيط إنزيمات كالفن وخاصة PEP-casboxylase وجوده ضروري لتنشيط إنزيمات البروتين.
  - نقص هذا العنصر يؤدي إلي إصفرار النصل بينما تظل العروق خضراء.
- نادراً ما تظهر أعراض نقص هذا العنصر في الأراضي المصرية ولكنها تظهر في حالة الأراضي
   الجيرية التي تحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم أو الأراضي الحامضية أو المسمدة بالنترات.

#### ٧ ـ الحديد

- يعتبر الحديد عنصراً أساسي ولكن بتركيزات منخفضة.
- مهم جداً لتكوين الكلوروفيل ولو أنه لا يدخل في تركيبه.
- يدخل في تركيب إنزيمات الأكسدة (الأوكسيديزات والبيروكسيديزات) والسيتوكروم.
- من أهم أعراض نقص هذا العنصر: إصفرار الأوراق الحديثة بينما الأوراق المسنة تبدو طبيعية وهذا يدل على أن الحديد من العناصر الساكنة غير المتحركة في النبات.

• تكثر أعراض نقص الحديد في الراضي القلوية فيوجد في صورة غير صالحة للإمتصاص ويعمل وجود النحاس والمغنسيوم على خفض معدل إمتصاص الحديد وذلك لحدوث ظاهرة التضاد.

# النياً: العناصر العفروا

#### ١ ـ البورون

- اله دور مهم في تكوين الهرمونات وأيض الدهون وهو عنصر ساكن.

  إلى المهرم المهرم الهرمونات وأيض الدهون وهو عنصر ساكن.

  إلى المهرم المه
  - إلى المعدل الإمتصاص وفقد الماء وإمتصاص النتروجين.
    - الله دور مهم في تكوين العقد الجذرية في النباتات البقولية.
    - § له دور مهم في تكوين العقد الجذرية في النباتات البقولية.
- § نقصه يؤدي إلي تشوه الأطراف النامية وموت قواعد الأوراق. وتشقق السيقان وتصبح الأوراق قصيرة وسميكة وسهلة التكسير وتتلف الثمار ويظهر عن نقصه أيضاً ظاهرة تعفن القلب في بنجر السكر والقلب البني في اللفت وتشقق ساق الكرفس.

## ٢. النحاس

- § يدخل في تركيب كثير من إنزيمات الأكسدة والإختزال.
- هذا العنصر سام للنبات ولكن ظاهرة التضاد وخاصة في التركيزات المنخفضة تخفف كثيراً من حدة السمية لهذا العنصر.
  - كثيراً ما استخدم كمبيد فطري وكذلك للتخلص من الطحالب في المياه الراكدة.
- الأوراق في النجيليات وذبولها وعدم ظهور الأعراض علي الأوراق السفلي.

# ٣.الزنك

- عامل مساعد في تفاعلات إنزيمات الأكسدة والإختزال.
  - عامل مساعد في تفاعلات الأوكسينات.
- إلى يلعب دوراً هاماً في تكوين الأحماض النووية والبروتينات.

قصیر أعراض نقصه في أشجار الفاكهة حیث تتشوه الأوراق وتصبح صغیرة ورفیعة والساق قصیرة وتسقط الأزهار قبل تفتحها.

#### ٤ ـ المولبدينم

- العب دوراً هاماً في تحول النترات إلى أمونيا داخل الخلية تمهيداً لعملية بناء الأحماض الأمينية والبروتينات.
  - هم في تثبيت النيتروجين الجوي بواسطة بكتيريا الرايزوبيوم.
- ه من أعراض نقصه إحتراق الأوراق (والتي تتشابه مع أعراض نقص كل من النحاس والزنك) فتظهر بقع بنية على الأوراق وتموت حوافها وسقوط الأزهار.

#### ٥ ـ المنجنيز

- § عامل مساعد في تفاعل الضوء في عملية البناء الضوئي.
- إلى يدخل في تركيب الإنزيمات ويعمل كمرافق إنزيمي لإتمام عمليات الأكسدة والإختزال.
  - إنقسام البلاستيدات الخضراء.
- أهم أعراض نقصه إصفرار الأوراق مع بقاء العروق خضراء وعد إزهار النباتات.

## ٦. الكلور:

- عامل مساعد في عملية التحلل الضوئي للماء في تفاعل الضوء في عملية البناء الضوئي.
  - أعراض نقصه تشبه إلي حد كبير أعراض نقص المنجنيز.

هذا بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى التي قد يحتاجها نبات معين فلقد وجد بعض العلماء أن:

- عنصر الصوديوم يكون أساسيا لنمو بعض الطحالب البحرية وخاصة الطحالب الخضراء المزرقة
   وفى النباتات الراقية يحل الصوديوم محل البوتاسيوم.
  - عنصر السليكون يكون مهما لنمو نباتات الأرز والبنجر والشعير وعباد الشمس.
    - $\circ$  الألمونيوم يحسن نمو بعض النباتات إلا أنه معروف بسميتة أكثر من نفعه.

- الجاليوم من المشكوك فيه أن أى نبات يحتاج إلى جاليوم إلا أن بعض العلماء أوضح أحتياج نبات
   عدس الماء لهذا العنصر.
- و الكوبلت وهو مكون لفيتامين  $\mathbf{B}_{12}$  ويحتاجه القليل من الطحالب الخضراء المزرقة إلا أنه يعتبر سلم للنباتات.

# دراسة نقص العناصر اللازمة للنبات

يمكن الإستدلال على نقص عنصر معين عن طريق الدراسات التالية:

# أولاً: دراسة أعراض نقص عنصر معين على مظهر النبات بالحقل

نتيجة لنقص عنصر معين يبدو النبات غير طبيعياً (مرض فسيولوجي) وتظهر علية أعراض مرضية مثل الإصفرار وتجعد الأوراق وإحتراق حوافها وتساقط الأزهار وقصر الساق. وقد سبق ذكر أعراض نقص كل عنصر عند تناوله سابقاً.

# ثانياً: التحليل الكيماوي للتربة

تحتوى التربة على نوعين من الأملاح هما:

- ويحصل علية بسهولة.
- و نوع غير صالح ويشمل الأملاح الغير ذائبة أو صعبة التحلل وهذه النوعية عند تحللها البطيء يمكنها التحول إلى الصورة الذائبة.

وتحليل التربة يعطى صورة عن نقص عنصر معين في التربة ويتضح من التحلل أن العنصر قد يكون غائباً أو موجوداً ولكن في صورة غير صالحة (غير ذائب) لإفادة النبات بصورة مباشرة.

# ثالثاً: الإختبارات البيولوجية على التربة

ويجرى هذا الإختبار لإكتشاف مدى قدرة هذه التربة على نمو بعض النباتات فيتم مثلاً إنماء بعض الأحياء الدقيقة مثل الأزوتوباكتر أو نمو بادرات بعض النباتات. ويدل نمو هذه البادرات على مدى كفاءة هذه التربة على إمداد النبات بحاجته من المواد الغذائية الأساسية اللازمة لحياته.

# رابعاً: الإختبارات الكيماوية على الأنسجة النباتية

بتحليل أنسجة النبات يمكن تحديد العنصر الناقص في التربة.

# المزارع الغذائية

تزرع النباتات بدون إستخدام التربة الطبيعية كبيئة للنبات فقد تزرع أما فى المحاليل الغذائية مباشرة أو فى رمل نقى ونظيف وتروى بالمحاليل الغذائية. فإذا اتبعت الطريقة الأولى سميت مزارع مائية أما إذا اتبعت الطريقة الثانية سميت مزارع رملية.

## . المزارع المائية

- تستعمل أوانى زجاجية نظيفة وتغسل بحمض الكروميك ثم بالماء العادى ثم بالماء المقطر عدة مرات لإزالة جميع الأيونات الملوثة للزجاج.
  - الأملاح المستخدمة في المحلول الغذائي يجب أن تكون نقية جداً.
  - تغطى الأوانى الزجاجية بورق أسود من الخارج لتحجب الضوء عن جذور النباتات.
  - تغطى الأوانى بغطاء مثقب من الفلين بعد تغطيتة بطبقة ن الشمع لتعمل على حمل وتدعيم النبات.
- لكى تتمكن الجذور من النمو وإمتصاص المواد الغذائية من الماء فلابد لها من التنفس وهذا لا يتوفر الا بالتهوية الجيدة والمستمرة وذلك بدفع الهواء على صورة فقاعات في المزرعة.
- لابد من تغییر الحلول كل فترة وذلك أن المحلول يتغیر وذلك لإمتصاص العناصر بدرجة أكبر من
   الأخرى فيختل التوازن الأيونى بالمحلول والذى قد يصبح ساماً بعد فترة.

# Enzymes الإنزيمات

- الإنزيمات هي عوامل مساعدة عضوية يمكنها المساعدة في إتمام العديد من التفاعلات الكيموحيوية بصورة منتظمة وبدون حدوث أي إضطراب في الخلايا النباتية.
- يتركب الإنزيم من جزء رئيسى من البروتين وبسبب هذا الجزء البروتينى يتحدد تخصص الإنسزيم ويرتبط هذا الجزء البروتينى بجزء أخر غير بروتينى يطلق عليه قرين الإنزيم أو المرافق الإنزيمي ويرتبط هذا الجزء البروتينى بجزء أخر غير بروتينى يطلق عليه قرين الإنزيم أو المرافق الإنزيمين الإنزيمات إلى أيونات عناصر معدنية خاصة لينشط عملها.

## تتميز الإنزيمات بالعديد من الخواص التي أهمها

- \_ أنها نشطة بكميات صغيرة للغاية.
- \_ تظل كما هي دون أن تتأثر بالتفاعلات ولذلك فهي عوامل مساعدة.
- \_ الإنزيم لا يغير من حالة الإتزان للتفاعل ولكنه يسرع التفاعل للوصول إلى حالة الإتزان بمعدل سريع للغاية.
  - \_ الإنزيمات متخصصة في عملها فالإنزيم الذي يحفز تفاعلاً قد لا يحفز تفاعل آخر.
- الإنزيمات تعمل على تخفيض طاقة التنشيط للتفاعل. فإن التفاعل العادى لابد له من طاقة لتنشيطة كالتسخين مثلاً والإنزيمات تعمل على تقليل طاقة التنشيط.

# العوامل التى تؤثر على نشاط الإنزيمات

١ ـ تركيز كل من الإنزيم ومادة التفاعل

زيادة تركيز مادة التفاعل يؤدى إلى زيادة في معدل تحفيز الإنزيم للتفاعل. أما إذا زاد تركيز مادة التفاعل عن حد معين فلن يكون لها تأثير على سرعة النشاط الإنزيمي وذلك لإنشغال كل مراكز الإنزيم النشطة بمادة التفاعل أصلاً.

#### ٢ ـ درجة الحرارة

يرفع درجة الحرارة (١٠ م) تزداد سرعة التفاعل الإنزيمي من ٢ ـ ٣ مرات وذلك في المدى الحرارى الملائم لعمل الإنزيم وذلك لزيادة الطاقة الحركية لكل من الإنزيم ومادة التفاعل وزيادة الأجزاء النشطة في الجزيئات المتفاعلة وكذلك سرعة تفكك معقد الإنزيم ومادة التفاعل.

الإرتفاع الشديد لدرجة الحرارة يفقد الإنزيم خواصة ويبدأ هذا الفقد عند حوالى ٣٠ م ويكون الفقد كاملاً عند

## ۳ ـ تركيز أيون الهيدروجين pH

لكل إنزيم درجة مثلى وقصوى وصغرى تؤثر على نشاطه وتختلف الإنزيمات فيما بينها بدرجة الحموضة المثلى. كما أن الإرتفاع أو الإنخفاض الشديد في pH يؤثر على طبيعة الإنزيم نفسه.

#### ٤ \_ ناتجات التفاعل

تراكم نواتج التفاعل وزيادة تركيزه يؤدى إلى تثبيط عمل الإنزيم نفسه إلى درجة أن يحدث إنعكاس للتفاعل بدرجة كبيرة عن التفاعل الأصلي.

#### ه ـ المثبطات

يقل النشاط الإنزيمى أو يتوقف بسبب تداخل بعض المواد العضوية أو الغير عضوية مثل كاتيونات العناصر الثقبلة.

\* النوع الأول من المثبطات يسمى مثبطات تنافسية حيث لا يتنافس الجزىء المثبط على مراكز الإنزيم النشطة ولكنه يتفاعل مع جزء من الإنزيم لا يشترك في التفاعل.

## تسمية وتقسيم الإنزيمات

- § تسمى الإنزيمات تبعاً لمادة التفاعل ويضاف المقطع ase لإسم مادة التفاعل مثل الأرجينية ويسمى الإنزيمات تبعاً لمادة التفاعل ويضاف المقطع ase لإسم مادة تفاعله هي الأرجينين وإنزيم تيروسينيز Tyrosinase ومادة تفاعله هي الشيتروسين.
- § قد تقسم الإنزيمات إلى مجاميع تحمل أسماء تدل على مجاميع المركبات التى تتفاعل معها الإنزيمات مثل Proteinae & Lipase & carbohydrase.

§ قد تقسم الإنزيمات تبعاً لنوع التفاعل الذي تحفزه الإنزيمات مثل إنزيمات التحلل المائي (هيدروليزات) Hydrolases وإنزيمات الفسات الفسادة (أوكسادة (أوكسادة (أوكسادة)) phosphorylases

# حديثاً أمكن إتباع نظام دقيق لتقسيم الأنزيمات فأمكن تقسيمها إلى:

\_ إنزيمات ناقلة \_\_\_

Hydrolases انزيمات التحلل المائي \_\_

\_ إنزيمات التشابه \_\_

\_ إنزيمات الكربكسلة Carbaxylases

\_ إنزيمات الإيبميريز Epimerases

\_ إنزيمات الأكسدة والإختزال.

وهذه الإنزيمات تختص بنقل مجموعة الأمين مثل Transaminase نقل مجموعة الفوسفات مثل Kinase وهذه الإنزيمات Mutase وإنزيمات في المجموعة داخل نفس الجزيء.

مثل إنزيمات تحلل رابطة الأستر Estrase مثل إنزيمات تحلل الدهون \_ إنزيمات تحلل الروابط البيتيدية \_ إنزيمات تحلل الرابطة الجليكوزيدية مثل تحلل الكربوهيدرات إنزيمات تحلل مجاميع الفوسفات.

وهى الإنزيمات التى تغير أحد مشابهات مركب إلى المشابه الآخر مثل إنريم فسفوجلوكوايزوميريز phosphoglucoisomerase

وهي تشبه إنزيمات التحلل المائي إلا أنها تضيف حمض الفوسفوريك بدلاً من عنصر الماء إلى المركب.

وهي التي تقوم بنزع أو إضافة CO2 مثل إنزيم

<sup>\*</sup> الإنزيمات الناقلة

<sup>\*</sup> إنزيمات التحلل المائي

<sup>\*</sup> إنزيمات التشابه

<sup>\*</sup> إنزيمات الفسفرة

<sup>\*</sup> انزيمات الكريكسلة

\* إنزيمات الإيبميريز

تقوم بتحويل الجزىء إلى مشابه apimer مثل الإنزيم الذى يقوم بتحويل زيليولوز إلى ريبيولوز فهى مشابهات لجزئ واحد ولكنها تختلف فى تناسق ذرة كربون واحدة فقط.

- \* إنزيمات البناء: Ligases وتعمل على ربط جزيئين معاً.
- \* إنزيمات الأكسدة والإختزال: وهي تعمل على إضافة أو إزالة الهيدروجين أو الأكسوجين أو الأكترونات إلى مواد التفاعل ومن أمثلتها ديهيدروجينيز \_ أكسيديز \_ بيروكسيديز \_ أوكسيجينيز.

## تتوزع الإنزيمات في الخلايا النباتية كالتالي:

- ١ \_ إنزيمات عملية النسخ والترجمة الخاصة بناء البروتين تتركز على سطح الريبوسومات وفي النواه.
  - ٢ ـ إنزيمات دورة كربس تتركز في الميتوكوندزيا.
  - ٣ \_ إنزيمات البناء الضوئى والسيتوكرومات تتركز في البلاستيدات الخضراء.
- إنزيمات التحلل الجليكولى وإنزيمات مسلك الهكسوز أحادى الفوسفات \_ إنزيمات التحلل المائى \_
   إنزيمات الفوسفوزيليز تتركز في السيتوبلازم.
  - الإنزيمات الهاضمة تقع خارج الخلية.

## البناء الضوئي photosynthesis

يقصد بعملية البناء الضوئى اختزال CO<sub>2</sub> إلى مستوى الكربوهيدرات بواسطة الكلوروبلاست فى وجود الماء الضوئى حيث يقوم الضوء بتوفير الطاقة اللازمة لعملية تحويل CO<sub>2</sub>إلى كربوهيدرات تبعاً للمعادلة:

$$\begin{array}{ccc} 6CO_2 + 12H_2O & \xrightarrow{light} & C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O + 675 \text{ k.Cal.} \end{array}$$

ولقد أسهم العديد من العلماء التوصل إلى حقيقة التفاعلات التى تتم خلال عملية البناء الضوئى وكان وكان الفضلهم العالم Blackman (1905) حيث توصل بالأدلة إلى أن عملية البناء الضوئى ليست تفاعل كيمو ضوئى فقط photo chemical reaction بل تشمل تفاعل كيموحيوى أيضاً photo chemical reaction ومن المعروف أن التفاعلات الكيموضوئية سريعة الغاية وتلزمها الطاقة الضوئية على العكس من التفاعلات الكيموحيوية (تثبيت CO2) والتي تسير بمعدل بطئ.

وفى عام (1937) أقام العالم hill الدليل على أن الكلوروبلاست المعزولة والمعرضة للضوء والماء ومستقبل مناسب للهيدروجين تمكنت من انبعاث غاز  $O_2$  وذلك فى غياب  $O_2$  وهذا دليل على حدوث تفاعلات كيموضوئية وكذلك مصدر  $O_2$  هو الماء وليس  $O_2$ .

تحتوى النباتات الخضراء على صبغات البناء الضوئى التى تتأثر بالأشعة الضوئية. ونتيجة لاستجابة هذه الصبغات للضوء يتمكن النبات من القيام بعملية البناء الضوئى.ويجب معرفة أن الضوء هو المهم فى عملية البناء الضوئى. ويمكن تصور أن الشعاع الضوئى يشبه تياراً من الجسيمات المتناهية فى الصغر ويسمى كل جسيم فوتون photon وعند اصطدام هذه الجسيمات بالكلوروفيل تنتقل طاقتها الضوئية إلى الكترونات الكلوروفيل وبذلك تدفع جزيئات الكلوروفيل إلى إحداث التفاعل الكيمائى الضوئى. والطاقة التى يحتويها الفوتون تسمى كوانتم Quantum.

#### 

يعتبر الكلوروفيل أهم أنواع الصبغات النباتية في عملية البناء الضوئي فهو يمتص الطاقة الضوئية ويحولها إلى طاقة كيماوية صالحة لأن تدفع الخلية لبناء المواد الكربوهيدراتية. ويوجد الكلوروفيل في البلاستيدات الخضراء مرتبطاً بالبروتين ولا يذوب الكلوروفيل في الماء ولكنه يذوب في المذيبات العضوية مثل الاستيون ، الأثير ، الميثانول. ولقد وجدت أنواع عديدة من الكلوروفيل أهمها في النباتات الراقية كلوروفيللات (أ) وكلوروفيل (ب) ونسبة الأول إلى الثاني غالباً 1:3 ولونهما أخضر.


كما توجد صبغات أخرى يميل لونها إلى الأصفر تسمى الكاروتين والزانثوفيل وهذه الصبغات لها دور مساعد في عملية البناء الضوئي حيث تقوم بامتصاص والتقاط الطاقة الضوئية ثم تنقلها إلى صبغات الكاوروفيل. كما تقوم أيضاً بدور رئيسى في حماية الكلوروفيلات من عمليات الأكسدة الضوئية وخاصة في الضوء الساطع.

ويتم تخليق جزئ الكلوروفيل من خلال عدة خطوات تبدأ باتحاد أحد المسركبين الفا-كيتوجلوتاريك مع الخمض الأميني جليسين glycein لتكوين succinyl co A أو سكسينيل كوأ ketoglutaric acid مع الحمض الأميني جليسين الفا أمينو لفيولينيك. وتنتهي التفاعلات بتكوين مركب رباعي البيرول. ويتوسط حلقات البيرول ذرة المغنسيوم Mg. كما يحتوى الكلوروفيل على مجاميع جانبية على حلقات البيرول. كما يحتوى على حمض الفيتول. ويتواجد الكلوروفيل مرتبطاً بالبروتين في صفائح الجرانا داخل البلاستيدة الخضراء.

 $C_{55}$   $H_{72}O_5N_4Mg$  ألرمز الجزيئى لكلوروفيل أ $C_{55}$   $H_{70}O_6N_4Mg$  الرمز الجزيئى لكلوروفيل ب $C_{40}$   $H_{56}$  للرمز الجزيئى للزانثوفيل  $C_{40}$   $H_{56}O_2$ 

#### \* تركيب الكلوروبلاست

بفحص الكلوروبلاست بالمجهر الإلكتروني يتضح تواجد الغشاء الخارجي المزدوج والذي يحوى بداخله نوعين من الصفائح. الأول منها تسمى صفائح الجرانا وتحتوى على صبغات البناء الضوئي والثاني منها تسمى صفائح الاستروما وتحتوى على إنزيمات تفاعل الظلام.



ويمكن الإشارة إلى أن البلاستيدة أو جزء منها يكون قادراً على القيام بعملية البناء الضوئى ويمكن أيضاً الإشارة إلى أن أصغر جزء من البلاستيدة يستطيع القيام بعملية البناء الضوئى هذا الجزء لابد من احتوائه على ١٠٠ جزىء كلوروفيل على الأقل ويسمى هذا الجزء quantasome كوانتاسوم أو الوحدة الضوء تمثيلية.

## \* محصول أو غلة الكوانتم a valum yield


تمكن العالم أيمرسون Emerson من حساب غلة أو إنتاج الكوانتم والمقصود بها عدد جزئيات الأكسوجين المنطلقة في عملية البناء الضوئي لكل كوانتم ممتص. ولاحظ العالم Emersonانخفاض محصول الكوانتم انخفاضاً مقبولا عند الموجات الضوئية الأطول من mm 680 والمعروف أن هذه الموجات تدخل في ذروة الامتصاص الحمراء للكلوروفيل (a) وسميت هذه المنطقة بالسقطة الحمراء Red drop

#### \* تأثیر ایمیرسون Emerson effect

أمكن لهذا العالم Emerson استخدام نوعين من الأشعة الأول منها أقصر من680nm والثانى منها أطول منها أطول من الناسعة في آن واحد يفوق ويزيد عن مجموع كل من الناسعة في آن واحد يفوق ويزيد عن مجموع كل من الناسعة من الأشعة عند استعمال كل منها بمفرده. أي أمكن التغلب على السقطة الحمراء باستعمال أشعة حمراء أقصر طولا من 680nm.

#### \* الكيمياء الضوئية للكلوروفيل photochemistry of chlorophyll

يتأثر الكلوروفيل ويثار إذا ما تعرض للضوء الأبيض حيث يشغل الضوء الأبيض منطقة صغيرة جداً يتراوح أطوالها الموجية من 340nm حتى 670nm وهذه المنطقة من الأطوال الموجية تشمل الضوء الأزرق (٢٠٠ ـ ٤٧٠) ، الأخضر (٣٠٠ ـ ٥٠٠) ، الأصفر المخضر (٢٠٠ ـ ٤٧٠) ، الأحضر (٣٠٠ ـ ٢٠٠) ، الأحمر الفاتح (٢٠٠ ـ ٢٠٠) ، الأحمر الفاتح (٢٠٠) الأحمر الفاتح (٢٠٠ ـ ٢٠٠) ، الأحمر الفاتح (٢٠٠ ـ ٢٠٠)



عند امتصاص الكلوروفيل للأشعة الزرقاء ذات الطول الموجى (٢٣٠nm) وكذلك الأشعة الحمراء ذات الطول الموجى (٦٧٠nm) فإن جزئيات الكلوروفيل يحدث لها إثارة نتيجة لامتصاص هذه الطاقة الضوئية. وتوجد ثلاث مستويات للإثارة يمكن أن يصل جزيئى الكلوروفيل المثار إلى أى منها وهي:

#### 1- Second singlet state:

هذا المستوى يصل إليه الكلوروفيل عند تعرضه للضوء الأزرق(٤٣٠nm) حيث تثار جزئيات الكلوروفيل وتمتص كمية عالية من الطاقة تصل إلى ١٥٥ له. ومن المعروف أن هذه المرحلة عالية الطاقة ولكنها لا

تستمر طويلاً حيث تفقد الكترونات الكلوروفيل كمية من الطاقة في صورة انبعاث حراري ويصل إلى المستوى التالي singlet state المستوى التالي 1st singlet state المستوى التالي

## 2- 1<sup>st</sup> singlet state:


وتصل الكترونات الكلوروفيل في محتواها من الطاقة إلى هذا المستوى إذا ما تعرضت إلى الضوء الأحمر (٦٧٠nm) وكما سبق ذكره أن هذا المستوى أكثر ثباتاً من المستوى السابق حيث أن هذه المرحلة قادرة على إتمام التفاعلات الكيموحيوية بالخلية. والإلكترون المثار في هذا المستوى هو الأكثر أهمية كمصدر للطاقة في إتمام تفاعل البناء الضوئي.

ويمكن وصول الإلكترون إلى هذا المستوى أيضاً من خلال فقده كمية من الطاقة في صورة حرارة من المستوى.second singlet stat

## 3- 1<sup>st</sup> triplet state:

وطاقة هذا المستوى حوالى ٣٠Κ.Cal وتصل الكترونات الكلوروفيل المثارة لهذا المستوى عند فقد الإلكترونات الإلكترون في مرحلة singlet stale لكمية من الطاقة في صورة انبعاث حرارى .ويمكن للإلكترونات الإلكترونات المثارة في هذا المستوى القدرة على إتمام تفاعلات البناء الضوئي في الكلوروبلاست وهي تفاعلات المثارة في هذا المستوى القدرة على إتمام تفاعلات البناء الضوئي في الكلوروبلاست وهي تفاعلات .psII

كما قد يعود الإلكترون المثار والذى طاقته في المستوى Sround state \$\frac{8}{2}\$ الله المستوى Ground state ويفقدها في صورة انبعاث حرارى أو ضوئي.



مراحل إثارة جزئيات الكلوروفيل عند امتصاص الضوء الأزرق والأحمر وعددته إلى مستوى الثبات تفاعل الضوء Light Reaction

من المعروف أن عملية البناء الضوئى من خلال تفاعلين هما تفاعل الضوء وتفاعل الظلم داخل الكلوروبلاست. أما تفاعل الضوء فيتم فى صفائح الجرانا داخل الكلوروبلاست وتحتوى هذه الصفائح على صبغات البناء الضوئى. أما تفاعل الظلام فتتم خطواته فى صفائح الاستروما والتى تحتوى على إنزيمات تفاعل الظلام. وتفاعل الضوء هو الذى يقوم بإنتاج الطاقة المختزلة كمصدر للهيدروجين فى صورة NADPH2 وكذلك جزئيات الطاقة PT. وتستغل هذه الطاقة المنتجة فى عملية اخترال 2Oكما فى التفاعلات التالية:

$$H2O + NADP + ADP + Pi$$
  $O_2 + NADPH_2 + ATP$  (تفاعل الضوء)  $O_2 + NADPH_2 + ATP + CO_2$  (CH<sub>2</sub>O)n. (تفاعل الظلام)

وقد أمكن معرفة أن تفاعل الضوء يتضمن نظامين هما

1-photosystem I

النظام الضوئى الأول

2- photo system II

النظام الضوئى الثانى

ولكل نظام صبغاته الخاصة وكذلك الحاملات الالكترونية الخاصة به.

الصبغات والحاملات الالكترونية الخاصة بالنظام الضوئى الأول.

Ferredoxin & NADP & F.R.S & P<sub>700</sub> Chlorophylls & carotenoids & Fd-NADR- reductase (nm ۷۰۰ & ۲۹۰ & ۲۸۰ & ۲۷۰ & ۲۲۰ فالوروفيلات أ بأنواعه ۲۲۰ هـ ۲۲۰ مالوروفيلات الم

كما يشمل النظام الضوئي الثاني كل من

P<sub>680</sub> & Q & cytochrome (b) & plastoquenone & cyfochrome (f) & plastocyanine & ChlOrOlhylls وتشمل (chlorophyll (b)650 & Chl (a) 660 & Chl (a) 670 nm & Chl (a) 677 & Chl (a) 670).


فى هذين النظامين التابعين لتفاعل الضوء أو المرحلة الكيموضوئية Photo Chemical phase من التمثيل الضوئى غنيان بصبغات الكلوروفيل والكاروتين وفى كلا النظامين فإن الصبغات تعمل على حصاد وتجميع الطاقة الضوئية ونقلها إلى مراكز النشاط الرئيسية فى كل النظامين (Reaction Centers) والتى تسمى المصايد

كوانتم Quantum الضوء الممتص بجزيء واحد من الكلوروفيل يرحل من جزيء إلى آخر وفى النهاية يستغل في عمل كيميائي وهو تكوين  $NADPH_2 \& ATP$ 

وبمجرد أن يحدث إثارة لمراكز النشاط في النظامين الضوئيين وهما:

P680 & (Reaction Center Of PS I) P<sub>700</sub>

(Reaction Center Of PS II) فإنها تحرر الكترونات وبذلك تختزل مستقبلات الإلكترون وهذه بدورها تحرر الالكترونات إلى مستقبلات أخرى.



ويلاحظ أنه بوصول الطاقة المتجمعة كما في الشكل إلى P<sub>700</sub> فإن جزئياتها تثار فتتأكسد وينطلق منها الكترونات تنتقل عبر عدة حوامل الكترونية إلى أن تصل في النهاية إلى NADP لتكون جزئيات الطاقة المختزلة NADPH<sub>2</sub> ومصدر الهيدروجين في هذه الحالة هو الماء. وبالتالي فإن P<sub>700</sub> أصبحت مؤكسدة بفقدها الكترونات ويلزمها تعويض هذه الالكترونات التي فقدتها ويمكن تعويض هذه الالكترونات من وهي مركز تفاعل النظام الضوء الثاني وتنتقل هذه الالكترونات عبر عدة حوامل الالكترونية. وكذلك يمكن للصبغة ١٨٠٠ تعويض ما فقدته من الكترونات من الماء والذي يحدث له تحلل ضوئي ويتأتي الإلكترون والأكسوجين أما الهيدروجين فنتيجة لتكون NADPH<sub>2</sub>.

ويعرف المسار الذى تسلكه الالكترونات لتكوين جزئيات الطاقة بالفسفرة الضوئية غير الدائرية

- Non -Cyclic photo phosphorylation

المسوجى الكلوروفيل لنوعية واحدة من الأطوال الموحية ولتكن الضوء الأحمر ذو الطول المسوجى أما إذا تعرض الكلوروفيل لنوعية واحدة من الأطوال الموحية ولتكن الضوء الأحمر ذو الطول المسوجى (700nm) فإن تحدث فسفرة ضوئية دائرية حيث يعود الإلكترون المنطلق من  $p_{700}$  مرة أخرى ولا يتكون  $NAOPH_2$  لعدم حدوث تحلل ضوئى للماء بينما يتكون جزئيات  $NAOPH_2$ 

- Cyclic photo phosphorylation


(وهذه الظاهرة لا تحدث إلا في الظروف المعملية فقط).

مكونات سلسلة نقل الإلكترون في نظامي تفاعل الضوء (PS I & PS II)

- $NADP^+$  هو المستقبل النهائي للالكترونات في سلسلة نقل الإلكترون من خلال تفاعل الضوء وهذا المركب في صورته المختزلة ضروري جداً لاختزال  $CO_2$  لمستوى الكربوهيدرات واختزال هذا المركب NADP يحتاج لوجود كل من الفريدوكسن NADP.
- Fd-NADP reductase وهذا الإنزيم يتكون من الفلافوبروتين ويحتوى على FAD وهذا الإنزيم متخصص للفريدوكسين أو NADP.
- الفريدوكسين Ferredoxin عبارة عن بروتين يحتوى على الحديد والكبريت وجهد الأكسدة
   الاختزالية لهذا المركب منخفض. ويتم اختزال هذا المركب في حدود الضوء.
- FRS) Ferredoxin Reducing sudstances وهـو (FRS). تقوم هذه المادة باختزال الفريدوكسين وهـو أول المستقبلات الالكترونية في PSI.
- P700: وهذه الصبغة هي نوع من أنواع كلوروفيل أ والتي تمتص الضوء ذو الطول الموجى ٧٠٠ ملليمكرون. وتوجد هذه الصبغة بنسبة ٩٠٠٠% من الكلوروفيل الكلي في النباتات الراقية. وتتأكسد هذه الصبغة عند تعرضها للضوء وهي مركز التفاعل للنظام الضوئي الأول PST كما تعتبر هذه الصبغة بالوعة أو مصيدة للطاقة سواء الطاقة المباشرة من الضوء أو تلك الممتصة من خلال الصبغات المساعدة والتي تنتقل إلى P700.

- Plastocyanin البلاستوسيانين عبارة عن بروتين مرتبط بالنحاس وتوجد هذه المادة بنسبة
   ۲.۰% من كمية الكلوروفيل الكلى ويمكن إختزالها بسهولة بالكلوروبلاست المعزولة.
- o cytochrome (f) في البلاستيدات الخضراء بنسبة ٢٠٠٠% من الكلوروفيل الكلوروفيل وموقع انطلاق ATP يكون فيما بين انطلاق الالكترون من البلاسيتوكينون وسيتوكروم (f).
- plastoquinon توجد مادة البلاستوكينون فيما بين نظامى تفاعل الضوء ويتم اكسدتها ضوئياً بواسطة PS II أما اختزالها فيكون من خلال النظام الضوئى الثانى PS II وهذا المركب هو الوحيد الموجود بكمية تعادل ٥-١٠% من الكلوروفيل الكلى.
- ${\bf Q}$  ويعطى PS II و  ${\bf C}_{550}$  هذه المادة غير معروفة بدرجة كافية وهى تعمل كمستقبل الكتروني في  ${\bf Q}$  ويعطى هذا المركب أعلا معدل لطيف الامتصاص عند ٥٥٠ ملليمكرون.

وتحدث Cyclic photophosphorylation فقط عند تعريض الكلوروبلاست لموجات ضوئية طويلة فقط أطول من  $O_2$  ملليمكرون بحيث ينشط النظام PS I فقط ولا يتم تحلل للماء ولا إنتاج  $O_2$  ولا يستطيع الإلكترون الاتصال للفريدوكسين.




# (Dark reaction تثبيت وإختزال $CO_2$ (تفاعل الظلام


هذا التفاعل كيماوي ويتم بواسطة إنزيمات متخصصة في صفائح الاستروما في الكلوروبلاست. وبما أن هذا التفاعل كيماوي فإنه لا يتأثر بوجود الضوء من عدمه ولذلك فهو يتم في الضوء أو الظلام على حد سواء. ويتوقف نشاط هذا التفاعل على الطاقة المنتجة بواسطة تفاعل الضوء ونظاميه Ps II & Ps I وفي هذا التفاعل يتم اختزال CO2 لمستوى الكربوهيدرات بواسطة NADPH2 في وجود ATP الناتجة من تفاعل الضوء. وعند اختزال CO2 من خلال دورة كالفن يتكون المركب (PGA) حمض الفسفوجلسريك والذي يعتبر أول المركبات الثابتة أو الناتجة خلال تفاعل الظلام. وهذا المركب يتكون من ٣ ذرات كربون ولدنك تسمى النباتات التي تتم بها هذه الدورة بالنباتات ثلاثية الكربون.

# أهم الخطوات التي يختزل فيها CO2 إلى سكر من خلال دورة كالفن

- يستقبل السكر RNBP (الرايبيولوز ثنائى الفوسفات) غاز CO<sub>2</sub> وينتج جزئيات من PGA (حمض الفوسفوجلسريك)
- إختزال PGA بواسطة جزئيات الطاقة الناتجة من تفاعل الضوء إلى السكر G-3P (جلسرلدهيد ٣-فوسفات).
- يتحول السكر .G3.P الألدهيدى إلى نظيره الكيتونى DHAP (داى هيدروكس اسيتون فوسفات) وهذا التفاعل عكسى.
- يتحد جزئيات من السكر الثلاثية أحدهما الدهيدى والآخر كيتونى (DHAP&G.3.P) لتكون جزىء سكر الفراكتوز والذى يمكنه التحول إلى نظيره لجلوكوز.
- بإتحاد جزىء جلوكوز آخر واكتوز يتكون السكر الثنائى سكروز ومن الجلوكوز يتكون النشا .كما يمكن إنتاج عدة مركبات وسيطة والتى يتكون منها فى النهاية RuBP والذى يعمل كمستقبل للغاز .CO2

والرسم التوضيحي التالى يبين خطوات اختزال  ${
m CO}_2$  إلى مستوى الكربوهيدرات من خلال دورة كالفن.






6 CO2 + 12 NHDPH2 + 18ATP + 11 N20 - + Fraction 60+ 12 NADP + 18ADP

# تأثير الضوء والظلام على مستوى RuBP & PGA

عند تعریض نسیج ممثل للضوء والظلام بالتعاقب خلال عملیة البناء الضوئی یلاحظ ارتفاع نسبة PGA ویثبت عند مستوی معین بینما ینخفض مستوی RuGP ثم یثبت الانخفاض عند مستوی معین وعند تعریض النسیج البنائی للضوء مرة أخری یتلاشی التأثیر السابق.



ولتفسير ذلك أنه في الظلام يتوقف تفاعل الضوء وبالتالى يتوقف إنتاج ATP & NADPH اللازمين RuBP اللازمين PGA وبذلك يتراكم هذا المركب لاستمرار تكوينه في الظلام بينما يستهلك سكر الريبولوز RuBP لاختزال ATP وبذلك يتراكم هذا المركب لاستمرار تعادة الإضاءة مرة أخرى تتكون الطاقة المختزلة من لاستمرار تفاعل الظلام لذلك ينخفض تركيزه. وعند إعادة الإضاءة مرة أخرى تتكون الطاقة المختزلة من تفاعل الضوء وبذلك يتم اختزال PGA المتراكم إلى G3.P. ويعود إلى سابق مستواه كما ينتظم أيضاً مستوى RuBP.

## قياس عملية البناء الضوئي

تقاس عملية البناء الضوئي بعدة طرق أهمها:

- $oldsymbol{Q}$  قياس حجم  $oldsymbol{Q}$ الناتج من تفاعلات البناء الضوئى باستخدام جهاز واربورج أو الأكسيجراف
- و قياس حجم CO<sub>2</sub> المستهاك في عملية البناء الضوئى باستخدام جهاز CO<sub>2</sub> قياس حجم ReCOrding
  - § تقدير كمية الكربوهيدرات التي تم بناؤها.

هذا ويراعى أنه يستهلك جزء من الكربوهيدرات في عملية التنفس ومن المعروف أن معدل عملية البناء الضوئي يبلغ ١٠ ـ ٢٠ مرة قدر عملية التنفس.

# دور الضوء في تنشيط إنزيمات تفاعل الظلام Role of light an activation of dark phase enzymes

بالإضافة إلى دور الضوء في تنشيط تفاعل الضوء من خلال نظاميه Ps II & Ps I وإنتاج الطاقـة فـى صورة ATP & NADPH<sub>2</sub>.

لوحظ أيضاً أن للضوء دور في تنشيط بعض إنزيمات دورة كالفن والمسماة بتفاعل الظلام. ومن هذه الإنزيمات:

- 1- RuBP cardoxylase.
- 2- glyceraldehyde-3p-dehydrogenase.
- 3- fructos biphosphatase.
- 4- sedoheptulose biphosphatase.
- 5- phosphoribukinase.

البناء الضوئى فى النباتات رباعية الكربون CO2 البناء الضوئى فى النباتات رباعية الكربون (Hatch &slack,1968) مساراً جديداً لتثبيت وكافسى بعض النباتات وخاصة الاستوائية وشبه الاستوائية مثل الذرة & قصب السكر Amayanthus& atriplex &.

يلاحظ في هذا المسار أن PEP يستقبل  ${\rm CO}_2$  ويتكون  ${\rm OAA}$  (حمض الآوكسالوخليك) والذي يختـزل إلـي  ${\rm MA}$  (حمض الماليك) والذي ينتقل من خلايا النسيج المتوسط في الأوراق حيث توجد الجرانا إلى خلايا غمد


والمستقبل لثاني أكسيد الكربون في هذا المسار هو المركب PEP (فسفو إينول حمض البيروفيك).

الحزمة حيث يتم تمثيل  ${
m CO}_2$  بعد انفراده إلى مستوى الكربوهيدرات من خلال دورة كالفن.

يلاحظ أن النباتات الرباعية الكربون أكثر كفاءة في عملية البناء الضوئي من النباتات ثلاثية الكربون وذلك لأن الرباعية الكربون يتم بها مساران هما هاتسن وسلاك ومسار كالفن أما الثلاثية الكربون فيتم بها مسار واحد هو مسار كالفن.

فى بعض الحالات الخاصة تكون عملية البناء الضوئى C4<sub>2</sub> أقل كفاءة منها فى نباتات C3 وخاصة فلى درجات الحرارة المنخفضة وذلك لأن إنزيم pyrovate phosphate dikinase حساس جداً للدرجات الحرارة المنخفضة.

والرسم التوضيحي التالي يبين مسار هاتش وسلاك في النباتات رباعية الكربون.



أهم الفروق بين نباتات C4 & C3

 $C_4$  تنمو جيداً تحت ظروف إضاءة شديدة ودرجة حرارة مرتفعة نسبياً تتراوح بين  $C_4$  تناء النهار بينما  $C_4$  تنمو جيداً في ظروف معتدلة تميل إلى البرودة.

۲ ـ تنمو نباتات  $C_4$  بمعدل مرتفع في عملية البناء الضوئي حيث يتم تمثيل  $C_4$  مجم  $C_4$  ديسـمبر مربع من سطح الورقة بينما نباتات  $C_3$  معدلها أقل من ذلك فهو يعادل  $C_4$  مجم  $C_5$  فقط.

40-80 mg CO<sub>2</sub> afixed/dm<sup>2</sup> of leaf surface/hour (C4)

15-40 mg CO<sub>2</sub> afixed/dm<sup>2</sup> of leaf surface/hour (C3)

 ${f C}_3$  بمعدل مرتفع من النمو بدرجة أكبر من نباتات  ${f C}_4$ 

4-5 gm dry weight produced /  $dm^2$  of leaf surface/ day (C<sub>4</sub>)

0.5- gm dry weight produced /  $dm^2$  of leaf surface/ day (C<sub>3</sub>)

 $C_3$  بينما مرتفع في نباتات كا معدل التنفس الضوئي منخفض جداً في النباتات  $C_4$ 

٥ ــ تنمو نباتات ٢٥ بانخفاض معدل الماء المفقود مقارنة بكمية المادة الجافة المتكونة في النباتات

 $50-350 \text{ gm H}_2\text{O/gm D.wt}$  (C<sub>4</sub>)

 $450-950 \text{ gm H}_2\text{O/gm D.wt}$  (C<sub>3</sub>)

. التركيب التشريحي للأوراق مختلف حيث تتميز نباتات $\mathbf{C}_4$  بوجود نسيج متوسط وغلاف حزمه.

RuBP هو  $C_3$  بينما في نباتات  $C_4$  هو  $CO_2$  هو  $C_4$  بينما في نباتات  $CO_2$  هو  $CO_2$  بينما في نباتات  $CO_2$ 

۸ ــ موقع إنزيم PEP- Carboxylase في السيتوبلازم.

بينما إنزيم RuRP- Casboxylase في الكلوروبلاست.

9 ــ نباتات  $C_4$  في معظمها تتحمل الملوحة ويعتبر عنصر  $C_4$  (الصوديوم) أساسياً حيث أنه يــودى إلــى  $C_4$  زيادة نشاط PEP-Casboxylase.

. PEP-Casboxylase هو C<sub>4</sub> باتات في نباتات ١٠

RuRP- Casboxylase هو C3 بينما في نباتات


تمثيل CO2 fixation in succulent plants في النباتات العصيرية

بعض النباتات مثل الودنة ـ الصبار ـ حى علم ـ السادوم. والتى تنمو فى البيئة الحامضية تكون سيقانها لحمية ومعدل النتح منخفضاً لذلك تسمى بالنباتات العصارية وهذه النباتات تقوم بتثبيت  $CO_2$  كما يحدث فى نباتات  $C_4$  النباتات ليس لها التركيب التشريحي لنباتات  $C_4$ .

Crassulacean acid (CAM) وتسمى الدورة التى تتم فى مجموعة النباتات العصارية باسم  $C_4$  النباتات  $C_4$  هو المركب  $C_4$  هو المركب  $C_4$  هو المركب  $C_4$ 

فى هذه النوعية من النباتات تفتح ثغورها ليلاً وتغلق نهاراً. فيدخل  $CO_2$  ليلا من خلال الثغور ويرتبط بالمستقبل PEP ويختزل إلى OAA ثم MA والذى يخزن فى الفجوة العصارية مما يرفع درجة حموضة العصير الخلوى (PH = 4.0).

 ${
m CO}_2$  أثناء النهار وفي وجود الضوء تغلق الثغور ويحدث نقل للحمض  ${
m NA}$  إلى الكلوروبلاست حيث ينزع  ${
m CO}_2$  من  ${
m MA}$  ويتحول إلى  ${
m PEP}$  ويدخل  ${
m CO}_2$  إلى دورة كالفن ويحدث نقص في درجة حموضة الفجوة  ${
m Crassulaceae}$   ${
m Crassulaceae}$  ومثال لبعض العائلات التي تحدث بها هذه الظاهرة  ${
m Crassulaceae}$   ${
m Euphorbiaceae}$   ${
m Euphorbiaceae}$ 



Scheme of Carssulacean Acid Metabolism

#### العوامل التي تؤثر في سرعة عملية البناء الضوئي

#### \* النضوء

تزداد سرعة عملية البناء الضوئى بزيادة كمية الضوء إلى أن يصبح عامل آخر هو العامل المحدد. وشدة الإضاءة التي يستطيع فيها النبات أن يبنى السكر اللازم لحياته تسمى شدة الإضاءة الحرجة.

وتنقسم النباتات تبعاً لشدة الإضاءة إلى نباتات شمس ونباتات ظل. ويمكن في حالة توفر العوامل اللازمة لعملية البناء الضوئي بدرجة ثابتة وإذا كاتت شدة الإضاءة ضعيفة في أول الأمر فإن عملية البناء الضوئي ويسمى تزداد تدريجيا بزيادة شدة الضوء. أما الإضاءة الشديدة جداً فلها تأثير ضار بعملية البناء الضوئي ويسمى هذا التأثير photo-oxidation يعزى الضرر إلى حدوث أكسدة ضوئية مضوئية المحافظة الأكسجين الناتج من عملية البناء الضوئي. كما يتم هدم وأكسدة الكلوروفيل إلى أن تقف عملية البناء الضوئي إذا حدثت عملية الأكسدة الضوئية لفترة طويلة (عدة ساعات).

أما بالنسبة للطول الموجى للضوء وتأثيره على عملية البناء الضوئى فقد لوحظ أن عملية البناء الضوئى تبلغ أقصى سرعتها عند الأطوال الموجية ٤٤٠ ١٥٠٨ ملليمكرون.

#### \* درجة الحرارة

درجة الحرارة المثلى لعملية البناء الضوئى فى معظم النباتات ما بين ١٠-٣٥ م. وقد تحدث عملية البناء الضوئى عند (-٣٥ م) كما فى صنوبريات المناطق القطبية. وقد تحدث أيضاً عند (٧٥ م) كما فى طحالب العيون الساخنة أو عند (٥٥ م) كما فى بعض النباتات الصحراوية. وعموماً لا تحدث عملية البناء الضوئى فى النباتات الاستوائية عند أقل من ٥ م.

درجة الحرارة المنخفضة تثبط عملية البناء الضوئى من خلال نشاط الإنزيمات الخاصة بتفاعل الظلام وقد تتكون الثلج داخل وخارج الخلايا. وتكوين الثلج خارج الخلايا يؤدى إلى سحب الماء من الخلايا وحدوث جفاف لمحتويات الخلية ومنها الكلوروبلاست بالإضافة إلى أن الثلج يحظم الأغشية البلازمية ويفسد النفاذية بما في ذلك أغشية الكلوروبلاست.

بينما الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة يثبط عملية البناء الضوئى وخاصة فى نباتات C3 بدرجة أكبر من نباتات C3 بدرجة أكبر من نباتات C4 وذلك لتنشيط وتشجيع عملية التنفس الضوئى.

#### \* تركيز CO2

يوجد  $CO_2$  في الهواء الجوى بنسبة 0.03% وجد أن زيادة تركيز 0.03 حول النباتات يؤدى إلى إسراع معدل عملية البناء الضوئى إلى أن يصل تركيزه 0.15%، وتنقص معدل العملية سريعاً عند تركيزات أعلى من هذا المستوى ويعزى ذلك لحدوث التأثير السام للغاز على البروتوبلازم.

#### \* الأكسوجين

يوجد بعض الأكسوجين بنسبة 0.1% تقريباً في الهواء الجوى ولقد وجد أن نقص 0.0% ذو أثر مشجع لعملية البناء الضوئي بينما زيادة تركيزه عن 0.1% كان ذو أثر مثبط وذلك لأنه يعمل على:

- يقوم  $O_2$  بالتنافس على  $H_2$  فيقلل من قرص اختزال  $O_2$  وبالتالى يثبط عملية البناء الضوئى.
- يقوم الأكسوجين بأكسدة RuBP وهو المستقبل لغاز  $CO_2$  فيحوله إلى حميض الفسيفوجليكوليك فيقلل بذلك من معدل تثبيت  $CO_2$ .
  - RuBP- Carboxylase يؤثر بالسلب على نشاط الإنزيمة

من الواضح أن هذا التثبيط يكون واضحاً في النباتات $\mathbb{C}_3$  بينما $\mathbb{C}_4$  لا يحدث فيها تثبيط لعملية البناء الضوئي وذلك لإمدادها بتركيزات عالية من  $\mathbb{C}_4$  من خلال دورة هاتش سلاك ووجود  $\mathbb{C}_4$  بتركيز وافر يقلل مسن تنافس $\mathbb{C}_4$  وأثره المثبط ويقل التنفس الضوئي في نباتات  $\mathbb{C}_4$ .

#### \* الإجهاد الناتج عن زيادة الأملاح

فى حالة salinity stress لوحظ انتفاخ البلاستيدات \_ تأكل الجرانا \_ نقص كفاءة تفاعل الضوء \_ نقص كفاءة الفسوئية - أكسدة الكاروتين الذى يحمى الكلوروفيل من الهدم.

#### علاقة العناصر المغذية بعملية البناء الضوئى Mineral nutrients – photosynthesis interactions

لوحظ وجود علاقة وثيقة بين نقص بعض العناصر المغذية وحدوث تغيرات تركيبية في الكلوروبلاست وكذلك حدوث تغير في الشكل الظاهري للكلوروبلاست. بالإضافة إلى حدوث نقص عدد حبيبات الجرانا داخل الكلوروبلاست. كما لوحظ تضخم في حبيبات النشا المتواجدة في الكلوروبلاست وهدم في الصفائح المتواجدة داخل الكلوروبلاست وخاصة في حالة نقص عنصري الحديد أو المنجنيز.

لاحظ العديد من العلماء وجود علاقة وثيقة بين نقص عناصر النحاس ، البورون ، الزنك ، البوتاسيوم والفوسفور وبين النقص الواضح في كفاءة تفاعل الظلام (إختزال CO<sub>2</sub>). وكذلك وجود علاقة وثيقة جداً بين نقص عناصر المنجنيز ، الموليبدنيم ، الكبريت ، الماغنسيوم ، النيتروجين والكالسيوم وحدوث نقص شديد في كفاءة تفاعل الضوء (تفاعل هيل).

#### أولاً: تأثير Macro nutrients (العناصر الكبرى)

#### ا. النيتروجين (Nitrogen)

- بعتبر النيتروجين المكون الرئيسى لمكونات جهاز البناء الضوئى مثل البروتين ، الكلوروفيل
   وصفائح الجرانا.
- Q النقص فى محتوى النيتروجين يؤدى إلى نقص حاد فى محتوى الأوراق من الكلوروفيل وكذلك نقص حاد فى مكونات صفائح الكلوروبلاست وبالتالى حدوث نقص حاد فى كفاءة عملية البناء الضوئى.
- النيتروجين ينظم كميات مركبات التنفس الضوئى (دورة الجليكولات) من خلال تكوين الجليسين والسيرين.


#### - تراكم أيونات الأمونيوم NH<sub>4</sub> يؤدى إلى:

- هدم الكلوروبلاست.
  - هدم الكلوروفيل.

- نقص كفاءة البناء الضوئي.
- تثبيط إنتقال الجلوكوز المخلق من عملية البناء الضوئي.

#### (Phosphorus) الفوسفور.

- تخليق النشا وتثبيت CO<sub>2</sub> وتحولات الكربوهيدرات وإنتقال السكريات يتم أساساً بواسطة الفوسفات في صورة ATP.
- كما يدخل الفوسفور في تركيب الفوسفوليبيدات المكون الرئيسي للأغشية البلازمية للخلية
   وعضياتها والشبك الإندوبلازمي.
- نقص الفوسفور يؤدى إلى زيادة نسبة Starch/Sucrose ratio وهذا مرتبط بالتغير في النشاط الكلي للإنزيمات المؤثرة في تحولات كل من النشا والسكروز.
  - نقص الفوسفور يؤدى إلى نقص حاد في كفاءة عملية البناء الضوئي.
  - نقص الفوسفور يؤدى إلى نقص إنتقال الطاقة من الكلوروبلاست إلى أجزاء النبات الأخرى.
- نقص الفوسفور يؤدى إلى تثبيط تفاعلات دورة حمض الستريك (كربس) مما يودى إلى تراكم حمض البيروفيك Pyrovic acid بالإضافة إلى حدوث نقص واضح في تخليق البروتين والأحماض النووية.
- لوحظ حدوث تنشيط لجميع العمليات الحيوية مما ينعكس على زيادة النمو وبالتالى المحصول في حالة زيادة المحتوى من الفوسفور بالإضافة إلى زيادة المحتوى من النيتروجين وهذه الزيادة في أي من الفوسفور أو النيتروجين منفرداً.
  - زيادة عنصر Mg يؤدى إلى زيادة في إمتصاص عنصر الفوسفور.
- تعريض النبات لظروف الإجهاد Stress مثل الملوحة والتعطيش يؤدى إلى نقص شديد في المحتوى
   من الفوسفور.



(Potassium) البوتاسيوم

• نقص البوتاسيوم يؤدى إلى نقص حاد في كفاءة عملية البناء الضوئى وزيادة التنفس.

- نقص البوتاسيوم يؤدى إلى نقص في إنفتاح الثغور وبالتالي نقص دخول CO<sub>2</sub> إلى أنسجة الأوراق.
  - زيادة المحتوى من البوتاسيوم يؤدى إلى تنشيط تثبيت CO<sub>2</sub> .
  - نقص البوتاسيوم يؤدى إلى نقص واضح في عدد صفائح الجرانا في الكلوروبلاست.
- نقص البوتاسيوم يؤدى إلى نقص واضح فى المساحة الورقية وهذا النقص يرجع لزيادة المساحات الميتة من الأوراق Necrosis والتى تكونت بسبب تراكم المركبات النيتروجينية السامة.
- نقص البوتاسيوم يؤدى إلى نقص واضح في إنتقال نواتج عملية البناء الضوئي وحدوث زيادة في تراكم السكروز والهكسوزات ويرتبط ذلك بنقص الأوراق من الماء مع زيادة واضحة في الضغط الأسموزي مع نقص شديد في النشاط الإنزيمي.
- زيادة المحتوى من البوتاسيوم K يؤدى إلى نقص إمتصاص البورون B ، الحديد Fe ، الموليبدنيم Mo بينما يؤدى إلى زيادة إمتصاص كل من Zn ، Mn ، Cu .
  - في ظروف الإجهاد الملحى فإن الصوديوم Na يحل محل البوتاسيوم K.

#### ٤. الكالسيوم (Calcium)

- من المعروف أن الكالسيوم يؤدى العديد من الوظائف والأدوار وخاصة المتعلقة بالنشاط الإنزيمى أو بتركيب الأغشية الخلوية وكذلك خاصية النفاذية الإختيارية بالإضافة إلى النشاط الهرمونى وإنتقال الكاتيونات إلى داخل الخلية والتساقط.
- نقص Ca فى الأوراق يؤدى إلى نقص واضح فى نشاط البناء الضوئى ونقص واضح فى حجم الكلوروبلاست.
- الفسفرة الضوئية في الكلوروبلاست ترتبط بالنشاط الإنزيمي ATPase والذي سيتم تنشيطه
   بواسطة Ca وبالتالي فإن نقص Ca يؤدي إلى نقص مركبات الطاقة في الكلوروبلاست.

9alls: 72 Plasma Temorane Cell wall Oktoblesti (apoplasm) Nodel of the role of calcium as second messenger in the signal transcuction in pier a recipior sites, e.g., phytochrome, or binding sites of hormones, e.g., ABA, IAA. incsitol 1,4,5 Vacuoie Vacuoie Ca<sup>2+</sup> 0 2 2 4 ַננ Signal Ca<sup>2+</sup> (b):±: -Ca<sup>2+</sup> ∠Light, temperature ⊬ormones y - Wounding Calmodulir Ca<sup>2+</sup> Ca2+ Ca2+() kinase. Protein. (act.) ģ ADP ΞĽ Τ, -phospho-protein 4 Q<sub>2</sub>; Tytation <u>관</u> 답 Celluiose (Svothase 1.4 glucan Physiologica e.g., mana responses in.Siglucani Symmase / Caliose

- الثبات في الأغشية البلازمية يرجع لتواجد عنصر Ca وذلك من خلال إدخال مجموعات الفوسفات والكربوكسيلات لمركبات الفوسفوليبيدات.
  - يلعب Ca دوراً هاماً في تركيب الميتوكوندريا وكذلك وظائفها.
- يلعب Ca دوراً هاماً في التوازن بين الكاتيونات والأنيونات داخل الفجوات كما يلعب دوراً هاماً في المتطالة ووظائف الخلايا.
  - الكالسيوم يتداخل مع العديد من العناصر مثل B ، K ، N .

#### ه. الماغنسيوم (Magnesium)

- الماغنسيوم هو المكون الرئيسى لتركيب جزيء الكلوروفيل وبالتالى فإن نقص Mg يودى إلى نقص واضح في عملية البناء الضوئي.
- الماغنسيوم يؤدى إلى تنشيط (عامل مساعد) العديد من الإنزيمات وخاصة المتعلقة والمتداخلة في عملية نقل الفوسفات وأيض ATP.
- الماغنسيوم له دور واضح في نشاط إنريم RUBP carboxylase المتواجد في ستروما الكلوروبلاست والذي الكلوروبلاست وكذلك إنزيم Fructose 1,6 biphosphatase المتواجد في الكلوروبلاست والذي ينظم العلاقة بين تخليق النشا ونقل (Triose-phosphate (export) وكذلك للماغنسيوم دور واضح في تنشيط إنزيمات Enolase & Dehydrogenases .
  - الماغنسيوم ينشط كذلك RUBP carboxylase
- نقص الماغنسيوم يؤدى إلى تراكم النشا في الأوراق بينما يحدث نقص واضح في النشا في أنسجة التخزين.
  - يرى بعض العلماء أن Mg له دور مثبط لإنطلاق  $O_2$  من الكلوروبلاست خلال تفاعل الضوء.

#### (Sulfur) الكبريت.٦

- الكبريت المكون الرئيسى للأحماض الأمينية السيستين و الميثونين كما يدخل فى تركيب الليبيدات الكبريتية والتى تتداخل بشكل واضح فى تركيب الأغشية البيولوجية.
- كما يدخل الكبريت في تركيب الثيامين , Biotin , Lipoic acid , CoA والتي لها علاقة بنقل . CO2
- نقص الكبريت يقلل نشاط عملية البناء الضوئى إلى أقل حد ممكن . بالإضافة إلى نقص واضح في محتوى الكلوروفيلات كما يؤدى أيضاً إلى نقص واضح في إنتشار ودخول CO2 من خلال الثغور.

- نقص الكبريت يؤدى إلى إفساد وتقليل تخليق بعض المركبات الكبريتية مثل Ferredoxin .

  (Vitamin B1) Thiamine pyrophosphate, Biotin
- نقص الكبريت يؤدى إلى نقص تخليق البروتين وهذا التثبيط يسبب تراكم Nitrate, Soluble-N وهذا يؤدى إلى إصفرار أوراق النباتات.

#### \* نقص الكبريت والزنك يؤدي إلى نقص نشاط:

- Malate dehydrogenase -
- Glucose 6-P-dehydrogenase -
- نقص المحتوى من البروتين والنشا في البذور.
  - زيادة السكريات الذائبة في الفول السوداني.
    - تراكم النشا.

#### ثانياً: تأثير Micro nutrients (العناصر الصغرى)

#### (Copper) النحاس

- § أكثر من نصف المحتوى من النحاس يتواجد في الكلوروبلاست مرتبطاً بالبلاستوسيانين Plastocyanine في تفاعل الضوء.
- النحاس ضرورى لتخليق كل من RNA & DNA ولذلك ينخفض المحتوى من هذه الأحماض النووية بشدة في حالة نقص النحاس في الأنسجة.
- § كل من النحاس والزنك يتواجد في إنزيم SOD) Superoxide dismutase ويتواجد هذا الإنزيم
  في الكائنات الهوائية.

  قي الكائنات الهوائية.

  \*\*The distribution of the content of the content
  - . Cytochrome oxidase system كل من النحاس والحديد مهم جداً
- , Lactase, Amine oxidase, Ascorbic oxidase كل من إلى النحاس ضرورى ومهم لكل من Phenolase
  - § هدم الدهون (الأحماض الأمينية) يتم هدمها بإنزيمات النحاس.


- § نقص النحاس يؤدى إلى نقص واضح في نشاط عملية البناء الضوئي ونقص واضح في تفاعل الضوء Lactase وكذلك Phenolase في عمل Phenolase في أكسدة الضوء Hill reaction وكنتبر المصدر الرئيسي لتخليق اللجنين legnin biosynthesis .
  - إنقص النحاس يؤدى إلى نقص تخليق البروتين مما يسبب تراكم للأحماض الأمينية الذائبة.
- $O_2$  فقص النحاس يؤدى إلى نقص إنطلاق  $O_2$  من خلال PSII وواضح أن تثبيط أكثر من  $O_2$  التثبيط في PSI.
- النحاس يؤثر على إمتصاص الفوسفور وكذلك انتقاله حيث لوحظ أن المحتوى المرتفع من النحاس يؤدى إلى إرتفاع المحتوى من الفوسفور بينما المحتوى المنخفض من النحاس يؤدى إلى إرتفاع المحتوى من الفوسفور.


#### (Iron) الحديد


- § يتواجد معظم البروتين المحتوى على الحديد في الكلوروبلاست والحديد ضرورى لتخليق الكلوروفيل وذلك من خلال دخول الحديد وضرورته في تخليق α-amino levulinic acid والذي يعتبر المصدر لتخليق الكلوروفيل كما هو موضح في الشكل التالي.
- « Cytochrome oxidase ، Peroxidase catalase من الإنزيمات المحتوى على الحديد

  « Cytochromes )

  « Cytochromes )
- § معظم مركبات الفسفرة الضوئية الدائرية وغير الدائرية تحتوى على الحديد ومن أهمها (Cytochromes & Ferredoxin).
- انقص الحدید یسبب إصفرار الأوراق وذلك لنقص المحتوى من الكلوروفیل . كـذلك یسبب نقص المحتوى من البروتین والذی ینعکس سلباً على تخلیق الكلوروفیل.
  - § إمتصاص الحديد يتنافس مع العديد من الكاتيونات مثل Mn, Zn, Cu, Ca, Mg, K.







#### ٣. المنجنيز (Manganese):

- (Hill في تفاعل الضوء PSII المنجنيز مهم جداً لإنطلاق  $O_2$  من التحلل الضوئي للماء من خلال PSII في تفاعل الضوء  $O_2$  من التحلو من التحلوروفيل في هذا النظام.
  - إلى المنجنيز في نظام الأكسدة الإختزالية في سلسلة نقل الإلكترون في عملية البناء الضوئي.
- Mn ینشط إنزیمات Dehydrogenases & Decarboxylases الخاصة بدورة (TCA) کربس فی Mn و کذلك IAA-oxidase .
- Fe , بمتصاص Mn بواسطة النباتات يؤدى إلى نقص شديد في العناصر المتاح إمتصاصها مثل . Cu , Zn
- § مكونات الأغشية البلازمية مثل Polyunsaturated fatty acids , Glycolipids يحدث لها نقص بشدة في المحتوى من المنجنيز Mn كما يحدث أيضاً تغيير في المحتوى من مركبات . Lipids


#### ٤. الكلوريد (Chloride)


§ من المعلومات الموثقة أن للكلوريد وظيفة حيوية في مرحلة إنطلاق O<sub>2</sub> من خلال النظام PSII في تفاعل الضوء في عملية البناء الضوئي كما أن له علاقة وثيقة في إمداد الكلوروفيل (P680) بالإلكترونات التي فقدتها الصبغة من خلال عملية نقل الإلكترونات في

(Electron transport) PSII

#### ٥. الزنك (Zinc)

- § من المعروف أن الزنك يشبه تماماً المنجنيز والمغنسيوم في تشجيع عملية الربط بين الإنزيم ومادة التفاعل.
  - الزنك له علاقة وثيقة أيضاً في عمل إنزيمات:
  - Glutamic dehydrogenase.
  - Proteinases, peptidases.
  - Lactic acid.





§ يتداخل الزنك Zn بشدة فى التحولات الغذائية للكربوهيدرات فى مراحلها المختلفة ومنها إنــزيم Carbonic anhydrase والذى يتواجد فى السيتوبلازم والكلوروبلاست والــذى يقــوم بتحويــل CO2 إلى HCO3 فى عملية تثبيت CO2 فى البناء الضوئى.

- § لزنك Zn يؤدى إلى تنشيط إمتصاص P الفوسفور من خلال الأغشية البلازمية في خلايا جنور النباتات مما يؤدى إلى حدوث سمية نتيجة لزيادة تراكم الفوسفور في خلايا الجذر والمخطط التالي يوضح علاقة Zn الزنك بإنزيمات تحولات الكربوهيدرات.
- § أيضاً الزنك Zn يعمل كمادة مضادة للأكسدة وحماية خلايا الأنسجة من Zn يعمل كمادة مضادة للأكسدة وحماية خلايا الأنسجة من خلال تفعيل وتنشيط عمل إنزيمات Catalase & SOD كما في المخطط التالي:

#### ٦. البورون (Boron):

\_ البورون يتداخل في العديد من العمليات الحيوية وله العديد من الأدوار مثل:

١ \_ إنتقال السكريات. ٢ \_ بناء مادة الجدار الخلوى.


عملية التلجين Lagnification .
 عملية التلجين Lagnification .


 $\Lambda = 1$  . IAA .  $\Lambda$ 

٩ ــ الأغشية البلازمية.

#### والمخططان التاليان يوضحان العديد من الأدوار التي يلعبها البورون:

- نقص البورون يؤدى إلى نقص شديد في كفاءة عملية البناء الضوئي كما أنه يوثر على شكل
   وتركيب الكلوروبلاست.
- نقص البورون يؤدى إلى نقص تحول الجلوكوز الناتج من البناء الضوئى إلى مركبات عديدة التسكر
   مثل السليلوز والذى يقل محتواه وبالتالى يتأثر بناء مادة الجدار الخلوى.





§ نقص البورون يؤثر بشدة على المحتوى من الأحماض الأمينية ونشاط بعض الإنزيمات المختصة بتحولات النيتروجين وكذلك N-reduction , الأحماض النووية.

#### (Molybdenum) الموليبدنيوم (Y)

- § القليل من الإنزيمات المرتبطة بالموليبدنيوم (Mo) هو المعروف ومنها:
- NO<sub>3</sub>-reductase
- SO<sub>3</sub>-oxidase
- Nitrogenase
- Xanthine dehydrogenase
- Nodulated legumes enzymes
  - § نقص Mo يؤدى إلى نقص واضح في عملية البناء الضوئي ويؤثر على تفاعل هيل


(Hill reaction) كما يؤثر أيضاً على تركيب وشكل الكلوروبلاست.

§ كما يؤدى نقص Mo إلى زيادة المحتوى من المركبات النيتروجينية الذائبة

(Soluble N-compounds) مثل Ribonuclease activity & Amides بينما حدث نقص واضح في المحتوى من البروتين Alanine amino-transferase.

#### ٨. الصوديوم (Sodium):

- § الصوديوم مهم جداً لمعظم النباتات رباعية الكربون بينما ليس له أهمية كبيرة للنباتات ثلاثية الكربون
- § فى النباتات رباعية الكربون يلعب الصوديوم Na دوراً هاماً جداً فى تحويل البيروفيت Pyrovate إلى النباتات رباعية الكربون يلعب الصوديوم الم Mesophyll cells فى خلايا Phosphoenolpyrovate (PEP)
  - § كما أن الصوديوم Na يلعب دوراً هاماً في تنشيط إنزيمات :
  - PEP-carboxylase
  - NAD<sup>+</sup>-malic enzyme






Table 1. Summary of the function of nutrient elements in photosynthesis.

Element	Role
Nitrogen	General constituent of photosynthetic apparatus (proteins, chlorophyll and membrane constituents); NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> inhibitory.
Phosphorus	Active in energy transfers( APT, NAD and NADP),carbohydrate synthesis (starch and sugars), protein synthesis- cell membranes (phospholipid) and translocation of end products.
Potassium	Stomatal movement, transport of end products; balance between photosynthesis and respiration.
Calcium	ATP synthesis; control plant membrane functions and enzyme activities.
Magnesium	Constituent of chlorophyll; catalyst in phosphate transfers.
Sulfur	Constituent of proteins.
Copper	Constituent of plastocyanin.
Iron	Essential for chlorophyll synthesis; constituent of cytochromes and ferredoxin.
Manganese	Essential for O <sub>2</sub> evolution.
Chloride	Participate in O2 evolution.
Zinc	Carbohydrate metabolism (Carbonic anhydrase).
Boron	Carbohydrate metabolism and sugar transport.
Molybdenum	affect chlorophyll concentration and chloroplast structures; nitrate reductase (protein synthesis)
Sodium	C <sub>4</sub> , photosynthesis

# الأكسدة البيولوجية وإنتاج الطاقة Biological Oxidation and energy production Respiration

يحصل الكائن الحي علي الطاقة اللازمة للنمو وإتمام كافة العمليات الحيوية وذلك عن طريق أكسدة المواد الغذائية وتحرير الطاقة الكامنة في تلك المواد الغذائية وحبسها في مركبات ATP. وهو من المركبات الغنية بالطاقة وكذلك تخزن تلك الطاقة في المرافق الإنزيميي NADPH2. وتستم عملية الأكسدة في وجود O2 وتنطلق الطاقة كما ذكرنا بالإضافة إلي CO2 والماء. ولا تتحرر الطاقة المخزنة في المادة الغذائية دفعة واحدة بل تتحرر في خطوات متسلسلة من التفاعلات التي تتحكم بها الإنزيمات. والمواد الغذائية التي تستخدم في تحرير الطاقة هي المواد الكربوهيدراتية والدهون والبروتينات، وعملية تحرير الطاقة خلال عملية التنفس تحدث في الظلام أو الضوء علي حد سواء. في حالة استخدام الكربوهيدرات (النشا) في التنفس كمادة بادئة لإنتاج جزيئات ATP, NADPH 2 فإنه يلزم تحليل النشا إلى جزيئات أصغر بفعل الإنزيمات المتخصصة حيث يتم تحويلها إلى سكريات أحادية.

وفي حالة استخدام الدهون فيلزم تحللها إلي أحماض دهنيه وجلسرين أنزيميا. وتتأكسد الأحماض الدهنية ويتكون منها acetyl-CoA والذي يدخل مباشرة في دورة كربس.

Lipids Lipids fatty acids + glycrole في حالة البروتينات فإنها تتحلل إلى أحماض أمينيه بفعل الإنزيمات المحللة. ثم تتأكسد الأحماض الأمينية في حالة البروتينات فإنها تتحلل إلى أحماض أمينيه بفعل الإنزيمات المحللة. ثم تتأكسد الأحماض الأمينية بنزع مجموعة  $NH_2$ ) Amine بنزع مجموعة  $NH_2$ ) Amine والذي يدخل مباشرة في دورة كربس.

#### معامل الستنفس ( Respiratory quotient ( RQ )

 $O_2$  يعرف معامل التنفس علي أنه النسبة بين حجم  $O_2$  المنطلق من عملية التنفس إلي حجم الأكسوجين المستهلك في العملية . ويلاحظ اختلاف معامل التنفس (RQ)

 $RQ = \frac{\text{Volume of } CO_2 \text{ evolved}}{\text{Volume of } O_2 \text{ Consumed}}$ 

بإختلاف المادة الأساسية المستهلكة أثناء عملية التنفس كما هو واضح من الأمثلة التالية:

في حالة استخدام المواد الكربوهيدراتية كمادة للتنفس . يلاحظ أن معامل التنفس يساوي الوحدة أي أن كمية  $\mathbf{CO}_2$  المستهلكة في عملية التنفس وذلك عند حدوث الأكسدة الكاملة .

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 675$$
. K cal

$$RQ = \frac{6 \text{ CO}_2}{6 \text{ O}_2} \tag{1}$$

يلاحظ أن النسبة بين الكربون والأكسوجين في جزيء الجلوكوز ١:١

و في حالة استخدام الدهون كمادة للتنفس فإن معامل التنفس يكون أقل من الوحدة حيث أن جزيء الدهن يحتوي على نسبة عالية من الكربون ونسبة ضئيلة من  $\mathbf{O}_2$  وعلى ذلك فإنه يحتاج إلى كمية كبيرة من  $\mathbf{O}_2$  لإتمام عملية الأكسدة

 $C_{51}H_{98}O_6$  +72.5 $O_2$  ------ 51 $CO_2$ + 49 $C_2O$  + 759 Ok .cal كما هو الحال في حمض ثلاثي البالمتين

$$RQ = \frac{51CO_2}{72.5O_2}$$

ولذلك فإنها تحتاج إلى قدر ضئيل من  $O_2$  الخارجي لإتمام عملية الأكسدة ويـزداد معامـل التنفس عن الوحدة كما في حمض الماليك

 $COOH.CH_2CHOH.COOH + 3O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 3H_2O + 320 \text{ k.cal}$ 

$$RQ = \frac{4CO_2}{3O_2} = 1.33$$

ويمكن استخدام جهاز جانونج لتقدير معامل التنفس للحالات السابقة.

## العوامل التي توثر في سرعة عملية التنفس \* درحة الحرارة

كل التفاعلات البيولوجية الكيماوية التي تتم بواسطة الإنزيمات ومنها التنفس فإن معدل التنفس يزداد بزيادة درجة الحرارة في المدى الحراري. حيث تنشط عملية التنفس وتزداد بارتفاع درجة الحرارة (١٠ °م) بين درجتي الصفر -٣٥ °م وهذه الزيادة تتراوح قيمتها بين ٢ - ٢٠٠ مرة . أي أن المعامل الحراري ( Q10 ) Temperature Coefficient وهو الزيادة في سرعة التنفس نتيجة لزيادة درجة الحرارة عشر درجيات مئوية. ويشترط أن يحدث هذا بعيدا عن التأثير السيئ على البروتوبلازم والإنزيمات.

#### \* تركيز الأكسوجين الخارجي

عموماً لا يتأثر معدل التنفس كثيرا بتغيير نسبة الأكسوجين في الجو من ٢٠ إلي ٥ % أما إذا نقص تركيــز الأكسوجين عن ٥ % فإن معدل التنفس يرتفع لحدوث التنفس الهوائي وإلا هــوائي معـا لإمــداد النبــات بالطاقة.

#### \* تركيز CO2 في الجو الخارجي

تنخفض سرعة التنفس إذا زاد تركيز  $CO_2$  في الجو المحيط للنسيج النباتي ، وقد استغلت هـذه الظاهرة اقتصاديا في حفظ ثمار الفاكهة وكذلك الخضروات. فقد تبين أن حفظ ثمار التفاح في جو يحتوي علي  $N_2$   $N_3$   $N_4$   $N_5$   $N_6$   $N_7$   $N_8$   $N_7$   $N_8$   $N_8$ 

#### \* المادة المستهلكة في التنفس

زيادة تركيز السكريات الأحادية الذائبة يؤدي إلي زيادة في سرعة التنفس وقد لوحظ أنه عند حفظ الأنسجة النشوية كالبطاطس في الثلاجة يؤدي ذلك ارتفاع نسبة السكريات الذائبة بها وبالتالي يؤدي ذلك إلي زيادة معدل النمو بمجرد خروجها من الثلاجة إلى جو الغرفة.

#### \* نسبة الماء في النسيج

يؤدي النقص في المحتوي المائى لبعض الأنسجة النباتية إلي زيادة معدل التنفس. وعندما تقترب الأنسجة من حالة الذبول يتحلل ما بها من نشا إلى سكريات ذائبة مما يؤدي إلى ارتفاع في سرعة التنفس.

- في حالة الأنسجة العادية مثل أنسجة الأوراق والثمار والدرنات والسيقان والتي تحتوي علي نسبة عالية من الماء. فإن سرعة التنفس بها تكاد لا تتأثر بالتغيرات العادية في محتواها المائي وذلك لأن قدرا كبيرا من الماء الذي تحويه يوجد في صورة حرة.
- في حالة البذور فإنها تحتوي قدر ضئيل جدا من الماء ولذلك فإن معدل التنفس في البذور يكاد لا يذكر وذلك يفسر طول عمر البذور الجافة. ولوحظ في حبوب القمح أن معدل تنفسها يزيد بزيادة الرطوبة فيها عن ١٧ % وقد يكون السبب أن المحتوي المائي أقل من هذه النسبة يكون علي صورة ماء مرتبط وعند زيادة الماء الحر تزداد سرعة التنفس.

#### \* الأملاح

يزداد معدل التنفس إذا تعرض النسيج النباتي لأيونات الأملاح والزيادة في هذه الحالة تسمي بالتنفس الملحى.

## Mechanism of Rispiration مـيكانيكية الـتنفس تقسم عملية التنفس إلى مرحلتين هما:

- Q الانحلال الجليكولي Glycolysis ويتضمن التفاعلات التي تتناول تحلل جــزيء الجلوكــوز حتي يتكون حمض البيروقيك. وتتم هذه العملية في غياب أو وجود الأكسوجين وتفاعلات هذه الدورة لا تحتاج الأكسوجين.
- Q دورة كربس Krebs Cycle وتعرف بدورة حمض الستريك ويتم فيها أكسدة حمض البيروقيك الناتج من التفاعل السابق من خلال دورة الانحلال الجليكولي. وتتم أكسدته هوائيا إلى ثاني أكسيد الكربون والماء ، وتتم هذه العملية تحت الظروف الهوائية فقط.

#### دورة الانحلال الجليكولي Glycolysis

هذه الدورة تتم في وجود أو عدم وجود  $O_2$  لأن تفاعلات هذه الدورة لا تحتاج إلى  $O_2$  وتتضمن هذه الدورة التغيرات التي تطرأ علي جزيء الجلوكوز من البداية حتى يتكون حمض البيروفيك. كما يطلق على هذه الدورة أيضا Embden-Meyerhof-Parans Pathway وسميت كذلك لأن هؤلاء العلماء قد حققوا العديد من الإنزيمات والمركبات الوسيطة لهذه الدورة.

وتتم تفاعلات هذه الدورة من السيتوبلازم ويعتبر مسلك (EMP) المسلك الرئيسي والأساسي الذي يتحول فيه الجلوكوز أو المركبات الوسيطة إلى بيروفات. ويتضمن هذا المسلك التحولات الداخلية للسكريات ونقل مجاميع الفوسفات والتحول النهائي لمركب واحد سداسي الكربون إلى مركبين ثلاثيا الكربون وهو كذلك مسلك لا هوائي يتكون فيه بعض جزيئات NADPH2, ATP.


#### ويكون التفاعل في صورته الإجمالية كالتالي

Glucose + 2 ADP + 2 Pi +2 NADP \_\_\_\_\_2 Pyrovate + 2 ATP + 2 NADPH2

يلاحظ من دورة الانحلال الجليكولي أن أكسدة جزيء الجلوكوز من خلال التفاعلات السابقة تعتبر غير تامة
ولذلك فإن الطاقة الناتجة ضئيلة نسبياً. وتحسب الطاقة في صورة جزيئات NADPH2, ATP
ويمكن حساب الطاقة في دورة الانحلال الجليكوني كالتالي

- يحتاج جزيء الجلوكوز إلى ٢ جزيء ATP حتى يتحول إلى فركتوز ثنائي الفوسفات.
- ينطلق ٢ جزيء ATP الأول عند تحويل A,PGA الأول عند تحويل ATP والثاني عند تحويل PEP إلي بيروفات وكل منهم يمثل نصف جزيء جلوكوز. وبالتالي فإن الطاقة الناتجة تصبح ٤ جزيئات ATP لكل جزيء جلوكوز.
- في مرحلة تحول ٣ فسفو جلسرالدهيد إلي PGA 1.3 نتج عنــه جــزيء واحــد NADPH<sub>2</sub> أي أن جزيء الجلوكوز ينطلق عنه ٢ جزيء ٢
  - إجمالي الطاقة الناتجة من خلال دورة الانحلال الجليكولي ٨ جزيئات ATP .
  - والمخطط التالي يوضح الخطوات المتعاقبة التي تفسر مسلك الانحلال الجليكوني EMP

#### دور الانحلال الجليكولي Glycolysis



### دورة كـربس (دورة حمض الستريك ، دورة الأحماض ثلاثية الكربوكسيل) Krebs Cycle (citric acid cycle, Tricarboxylic acid cycle)

لقد عرفنا مما سبق أن عملية تكسر الكربوهيدرات تحت الظروف اللاهوائية تنتهي بإنتاج حمض البيروفيك من خلال مسلك (EMP). فإذا توفر O2 بدرجة كافية تحدث لحمض البيروفيك عملية أكسدة ونرع مجموعة الكربوكسيل ليعطي acetyl coenzyme A وهذا التفاعل معقد ويحتاج إلي توفر خمس عوامل أساسية حتى يتم وهي:

- (TPP) Thiamim pyrophosphate (\)
  - (٢) أيونات الماغنسيوم.
    - NADP (r)
  - (CO A) Coenzyme  $A (\xi)$
  - (ه) حمض الليبويك Lipoic acid

ويعتبر A - A acetyl CO - A هو الوصلة الرابطة بين الانحلال الجليكولي ودورة كربس. وعن طريق دورة كربس ونظام نقل الإليكترون تتم أكسدة البيروفات أكسدة تامة إلى A أي أن الأكسدة التاملة لجزيء الجلوكوز تحدث من خلال مسلك الانحلال الجليكولي ودورة كربس ونظام نقل الإليكترون.


وتفاعلات دورة كربس ونظام نقل الإليكترون يحتاج إلي توفر  $O_2$  وتحدث هذه التفاعلات في الميتوكوندريا ونحصل من خلالها علي ATP جزيء ATP لذلك فإن دورة كربس تكون فعالة جدا في تحرير الطاقة بالمقارنة بالانحلال الجليكولي أو التخمر.

إذن المركب  $CO_2$  وانطلاق عنه مختزلة مختزلة  $CO_2$  وانطلاق عنه مختزلة  $CO_3$  والذي  $CO_4$  مختزلة  $CO_4$  (OAA) Oxalacetic acide بواسطة  $CO_4$  بيتم استقبال هذا المركب  $CO_4$  بيتم استقبال هذا المركب  $CO_4$  بيحتوي علي  $CO_4$  بيحتوي علي  $CO_5$  والذي يحتوي علي  $CO_5$  فينتج مركب بيحتوي علي  $CO_5$  ذرات كربون وبهذا المركب  $CO_5$  مجاميع كربوكسيل وهو حمض الستريك. وبالنظر إلي تفاعلات الدورة بالتفصيل يمكن فهم هدم البيروفات في وجود  $CO_5$  وتتم هذه التفاعلات الخاصة بدورة كربس والفسفرة التأكسدية في الميتوكوندريا . وتحتاج تفاعلات هذه الدورة إلى  $CO_5$  من الدورة يتضح انطلاق  $CO_5$  جزيئات  $CO_5$  الميتوكوندريا واحد من  $CO_5$  واحد من  $CO_5$  من الدورة يتضح انطلاق  $CO_5$  جزيئات  $CO_5$  الميتوكوندريا واحد من  $CO_5$ 

ATP وهذه الطاقة تعادل ١٥ جزيء ATP عند هدم جزيء حمض البيروفيك وهو نصف جزيء جلوكوز. إذن الجلوكوز ينتج عنه ٣٠ جزيء ATP من خلال دورة كربس. وحيث أن الانحلال الجليكولي ينتج عنه طاقة ٨ جزيء ATP فيكون إجمالي الطاقة الناتجة عن هدم جزيء الجلوكوز من خلال مساري الانحالال الجليكوني وكربس حوالي ٣٨ جزيء ATP وهذه الطاقة المختزنة في صورة ATP تستخدمها الخلية في العمليات البيولوجية المختلفة على مراحل وهذه العمليات هي على سبيل المثال:

- \* إنقسام الخلايا \* الامتصاص \* حركة البروتوبلازم
  - \* انتقال العصارة داخل جسم النبات \* الإنتحاءات
- \* عمليات البناء المختلفة في الخلية من بروتوبلازم وبروتين ودهون ...... الخ.

والمخطط التالي يوضح الخطوات الرئيسية في مسلك (دورة) كربس ومناطق انطلاق جزيئات الطاقة وكذلك انطلاق CO2



#### الدور الذي تلعبه دورة كربس في عمليات البناء في الخلية

- تساهم دورة كربس في إنتاج الطاقة اللازمة لعمليات البناء المختلفة
- المساهمة في بناء الأحماض الأمينية فمثلا يتكون حمض الجلوتاميك من الفاكيتوجلوتاريك ،
   والاسباراتيك من الأوكسالوخليك.
  - يدخل acetyl CO-A في التحولات الغذائية للدهون.
  - حمض الفيوماريك يدخل في التحولات الغذائية للنتروجين.
- Succinyl COA يدخل في التحولات الغذائية للدهون كما بدخل في بناء مركبات البورفيرين والتي يتكون منها الكلوروفيلات الستيوكروم بعض الإنزيمات الأخرى.

ويمكن أن نوضح دور المركبات الوسيطة في تفاعلات التنفس وعلاقتها بالمكونات الخلوية كما في المخطط التالى:

المكونات الخلوية التي يدخل فيها المركبات الوسيطة المركبات الوسيطة من تفاعلات التنفس Hexose (P) بناء الجدار الخلوى ومكوناته مثل السطيلوز الهميسطيلوز - الزيلات -الجالاكتات مركبات البكتين - الثيوكلثيرات - الأحماض النووية. Trios (P) الجليسرول: يدخل في بناء الدهون والليبدات تكوين الأحماض الأمينية: السيرين -السستين -البروتين. **PEP** الفينولات، ، التيروسين، التربتوفان - الاندول - الانثوسيانين **Pyrovate** الإيثانول - حمض اللاكتيك - الحمض الأميني الإنين Acetyl.Co.A الكاروتنيويدات - بناء الهرمونات وخاصة السلاسل الجانبية لكل من السيتوكينين - ABA - GA - بناء الكيوتيكل - بناء الدهون - بناء البروتين. Oxalacetic acid \_\_\_\_\_ تكوين الحمض الأميني اسبارتيك والذي بدوره يدخل في تكوين كل من pyrimidines, alkaloids الأحماض النووية والبروتين. α- Ketoglutaric \_\_\_\_\_ تكوين الحمض الأميني جلوتاميك **Succinyl-CoA** الكلوروفيللات \_ السيتوكرومات \_ الفيتوكروم \_ الفيكوسيانين

### نـظام نـقل الإلـكترون والـفسفرة Electron transport system and Phosphorylation

يوجد ارتباط وثيق بين النواتج المختزلة لدورة كربس مع نظام نقل الإلكترون ومن هذا الارتباط يعاد أكسدة المرافقات الإنزيمية المختزلة مثل FADH<sub>2</sub>, NADPH<sub>2</sub> وتستغل الطاقة المتحررة عن هذه الأكسدة في تخليق جزيئات ATP من خلال نظام نقل الإليكترون مع استعمال O كمستقبل نهائي وتسمي هذه العملية بالفسفرة التأكسدية Oxidtive phosphorylation ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تحدث في الميتوكوندريا وخاصة على النموات المقبضية المتواجدة على الكرستيا . ويمكن عرض الفسفرة التأكسدية بالطربقة المبسطة التالبة :

#### التنفس اللاهوائي Anaerobic Respiration

البيروفات الناتج من دورة الانحلال الجليكوني وفي ظروف لا هوائية أي في غياب  $O_2$  ينتج عنه مركبات مثل كحول الإيثايل وتعرف هذه العملية بالتخمر الكحولي وقد وينتج عنه حمض اللاكتيك وتسمي في هذه الحالة بالتخمر اللاكتيكي، وقد يتكون بعض المركبات الوسيطية الأخرى مثل الاسيتالدهيد وحمض الخليك.

#### \* التخمر الكحولي Alcohol Fermentation

تحدث هذه العملية في النباتات الراقية تحت ظروف خاصة حيث يتجزأ الجلوكوز من خلل الانحلا الجليكوني إلى البيروفات والذي بدوره يتحول إلى كحول تحت ظروف لا هوائية.

Pyrovate  $\longrightarrow$  acetaldehyde +  $CO_2$ 

Acetaldehyde +  $NADPH_2 \longrightarrow Ethanol + NADP$ 

يلاحظ استهلاك جزيء NADPH2 في هذا التفاعل لكل جزيء بروفات وهي تعادل ٣ جزيئات NATP أي الله يستهلك ٣ جزيئات ATP لكل جزيء جلوكوز. وعندما يتم احتراق الجلوكوز من خلل دورة الانحلال الجليكولي والتخمر الكحولي أي في ظروف لا هوائية فيكون مجموع الطاقة الناتجة هي: ٨ جزيئات ATP من الانحلال الجليكولي واستهلاك ٦ جزيئات ATP في التخمر الكحولي فتكون المحصلة ٢ جزيء ATP

#### \* التخمر اللاكتيكي Lactic Fermentation


هذا النوع من التخمر بواسطة بعض أنواع البكتيريا والطحالب وفي أنسجة العضلات في الحيوان.

Pyrovate + NADPH $_2$  dehydrogenase CH $_3$ -CHOH-COOH +NADP يلاحظ عدم انطلاق  $_2$  في هذا النوع من التخمر .

#### \* دورة البنتوزفوسفات Pentose phosphate pathyway

تتم هذه الدورة في النباتات الراقية والدنيئة وكذلك في النباتات اللاهوائية ولا يدخل O2 في هذه الدورة ولكنها تتم في وجوده. وتتم عملية أكسدة الجلوكوز عن طريق نزع الهيدروجين وكذلك من المركبات الوسيطة وانتقال هذا الهيدروجين إلي المرافق الإنزيمي NADP . وفي النهاية ينطلق CO2 وطاقة مختزلة في صورة NADPH2 وتتم تفاعلات هذه الدورة في سيتوبلازم الخلية حيث تتواجد الإنزيمات الخاصة بها والمعادلة الإجمائية لهذه الدورة هي:

6Glucose 6P + 12 NADP\_\_\_\_\_ 6  $CO_2$  + 12 NADPH $_2$  ولمعرفة الخطوات العديدة لهذه الدورة وكذلك المركبات الوسيطة يمكن الرجوع إلي الرسم التفصيلي التالي:



## هدم الدهون Degradation of Fats

عند استخدام الدهون كمادة للحصول على الطاقة من خلال عملية التنفس يلاحظ بوضوح وخاصة البذور الزيتية وأثناء الإنبات حدوث تحلل إنزيمي أولا للدهون وفي وجود الماء إلى أحمض دهنيه وجلسرول

#### الجليسرول

قد يتحول إلى داي هيدروكسي اسيتون فوسفات أو بيروفات أو يدخل في دورة الانحلال الجليكولي.

\* الأحماض الدهنية: يتم هدم الأحماض الدهنية من خلال B- oxidation إلي acetyl co-A والتي تدخل بدورها في دورة كربس للحصول على الطاقة وتحدث هذه الخطوات في الميتوكوندريا.

\* قد يتم هدم الأحماض الدهنية وخاصة في الفلقات أثناء الإنبات أو في الأوراق الصغيرة للنباتات من خلال  $\alpha$  - oxidation حيث يتم نزع مجموعة الكربوكسيل في كل مرة وانطلاق  $\alpha$  - oxidation وهذا النوع من الأكسدة  $\alpha$  - oxidation

## lpha- oxidation الأكسدة في الوضع الفا للأحماض الدهنية

هذا النوع من الأكسدة أقل أهمية من حيث إنتاج الطاقة ويعتمد هذا التفاعل أساساً على نشاط إنزيم البيروكسيدير Peroxidase في وجود  $H_2O_2$  حيث يتم التخلص من ذرة الكربون الطرفية مع كل تفاعل.

R-CH<sub>2</sub>- CH<sub>2</sub> CooH 
$$\xrightarrow{\text{H}_2 O_2}$$
 R-CH<sub>2</sub>. CHO+ Co<sub>2</sub>+ 3H<sub>2</sub>o  $\xrightarrow{\text{Peroxidas}}$  R-CH<sub>2</sub> CHO+ Co<sub>2</sub>+ 3H<sub>2</sub>o R-CH<sub>2</sub> C-H  $\xrightarrow{\text{NADP}}$  R. CH<sub>2</sub>- CooH+ NADPH<sub>2</sub> aldehyde

يلاحظ انطلاق جزئ طاقة مختزلة  $NADPH_2$  لكل جزئ  $Co_2$  منطلق في هذا التفاعل. ويكثر حدوث هـذا التفاعل في أوراق النباتات الحديثة. عند هدم جزئ من حمض البالمتيك 17 ذرة كربون ينتج 19 جـزئ

الطاقة المخزنة في جزئ ATP45 |  $\times$  15 NADPH2 |  $\times$  15 NADPH2 وعلى اعتبار أن الطاقة المخزنة في جزئ ATP4  $\times$  2 كيلو كالورى وأن الطاقة الكلية المخزنة في حمض البالمتيك =  $\times$  0  $\times$  2 كيلو كالورى فتصبح كفاءة هدم حمض البالمتيك من خلال المسار  $\times$  2 كيلو كالورى فتصبح كفاءة هدم حمض البالمتيك من خلال المسار


م ع جزئ ATP × ٧ كيلو كالورى لكل جزئ ATP ه ١٤ = ١٤ % الطاقة الكلية المخزنة في حمض البالمتيك = ٢٣٠٠ كيلو

## الأكسدة في الوضع بيتا للأحماض الدهنية وانطلاق الطاقة

### β- oxidation of fatlyoxids and enesgy production

يتم هدم جزئيات الأحماض الدهنية في الميتوكوندريا. ويبدأ المسار بتنشيط الحمض الدهني لتكوين معقد من الحمض الدهني والمرافق لانزيمي COA في وجود جزئ الطاقة ATP وإنزيم الكينيز. ويتبع ذلك عدة عمليات وخطوات تنتهي بانشطار ذرتين كربون في صورة المركب acetyl- CoA والدي ينشطر عن الحمض الدهني ثم تتكرر هذه الدورة عدة مرات حيث يتم تحويل الحمض الدهني كله إلى جزئيات من ذرتين كربون في صورة acetyl. CoA.

أما عن خطوات الأكسدة في الوضع بيتا فيمكن تلخيصها في الآتي:




Reaction sequence in  $\beta$ -oxidation of a fatty acid

يتضح من الخطوات استهلاك جزيء ATP لتنشيط التفاعل الكلى وينتج طاقة عبارة عن جزئيى واحد ATP وحزئ واحد ATP ككل جزئى ATP ككل جزئى واحد ATP ككل جزئى منتج من ATP ككل جزئى منتج من ATP ككل جزئى منتج من ATP

وعند اتخاذ حمض البالمتيك كمثال لهدم الأحماض الدهنية من خلال المسار β-oxidation يتضح الآتى:

#### "Degradation Palmitic acid"

من المعروف أن حمض البالمتيك يحتوى على ١٦ ذرة كربون. فيتم تكسير حمض البالمتيك وهدمه من خلال β-oxidation وذلك على مراحل وفي كل مرحلة ينتج جزئ acetyl CoA يحتوى على 2C ذرة كربون وفي النهاية ينتج ٨ جزيئات acetyl- CoA.



### \* عدد مرات الانشطار

+ FADH $_2$  من المعروف أنه عند انطلاق أو انشطار جزئ acetyl. CoA تنطلق طاقـة مكونـة مـن ATP من المعروف أنه على مراحل فـى ATP وأنه لكى يتم هدم جزئ واحد من البالمتيك فإن ذلك يتم على مراحل فـى كل مرحلة ينتج جزئى acetyl-CoA ويصحب ذلك انطلاق طاقة.

۷ مراحل هدم أو انشطار × ه جزئيات طاقة ناتجة لكل جزئ acetyl CoA جزئ ۲۳ جزئ

ومن المعروف أيضاً أنه سبق استهلاك جزئ واحد ATP لتنشيط التفاعل في بدايته. إذن محصلة الطاقــة الناتجة لهدم حمض البالمتيك إلى  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  حمود عدول الناتجة لهدم حمض البالمتيك إلى  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  حمود عدول الناتجة لهدم حمض البالمتيك إلى  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  حمود عدول الناتجة لهدم حمض البالمتيك إلى  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  حمود عدول الناتجة لهدم حمض البالمتيك إلى  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  حمود عدول الناتجة الناتجة

ومن دورة كربس يتضح أن هدم جزئ واحد من CoA بصورة كاملة إلى  $H_{20}$  ، $Co_{2}$  فإنه ينتج طاقة مقدارها ۱۲ جزئ ATP. وعند هدم  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  وعند هدم  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  وعند هدم  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  المتيك وعند هدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$   $\Lambda$  خزئ  $\Lambda$  المتلك  $\Lambda$  المتلك جزئ  $\Lambda$  المتلك  $\Lambda$  المتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  المتلك  $\Lambda$  المتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  المتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  المتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها  $\Lambda$  جزئيات  $\Lambda$  المتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من خلال دورة كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدمها من كربس فإنه ينتج طاقة مقدارها والمتلك عدم كربس فإنه كربس فرائل كربس فرائ

إذن إجمالي الطاقة الناتجة من هدم ١ مول من حمض البالمتيك من خلال دورة كـربس = ATP ٣٤ (فـي الحن إجمالي الطاقة الناتجة من هدم ١ مول من حمض البالمتيك من خلال دورة كربس = ١٣٠ جزئي ATP.

ومن المعروف أن الطاقة الكلية المخزنة في البالمتيك عند انطلاقها تحت الظروف القياسية يكون مقدارها ٢٣٠٠ كيلو كالورى.

إذاً كفاءة هدم واحد مول من حمض البالميتك من خلال β- oxidation وكذلك دورة كربس

ومكان حدوث σ oxidation: بعض العلماء أكد أن خطوات الأكسدة في الوضع بيتا يستم في جسيمات ومكان حدوث B- oxidation في والانتخاص المتحدوثها في حالة إنبات بذور الخروج. كما أكد البعض الآخر حدوثها في حالة إنبات بذور الفول السوداني.

### التنفس الصوئي Photorespiratrion

التنفس العادى يحدث فى الميتوكوندريا سواء فى الضوء أو الظلام وفى جميع أنواع الخلايا الحية. أما التنفس الضوئى فلا يحدث إلا فى الضوء أثناء عملية البناء الضوئى وفى حالة زيادة تركيز  $O_2$  ولا ينتج عنه انطلاق طاقة ولكن يحدث استهلاك  $O_2$  وانطلاق  $O_3$ . والتنفس الضوئى يختلف عن التنفس الظلامى فى عدة أمور منها:

- (١) لا يحدث للتنفس الضوئى تثبيط بواسطة مثبطات التنفس الظلامي والذى يتم في الميتوكوندريا.
  - (٢) لا يصاحب التنفس الضوئي انطلاق جزئيات طاقة.

عة المنصورة	ر اعة _ حام	_ كلىة الز	يا النبات	: فستو لو حيا	، صقر أستاذ	ر محب طه	النيات ــ د/	فسو لو حيا

عملية البناء الضوئى حيث يتم	مختزلة الناتجة من	وتوازن الطاقة ا	علاقة بتنظيم	للتنفس الضوئى	(٣)
	ن التنفس الضوئي.	مطة O <sub>2</sub> الناتج م	رأكسدتها بواس	استهلاك بعضها	

- (٤) يحدث التنفس الضوئى فى جسيمات peroxysomes (بالتعاوون مع الميتوكونـدريا والبلاسـتيدات) وهى منتشرة فى السيتوبلازم أما التنفس الظلامي يحدث فى الميتوكوندريا فقط.
  - (ه) التركيز العالى من  $Co_2$  يثبط التنفس الضوئى.
- بحدث التنفس الضوئى بدرجة عالية فى النباتات ثلاثية الكربون بينما قد ينعدم فى النباتات رباعية الكربون وذلك لتوفر  $Co_2$  بتركيز مرتفع فى الكلوربلاست.
  - $C_3$  في كفاءة عملية البناء الضوئى بنسبة 0.5 في 0.5

  - 3- Low temperature 3- High temperature

PGA RUBP Phosphoglycolate

4- Low irradiance

4- High irradiance

السكر الخماسى والمستقبل Co2 فى البناء الضوئى فى نباتات C3

Photosynthesis Photorespiration

 ${
m C}_3$  يتبادر إلى الذهن سؤال مهم لماذا التركيزات المرتفعة من  ${
m O}_2$  مثبطة للبناء الضوئى في النباتات

- أن  $O_2$  ينافس  $O_2$  على الاتحاد بالهيدروجين (في مركبات الطاقة) المختزلة. فبدلا من أن يتم اختزال  $O_2$  أن  $O_2$  إلى ماء.  $O_2$  إلى كربوهيدرات يحدث أن يختزل  $O_2$  إلى ماء.
- $Co_2$  الغاز RUBP الغاز  $Co_2$  على الاتحاد بالمستقبل RUBP فبدلاً من استقبال السكر  $Co_2$  الغاز  $O_2$  أن  $O_2$  من خلال عملية البناء الضوئى نجد أن  $O_2$  يؤكسد  $O_3$  من خلال عملية البناء الضوئى نجد أن  $O_2$  يؤكسد  $O_3$  ويذلك يقل معدل تثبيت  $O_3$ .

### المرمونات النباتية Phytohormones

لوحظ أن معظم الاستجابات الفسيولوجية في النباتات ترجع إلى مركبات ذات نشاط أوكسيني ومن هذه الاستجابات: استطالة خلايا السيقان والأوراق والجذور & تكشف الخلايا والأعضاء في تكوين الأزهار ونمو الجنين & تساقط الأوراق والأزهار & الإنتحاءات & تكوين الثمار اللابذرية & السيادة القمية.

والهرمونات والأوكسينات مواد عضوية كيمائية تتواجد بصورة طبيعية في الأنسجة النباتية ومنها ما هـو منشط ومنها ما هو مثبط. كما أمكن أيضاً استحداث مركبات كيمائية لها نشاط مشابه للهرمونات الطبيعية. ونظراً لكثرة عدد هذه المواد أمكن وضع بعض التعريفات العلمية والتي تحدد نشاط تلك المواد ومـن هـذه التعريفات:

ا ـ منظمات النبات plant regulators

هى مركبات عضوية غير المغذيات والتى بكميات صغيرة تشجع promote أو تشبط inhibit أو تحور modify العلميات الفسيولوجية في النبات.

phytohormones النباتية ٢ ـ الهرمونات النباتية

هى مواد تنتجها النباتات والتى بكميات صغيرة تنظم العمليات الفسيولوجية النباتية وهى تتحرك خلال النبات من أماكن تخليقها إلى أماكن عملها.

٣ ــ منظمات النمو growth regulators أو مواد النمو Growth substances هى مواد تؤثر علــى النمو.

- ٤ ـ هرمونات النمو Growth hormones هي الهرمونات التي تنظم النمو.
- ه ـ منظمات التزهير Flowering regulator هي المنظمات التي تؤثر على الأزهار.
- ٦ ـ هرمونات التزهير Flowering hormones هي الهرمونات التي تشجع منشئات الأزهار وإنمائها.
- ٧ ــ الأوكسين Auxin هي مواد لها القدرة على تنشيط استطالة الخلايا في الاتجاه الطولى زيادة غير عكسية.

### الأوكسينات Auxins

الأوكسينات هي أول نوع من الهرمونات تم اكتشافه. وكلمة أوكسين auxin يونانية معناها ينمو

To grow ثم أطلق هذا اللفظ على هرمون النمو الذي ينتج في قمة الغمد. ولقد ثبت أن الأوكسينات توجد في جميع النباتات الراقية. وهي منشطات النمو.

تعريف الأوكسين طبقاً للعالم ثيمان Thimann

يستعمل لفظ أوكسين للدلالة على المادة العضوية التي تزيد النمو زيادة غير عكسية على طول المحور الطولى إذا أعطيت بتركيزات ضئيلة " أقل من ١٠٠٠، مول" لسيقان نباتات أمكن تخليصها أو خالية بقدر الإمكان من مسببات النمو الداخلية.

ويطلق لفظ أوكسين على مجموعة من المركبات تتشابه كثيرا في تأثيرها الفسيولوجي رغم ثباتها في تركيبها الكيميائي ومن بين هذه المواد الأحماض التالية ومشتقاتها:

- . IAA, IBA, IPYA (الاندولات) ومن أمثلتها Indol acids ١
- Naphthoxy acetic acid & NAA (النفثالين) ومن أمثلتها Naphthoxy acetic acid & NAA
  - 2,4,5-T & 2,4-D ومن أمثلتها chlorophenoxy acids ٣
    - البنزويك). Benzoic acid ٤

الشروط الواجب توافرها في تركيب الأوكسين

لكى يطلق على مادة ما أوكسينا أو تظهر نشاطاً أوكسينيا يجب أن يتوفر فى تركيبها الجزئى عدة شروط هى:

## \* أن تكون ذات تركيب حلقي

وذلك كما فى مركبات الأندول والبنزويك والنفثالين كما يشترط أن تكون الحلقة غير مشبعة أى توجد رابطة زوجية واحدة على الأقل فى التركيب الحلقى وأن تكون الرابطة مجاورة للسلسة الجانبية. كما يراعى دخول المجاميع الاستبدالية على التركيب الحلقى مثلا يراعى وجود وضع Ortho واحد على الأقل خال فى مركبات الفينوكسى لكى يكون الأوكسين نشطا. أما فى مركبات البنزويك فيلاحظ العكس تماما حيث يلزم شعل كل

الأوضاع وخاصة Ortho لكى يحدث النشاط الأوكسين وفى مركبات Indol إذا تـم الاسـتبدال علـى ذرة النيتروجين يفقد الأوكسين نشاطه ولذلك يلزم عدم دخول مجاميع استبدالية على نواة IAA وخاصة علـى ذرة النيتروجين .

#### \* السلسلة الحانبية

لوحظ أنه لكى يحدث نشاط أوكسين للمركب يجب أن توجد ذرة كربون واحدة على الأقل كقنطرة بين الحلقة ومجموعة الكربوكسيل. ومن المعروف أنه كلما زاد طول السلسلة الجانبية كلما قل نشاط الأوكسين للمركب فنجد أن IAA أقوى من IPA وهذا أقوى من IBA.

### \* الوضع الفراغي بين التركيب الحلقي والسلسلة الجانبية

يجب أن يتوفر شروط معينة في التركيب الجزئي حتى يصبح للمركب تأثير الأوكسين فقد تتوفر جميع الشروط السابقة في تركيب الأوكسين لمركب ما، ولكن لا يظهر له نشاط أوكسيني بينما نفس المركب ولكن المشابه له يظهر له خواص الأوكسين ونشاطه ومثال ذلك المركبات ذات المشابهات الضوئية والهندسية. ومن أمثلة ذلك نجد المشابه (L) للأوكسين Methyl IAA فعال. وكذلك المشابه "Cirams" للمركب Cinamic acid فعال.


لماذا يظهر النشاط الأوكسيني لمشابه بينما لا يظهر للمشابه الآخر لنفس المركب ؟؟

للإجابة على هذا السؤال يجب معرفة أنه لكى يكون الأوكسين مؤثراً وحيوياً يتحتم عليه أن يرتبط بجريء بروتين (مستقبل خلوى) بواسطة رابطتين كيمائيتين وتكون إحدى هاتين الرابطتين عند نهاية السلسلة الجانبية من ناحية مجموعة الكربوكسيل والأخرى عند الوضع ortho في الحافة وعرفت تلك العملية بنظرية الارتباط في نقطتين. كما وجد أن بعض المركبات ترتبط بالمستقبل في ٣ نقاط وسميت هذه العملية بنظرية الارتباط في ثلاث نقاط. وقد يكون السبب راجعاً لبعد المسافة بين الشحنة السالبة والموجبة في الأوكسين ٥.٥ أنجستروم. كما في الأمثلة التالية:

## مثال ١: نظرية الاتصال في نقطتين

نظر الأن الرضع Ortho مشغول فلا يتم الإنصال ولا يتم الإنصال والمستقبل والا يظهر اللمركب نشاط أوكسيني

## مثال ٢: نظرية الاتصال في ثلاث نقط



## \* تخليق الأوكسين Auxin biosynthesis

من الرسم التوضيحي التالي يمكن معرفة خطوات تخليق IAA من مصادره المختلفة في خطوات التخليق المختلفة في الأنسجة النباتية.

### \* إنتقال الأوكسين Auxin Transport

أثبتت الدراسات أن انتقال الأوكسين يكون في اتجاه قطبي أى يتميز بالخاصية القطبية polarity أى الانتقال من القمة الموروفولوجية إلى القاعدة الموروفولوجية.


والأوكسين ينتقل غالباً في اللحاء وينتقل منه قطبيا من القمة الموروفولوجية إلى القاعدة الموروفولوجية و والأوكسين ينتقل على الطاقة ودرجة الحرارة وتتم هذه العملية ضد فروق التركيز. ويمكن تقسيم ظاهرة

القطبية هذه طبقاً لعدة نظريات وافتراضات ففى تجارب Shrank, (1951) and القطبية فن نظريات وافتراضات ففى تجارب Leopold & Hall,(1960) حيث وجد أن يتحكم فى ظاهرة القطبية ثلاث عوامل رئيسية وغاية فى الأهمية يتوقف عليها الانتقال القطبى وهى :

- ١ الحقل الكهربي (مجال) انتقال الاوكسين أو فرق الجهد الكهربي.
  - ۲ درجة تركيز IAA
  - ٣- نفاذية الجدر الخلوية.

ونوضح بعض الأمثلة تشرح وتفسر ظاهرة القطبية في انتقال الأوكسينات V=10 mv

- مثال 1- تأثير الجاذبية الأرضية (ظاهرة الانتحاء الأرضى) حيث يتولد فرق جهد كهربى بين السطح العلوى والسفلى لجسم البادرة فينتقل الأوكسين من السطح العلوى إلى السفلى.
- مثال ٢- تأثير الضوء (الانتحاء الضوئي) حيث يتولد فرق جهد كهربي بين السطحين المضاء والمظلم وعلى ذلك ينتقل الأوكسين من السطح المضاء (سالب الشحنة) إلى السطح المظلم (موجب الشحنة).
- مثال ٣- الانتقال من القمة الموروفولوجية إلى القاعدة الموروفولوجية (الإنتقال القطبي) يتولد فرق جهد كهربي بين القمة الموروفولوجية (سالبة الشحنة الكهربية) والقاعدة الموروفولوجية (موجبة الشحنة الكهربية) فينتقل الأوكسين قطبيا من القطب السالب إلى (القمة) إلى القطب الموجب (القاعدة الموروفولوجية).




#### بعض الظواهر الفسيولوجية للأوكسينات

- (۱) كفاءة عملية البناء الضوئى: وجد أن الأوكسينات وخاصة IAA, NAA تؤدى إلى تنشيط كفاءة عملية البناء الضوئى علاوة على تنشيط الأنزيمات وتخليق الصبغات المختصة بتفاعل الضوء.
- (٢) السيادة القمية: لوحظ أن البرعم الطرف يؤثر على نمو البراعم الجانبية حيث لوحظ أنه عند غياب البرعم الطرف فإن البراعم الجانبية تنشط فى النمو وذلك لأن البرعم يُنتج ويحتوى على تركيزات مرتفعة من الأوكسين وعند انتقال هذه التركيزات المرتفعة فإنها تثبط نمو البراعم الجانبية مما يؤدى إلى حدوث سيادة قمية للبرعم الطرف.
- (٣) الثمار اللابذرية: يمكن الحصول على ثمار بدون بذور بإضافة عجينة اللانولين المضاف إليها IAA إلى ميسم الزهرة، ولوحظ أن مبايض النباتات القادرة على إنتاج الثمار اللابذرية فإن المحتوى الأوكسينى يكون أكثر منه في مبايض الأنواع التي تحتاج إلى إخصاب لكن تنتج الثمار.

#### \*الجبريلينات

تعتبر الجبريلينات من المواد المنشطة للنمو ويوجد أكثر من ٢٠ نوعاً من الجبريلينات وتختلف الأنواع فيما بينها من حيث عدد ذرات الكربون وكذلك وجود أو عدم وجود مجاميع (OH) وتعتبر المادة جبريلينا إذا احتوت على الهيكل الكربوني جيبان Gibbane أو كورين

Skeleton ring (Gibbane or kaurene)



وتم اكتشاف الجبريلين بواسطة العلماء اليابانيون حيث وجدوا أن الفطر Gibberella fujikuroi وهو الطور اللجنسى للفطر Foolish seeding يسبب مرض Fusarium moniliforme لبادرات الأرز ووجدوا أن سبب هذا المرض هو إفراز مادة الجبريلين.

كما توجد بعض المواد التى لها نفس تأثير الجبريلين ولكنها لا تعتبر جبريلينا لأنها لا تحتوى على حلقة الحيبان (الكورين) ومن أمثلة هذه المواد Helmenthasporal Helmenthosporic acid وهاتان المادتان تفرزان من الفطر Helmenthosporium sativum

وكذلك المادتان Sclerolide & Sclerin وتفرزان بواسطة الفطر Sclerotinia liberiana

## مكان تخليق الجبريلين في النباتات الراقية يتم تخليق الجبريلين في

الأوراق الصغيرة والحديثة للبرعم الطرف.

و فم الجذور والتي تعتبر مواقع لتخليق GA

q البذور أثناء تكوينها.

إنتقال الجبريلين في النبات

ينتقل الجبريلين في اللحاء وبنفس ميكانيكية انتقال الماء وباقى المواد الناتجة من التحولات الغذائية كما ينتقل أيضاً في أوعية الخشب، كما لوحظ أن الجبريلين لا ينتقل بطريقة قطبية كما يحدث في الأوكسين

## بعض التأثيرات الفسيولوجية للجبريلين

\* تنشيط استطالة ونمو النباتات

يؤدى GA إلى زيادة استطالة الساق من خلال تنشيطه لاستطالة منطقة الخلايا تحت القمية. وتنحصر ميكانيكية تأثير GA في إحداث الاستطالة للخلايا من خلال تأثيره على عدة عمليات هي:

Cell growth Cell extensibility

Membrane permeability enzymatic activity

Osmotic potential Mobilization of potassium and sugars

\* تحلل العذاء المدخر في طبقة الألبرون

أظهرت الدراسات أن معاملة طبقة الأليرون المفصولة بالجبريلين يسبب تخليق وزيادة في نشاط إنزيمات:

1- Ribonuclease3- B-gluconase4- B-amylase

5- Protease 6- phosphatase

- 7- Phosphoryl choline gleceride transferase
- 8- Phosphoryl choline cytidyl transferase

\* كسس طور السكون

يؤدى GM إلى كسر طور السكون في البذور وخاصة التي يرجع سبب سكونها إلى الاحتياج لدرجات الحرارة المنخفضة وبالتالي يمكن للجبريلين تعويض عملية التنضيد. وكذلك التغلب على السكون الذي يرجع

إلى الحساسية الضوئية مثل بذور الرمان والخس وكذلك كسر سكون براعم البطاطس والتي يتركز وجود ABA بها.

#### \* الأزهار والأثمار

لوحظ أن GA يعوض النباتات ذات النهار الطويل والشتوية والتى تحتاج احتياجات ضوئية معينة والتعرض لدرجة حرارة منخفضة كي تظهر.

### \* الــــثمار الــــلابذرية

فى بعض الحالات التى لا تستجيب للمعاملة بالأوكسينات للحصول على ثمار لا بذرية وخاصة الثمار التفاحية والحجرية فإن الجبريلين يعطى نتائج إيجابية جداً في هذا الشأن.

#### 

كان أول اكتشاف لهذه المواد المنشطة لانقسام الخلايا في مستخلص الخميرة حيث تمكن العالم Miller كان أول اكتشاف لهذه المواد المنشطة لانقسام الخلايا في مستخلص الخميرة حيث تمكن العالم 6-Furfuryl amino من عزل مركب بيوريني من DNA وتم التعرف على هذا المركب وهو وسورة المركب وهورة المركب purine والذي أطلق عليه للموادع. Zeatin وخاصة في الذرة الصفراء.

### ∨ بعض التأثيرات الفسيولوجية للسيتوكينينات

الشيخوخة: لوحظ أن المعاملة بالكينيتين أو BA تؤخر حدوث الشيخوخة في الأوراق المفصولة من النباتات.

السيادة القمة: اقترح العلماء أن cytokinins لها تأثير مثبط على تخليق إنزيم IAA-oxidaseوبالتالى زيادة تركيز الأوكسين IAA في البراعم الجانبية مما يمكنها من التغلب على السيادة القمية الناجمة من البرعم الطرف.

#### V بعض المثبطات النباتية Inhibitors ∨

من المعروف أن أهم متبطات النمو الرئيسية والتى تم اكتشافها هـو هرمـون حمـض الأبسيسـيك ABA بالإضافة إلى العديد من المركبات الأخرى مثل البنزويك، والسيناميك، والكيومايك، الفلاثوتويدات.

ويتم تخليق ABA في الكلوروبلاست كما يمكن تخليق ABA من الكاروتين والزانثوفيل ويرداد تركير ABA في أنسجة النباتات عند تعرضها لظروف الإجهاد Stressمثل التغريق، التعطيش، نقص العناصر، ..... وهكذا. وزيادة تركيز ABA في هذه الحالة يؤدي إلى زيادة قدرة النبات على مقاومة ظروف الإجهاد.

### بعض الطواهر الفسيولوجية

\* سكون البراعم والبذور: حيث يرجع سكون بعض أنواع البذور وكذلك البراعم إلى زيادة المحتوى من المثبط ABA والتي يمكن التغلب عليها بواسطة التبريد أو إضافة GA3.

\* التساقط: لوحظ أن ABA ينشط عملية التساقط في الأوراق حيث يعمل على الإسراع في تحلل الصفيحة الوسطى ومكونات الجدار الخلوى وأيضاً يعمل ABA على سرعة تخليق إنزيمات البكتيز، السليلوز، البروتيز. والتي تسرع من عملية التساقط.

### علاقة المسببات المرضية بالهرمونات

توجد الهرمونات بكميات ضئيلة في النباتات الطبيعية بينما تتضاعف كمية الهرمونات في النباتات المصابة بمسببات مرضية من ٢-٥ مرات ضعف النباتات العادية.

والزيادة ليست فقط في كمية الهرمونات النباتية ولكنها أيضاً لوحظت في الأنزيمات والتوكسنات.

## \* الأوكسينات Auxins

لوحظ أن هناك علاقة واضحة بين السبب المرضى والمحتوى الأوكسينى فى أنسجة النبات حلاط أن هناك علاقة واضحة بين السبب المرضى والمحتوى الأوكسينى فى أنسجة النبات من العلماء أن بكتيريا التورم التاجى في نبات البطاطس crown gall يصاحبها زيادة واضحة فى المحتوى الأوكسينى فى أنسجة النبات المصاب وخاصة أوكسين في أنسجة النبات التورم التاجى الناتج من الإصابة سببه المباشر هو إنتاج IAA المصاب وفيرة بدليل أنه عند إضافة IAA فإنه ينشط تكوين galls وزيادتها فى الحجم. وقد يرجع زيادة الأوكسين لنقص نشاط IAA-oxidase.

\_ لوحظ أيضاً زيادة واضحة في محتوى IAA في أنسجة نباتات الدخان المصابة ببكتيريا Pseudomonas solanacearum والمسببة لمرض ذبول الدخان "Granville" كما لـوحظ زيادة في محتوى IAA في مناطق الساق والجذور حيث يتركز وجود المسبب المرض. وأرجع العلماء الزيادة في محتوى IAA نتيجة زيادة المحتوى من الفينولات وخاصة مادة Scopletin والتي تشبط نشاط إنازيم . IAA-oxidase

\_ كما أن هناك العديد من الأمثلة توضح زيادة المحتوى من IAA بسبب حدوث إصابة بمسببات مرضية مثل:

- 1-wheat infected with P.graminis tritici.
- 2- Brassica infected with Perenospora parasitica & Albugo candida.
- 3- Wilt diseases caused by Fusarium, Verticillium, Cephalosporium.
- 4-Potato infected with Phytophthora infestavs.
- 5- Corn infected with Ustilago zea.

### Cytokinins السيتوكينينات

ـ فى نبات turnip المصاب بالمسبب المرضى plasmo diophora brassica والدى يسبب مرض cytokinins المصاب بالمسبب المرضى club-root-galls من ١٠٠-١٠ مرة بالمقارنة بالنباتات السليمة.

كما لوحظ زيادة المحتوى للأنسجة من cytokinins في النباتات المصابة بمسببات أو أمراض الأصداء مثل:

Pine rust caused by cronartium fusiforme

Bean rust caused by Uromyces phaseoli, U. faba

### Oibberellins الجبريلينات

وُجِد العديد من النظريات يصحب إصابتها للنباتات زيادة واضحة في المحتوى من GA ومن أشهر تلك الفطريات Fusarium moniliformae والمسبب لمرض البادرات المجنونة في الأرز.

\_ لوحظ أن العديد من الإصابات الفيروسية والتي يصاحبها تقزم في النبات تكون مصحوبة بنقص واضح في المحتوى من GA وإذا ما أضيف لهذه النباتات أو عوملت بالجبريلين GA. فإنها تستعيد استطالتها في الغالب.

### Ethylene الاثيبلين

هذا الهرمون له علاقة واضحة في حالة الإصابة بأمراض الاصفرار وخاصة الناتجة عن أمراض النبول Tomato infected with Fusarium oxysporium ، wilt disease

يرجع سبب الذبول لهرمون Ethylene الناتج من الفطر

- كما لوحظ تواجد Ethylene أيضاً في حالة إصابة القطن بالذبول الناتج من إصابة الفطر .Verticillium-wilts of cotton
- كما لوحظ أيضاً أن دور الاثيلين في اصفرار الأوراق وتساقطها يكون أكثر وضوحاً من نباتات الورد المصابة بالمسبب المرضى Diplocarpon rosae
- فى النباتات المصابة بمسببات مرضية يصاحبها زيادة فى إنتاج Ethylene لــوحظ أيضاً زيادة واضحة فى Oxidase activity كما فى:
  - 1- Sweet potato infected with Ceratocystis fimbriata
  - 2- Barley infected with Erysiphae graminis
  - 3- Wheat infected with Puccinia graminis

• لوحظ أيضاً أن الإصابات المرضية المصحوبة بزيادة في إنتاج Ethylene يصاحبها كذلك زيادة نشاط بعض الإنزيمات مثل:

Polyphenol oxidase in Sweet potato Polysaccharide hydrolase in Phaseolus vulgaris

#### Abscisic acid (ABA

يعتبر هرمون (ABA) من الهرمونات المثبطة للنمو في النباتات. ويعتبر من مسببات تساقط الأوراق والثمار والفروع كما يسبب سكون البذور والبراعم. ويعمل على غلق تغور الأوراق وتثبيط الإنبات في البذور.

\_ لوحظ زيادة في إنتاج هرمون ABA في

Tobacco infected with Pseudomonas Solanacearum

وخاصة تحت ظروف الإجهاد (العطش)

عموماً زيادة المحتوى من Ethylene & ABA في حالة ذبول النباتات.

# النمو الزهري

يتأثر النمو الزهرى بعدة عوامل منها عوامل بيئية وأخرى وراثية. وهذه العوامل هى التى تعمل على تحويل الخلايا المرستيمية الخضرية إلى مرستيمات زهرية ومن هذه العوامل:

### ١ ـ درجة الحرارة

تؤثر الحرارة على هرمونات التزهير بصور مختلفة أو على هدم المركبات اللازمة للبناء ودرجة إنتقال تلك المركبات من الأوراق إلى المرستيمات.

- يرتبط تأثير درجة الحرارة أيضاً بالإضاءة والإظلام وفترة الإضاءة. فقد وجد أن أكبر عدد من البراعم الزهرية عند ١٨ م أثناء الظلام بينما أقل عدد من البراعم الزهرية عند ٢٩ م أثناء الظلام أيضاً لنبات فول الصويا. بينما العدد كان ثابتاً أثناء فترة الإضاءة ومع إختلاف درجة الحرارة.
- تبريد نصل الأوراق أو البراعم الطرفية موضعياً يؤدى إلى تثبيط التزهير وهذا يؤكد أن بناء الهرمونات التى تتم فى الأوراق تتأثر بإنخفاض درجة الحرارة مما يؤثر فسيولوجيا فى إحداث تغيير فسيولوجي للبراعم الخضرية وتحولها إلى براعم زهرية.
- بعض النباتات تحتاج درجة حرارة منخفضة نسبياً للتزهير وتلك النباتات تتأثر سلبياً وبدرجة سيئة بالجو الدافئ والعكس في البعض الآخر من النباتات بينما بعض النباتات يمكنها الإزهار في نطاق واسع من درجات الحرارة.

### ٢. النضوء

شدة الضوء: ينخفض أزهار وإثمار النباتات بإنخفاض شدة الإضاءة.

طول الموجة الضوئية: الضوء الأحمر والبرتقالي يرجع لها الدور الأساسي في دفع النباتات للتزهير.

فترة الإضاءة: تختلف النباتات في إستجابتها لطول فترة الإضاءة (التأقت الضوئي) وعلى ضوء ذلك تم تقسيم النباتات حسب احتياجاتها للفترات الضوئية إلى

۱ \_ نباتات نهار طویل ۲ \_ نباتات نهار قصیر.

٣ \_ نباتات محايدة ٤ \_ نباتات وسطية.

1

فسيولوجيا النبات \_ د/ محب طه صقر أستاذ فسيولوجيا النبات \_ كلية الزراعة \_ جامعة المنصورة

## ٣. التحولات الغذائية للنيتروجين والكربوهيدرات

- عموماً يتأثر مرحلة التزهير بالهرمونات بدرجة أكبر من درجة استهلاك المواد الغذائية للخلايا
   المرستيمية الزهرية.
- زيادة الإمداد بالنيتروجين يشجع تكوين الأزهار المؤنثة أكثر من المذكرة بينما نقص النيتروجين
   يشجع تكوين الأعضاء المؤنثة.
  - نقص الكربوهيدرات يؤدى إلى ضمور وعقم حبوب اللقاح.

### ٤. بعض المواد الكيماوية

• قد تزهر بعض النباتات تحت تأثير بعض المركبات الكيماوية مثل غاز الأسيتيلين والإيثيلين وكذلك بعض الأوكسينات مثل NAA & 2.4-D .

## فسيولوجيا الإزهار والتأقت الضوئى

لقد درس العديد من العلماء العمليات الضوء حيوية التي تحدث وتتم في خلايا النبات ومن بينها التمثيل الضوئي \_ تمثيل الكلوروفيل \_ الإنتحاء الضوئي \_ الإنبساط الورقي \_ تنبيط إستطالة \_ الساق \_ التزهير \_ التأقت الضوئي.

والمقصود بالتأقت الضوئى هو إستجابة النبات لطول فترة الضوء والظلام المتعاقبة. وقد أظهرت كثير من التجارب أن النباتات المختلفة تحتاج إلى نهار له طول معين لتدخل فى طور الأزهار وبالتالى قسمت النباتات تبعاً لتأثير طول فترة الإضاءة الطبيعية فى نموها التكاثرى إلى:

<u>ا باتات "النهار القصير"</u> (Shorrt – day'' plants'') وهى تزهر فقط إذا تعرضت لفترات إضاءة طولها ١٢ ساعة أو أقل، مثل الشبيط (Cooklebur: Xanthium) والشليك (strawberry).

٢ ـ نباتات "النهار الطويل" (Long – day plants)، وهي تحتاج للأزهار إلى فترة إضاءة طولها ١٢ ساعة أو أكثر، مثل السبانخ (Spinach) والبنجر (beet) والفجل (radish).

<u>٣ ـ النباتات غير المحدودة</u> (indeterminate or photoneutral plants)، وفيها لا يعتمد الإزهار على طول النهار، مثل الطماطم (tomato) والقطن (cotton).

وبالرغم من أن هناك طولا أمثل للنهار (optimum day – length) للإزهار في نباتات "النهار الطويات ونباتات "النهار القصير"، فإن الإزهار يحدث على مدى كبير حول هذا الطول الأمثل، وعلى هذا فنباتات "النهار القصير" لها فترات إضاءة حرجة (critical photoperiod)، ولا يحدث الإزهار في هذا النوع من النباتات إذا تعرضت لفترات إضاءة أطول من الفترة الحرجة. وبالمثل، فإن نباتات "النهار الطويل" لها فترة إضاءة حرجة، ولا يحدث الإزهار بها إلا إذا تعرضت لفترات إضاءة يومية تزيد عن الفترة الحرجة.

ونظراً لحدوث الإزهار في مدى معين في نباتات كل من المجموعتين، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من التداخل، أي قد يكون طول معين لفترة الإضاءة مناسباً للإزهار في نباتات "النهار القصير" وكذلك في نباتات "النهار الطويل" في أنها لا تزهر إلا في مجال من النهار الطويل" أما النباتات غير المحدودة فتشبه نباتات "النهار الطويل" في أنها لا تزهر إلا في مجال من طول النهار أطول من الفترة الحرجة، إلا أن فترات الإضاءة الحرجة فيها تكون بصفة عامة أقصر منها في نباتات "النهار الطويل".

#### ٤ \_ النباتات الوسطية

وبالإضافة إلى المجموعات الثلاثة السابقة، فهناك مجموعة رابعة تسمى النباتات "الوسطية" (intermediate plants) ، وهي التي تزهر فقط في مجال معين من أطوال النهار، ولا تزهر في فترات الإضاءة الأطول أو الأقصر من ذلك، أي أن لها فترتين من الإضاءة الحرجة، فلا تزهر في أطول النهار الأقصر من الفترة الحرجة الصغرى. ومن النباتات الأطول من الفترة الحرجة القصوى ولا في أطوال النهار الأقصر من الفترة الحرجة الصغرى. ومن النباتات التي تنتمي لهذه المجموعة: الفاصوليا البرية (Wild kidney bean: phaseolus polystachyus).

وجدير بالذكر، أن الأصناف المختلفة لنفس النوع النباتى، قد تختلف فى تأثيرها بالتواقت الضوئى، وعلى هذا فإن الأمثلة النباتية التى سبق ذكرها فى كل من المجموعات الأربعة، قد لا تعبر بدقة تامة عن سلوك كل صنف نباتى على حده بالنسبة للتواقت الضوئى.

### أحداث التواقت الضوئي (Photoperiodic induction)

لكى يحدث الإزهار فى النباتات، لا يلزم أن تستمر المعاملة الضوئية المناسبة حتى تظهر البراعم الزهرية، فمثلاً: إذا نقلت نباتات "النهار القصير" النامية فى ظروف النهار الطويل، تتعرض وقتياً لفترات نهار قصير، ثم أعيدت إلى ظروف النهار الطويل، فإن الإزهار يبدأ عادة رغم تعرض النباتات لظروف النهار الطويل، وتسمى هذه الظاهرة "بظاهرة إحداث التواقت الضوئى".

### عدد دورات التعاقب الضوئي

ويختلف عدد دوارات التواقت الضوئى (Photoperiodic cycle) اللازمة لكى يحدث الإزهار من نوع نباتى إلى آخر، فبعض نباتات "النهار القصير" مثلاً، تحتاج إلى نهار قصير متبوع بليل طويل، لكى يحدث بها الإزهار إذا وجدت فى ظروف نهار طويل قبل المعاملة وبعدها، كذلك فإن إحداث التواقت الضوئى، يمكن إجراؤه على "تباتات النهار الطويل" وتسمى أية دورة من التواقت الضوئى، تؤدى إلى الإزهار فى النباتات، بدورة التأثير الضوئى (Photoperiodic cycle)، مثال ذلك، قد يحتاج نبات معين ينتمى إلى مجموعة النهار القصير، إلى فترة إضاءة طولها ١٨ ساعات تتعاقب مع فترة إظلام طولها ١٦ ساعة، وهذا يكون دورة تأثير ضوئى ممكنة لهذه النباتات بينما لا تكون فترة إضاءة طولها ١٦ ساعة متعاقبة مع فترة إظلام طولها ٨ ساعات دورة من هذا النوع.

ورغم أن المعاملة الضوئية لفترة قصيرة لإحداث التواقت الضوئى تكفى لبدء الإزهار، فإن المعاملة لفترة أطول تسرع من نضج الإزهار.

وتتغير حساسية النبات في هذا المجال حسب عمر النبات، فكثير من التجارب تشير إلى أن الأوراق الحديثة غير الناضجة، غير فعالة في إحداث التواقت الضوئي، ولكن يلزم للغالبية العظمى من النباتات، أن يكون عليها عادة حد أدنى من الأوراق الخضرية، حتى تتحول هذه النباتات إلى النمو التكاثري.

ويعتمد التواقت الضوئى على مدة (Duration) التعرض للإضاءة أكثر مما يعتمد على شدة (Intensity) الإضاءة، فمثلاً يكفى لكى تزهر نباتات النهار الطويل، أن تتعرض لنهار قصير، طبيعى الإضاءة، تتعرض

فيها النباتات لشدة إضاءة منخفضة. ومن الطبيعي أن شدة الإضاءة المرتفعة في جزء من الفترة الضوئية لازمة، كي يفي البناء الضوئي بمتطلبات النمو.

ولا يحدث الإزهار نتيجة للتعرض للضوء، إلا إذا توافر وجود ك أ، في نفس الوقت.

ومما تجدر الإشارة إلية، أن نباتات النهار الطويل ، بعكس نباتات النهار القصير، لا تحتاج إلى دورة متعاقبة من فترات الإضاءة والظلام، ولكنها يمكن أن تزهر إذا لم تتعرض لأيه فترات من الظلام، أما نباتات "النهار القصير"، فيلزمها فترة ظلام لكي تزهر، وطول فترة الإظلام له أهميته، مثل ما لطول فترة الإضاءة، وهذا يتضح بالتجارب التي يتغير فيها طول فترة الإظلام بينما تثبت فترة الإضاءة، فقد وجد أن نباتات "النهار القصير"، يلزمها لكي تزهر حد أدني من فترة الإظلام، مهما أختلف طول فترة الإضاءة. على هذا فإن إزهـــار نباتات "النهار القصير" بتعرضها للنهار القصير، يكون نتيجة لأن فترات الإظلام طويلة، ولسيس نتيجة لأن فترات الإضاءة قصيرة، كذلك يتضح أهمية فترة الإظلام من التجارب التي تعرض فيها النباتات أثناء فتسرة الإظلام للضوء لفترة قصيرة. إذ لا تزهر هذه النباتات، وبالمثل ن فإن نباتات "النهار الطويل" لا تزهر في ظروف النهار القصير ، وهذا يرجع أساسا إلى فترات الإظلام تكون أطول مما ينبغي، فمثل هذه الأنواع النباتية تزهر في فترات الإضاءة القصيرة، لو إنها تعاقبت مع فترات من الإظلام، تكون قصيرة أيضا. وعلى هذا فإن العامل المتحكم في التواقت الضوئي، هو أساسا طول أطول فترة إظلام متصلة longest (continuous dark perood) في دورة التواقت الضوئي، وليس الطول الكلى لفترة الإضاءة أو لفترة الإظلام في أي دورة طولها ٢٤ ساعة. ولهذا فقد يطلق اصطلاح نباتات "الليل الطويل" (long - night) ليعبر بطريقة أدق عن النباتات المعروفة بإسم نباتات "النهار القصير" ، وكذلك قد يطلق اصطلاح نباتات "الليل القصير" (Short – night) ليعبر بطريقة أدق عن النباتات المعرفة بإسم نباتات "النهار الطويل". وطبقا لهذا التقسيم، فإن نباتات "الليل الطويل" لا تزهر إلا إذا زادت فيها فترة الإظلام عن حد معين. ولكن قد يفضل أستعمال اصطلاحات نباتات "النهار الطويل" ونباتات "النهار القصير" لإنتشار هذه التسمية. ونباتات النهار القصير يلزمها حد أدنى من طول فترة الإظلام لكى تزهر. والدليل على أن فترة الظلام يهمه جداً هي أن إذا تعرضت هذه النباتات أثناء فترة الإظلام للضوء فإنها لا تزهر.

وتؤثر درجة الحرارة على تأثر النباتات بالتعاقب الضوئى، وعلى العموم قد تكون درجة الحرارة أثناء فترة الإظلام أكثر أهمية في هذا المجال عن درجة الحرارة أثناء فترة الإضاءة.

وتشير كثير من النتائج، أنه في حالة نباتات "النهار القصير" وكذلك نباتات "النهار الطويل" فإن الأوراق، وليست القمم النامية حيث تكون البراعم الزهرية، هي التي تستقبل مؤثر التواقت الضوئي (Photoperiodic stimulus) ففي إحدى التجارب أزهر نبات السبانخ (Spinach) (أحد نباتات مجموعة "النهار الطويل") حينما تعرضت الأوراق لفترات إضاءة طويلة، ولكن إذا تعرضت القميم النامية لفترات إضاءة طويلة، فإن النبات يظل في الحالة الخضرية. ولما كانت تفاعلات التواقت الضوئي تحدث في الأوراق، فإن تأثيرها يجب أن ينتقل بطريقة ما إلى المرسستيمات، حتى ينتقل النبات إلى النمو التكاثري وتختلف المسافة التي ينتقل فيها التأثير بإختلاف النباتات وبعوامل أخرى.

### أهمية فترة الإظلام:

ثبت مما لا يدع مجالاً للشك أن التزهير في كل من نباتات النهار الطويل والقصير تتأثر أستجابتها لطول فترة الإظلام عن تلك لفترة الإضاءة، ومعنى ذلك أن نباتات النهار القصير تزهر بعد تعرضها لفترة إظلام أكبر من فترة حرجة أما نباتات النهار الطويل تزهر بعد تعرضها لفترة إظلام أقل من فترة حرجة. من ذلك نصل إلى طول فترة الإظلام أكثر أهمية لتشجيع التزهير إلا أن فترة الإضاءة لها تأثير كمي على التزهير. (عدد المنشئات الزهرية)

### أهمية فترة الإضاءة

كما أن طول فترة الظلام تحدد إنشائية المنشئات الزهرية الأولية إلا أن طول الفترة الضوئية يؤثر على عدد تلك المنشئات الأولية.

## علاقة الفيتوكروم بالإزهار

صبغة الفيتوكروم توجد في صورتين، صورة الفيتوكروم الممتص للضوء الأحمر (Pr) وصورة الفيتو كروم الممتص لضوء الأحمر البعيد (Pfr) هي الصورة النشطة والفعالة فسيولوجيا. والصورتان تتحولان فيما بينهم كيموضوئياً. كما أن صورة (Pfr) تتحول ببطء إلى صورة (Pr) في الظلام أو تتحول إلى مركب غير معروف غير نشط. والتحول الإظلامي لصورة (Pfr) إلى صورة (Pr) يظهر أنها محصورة في ذوات الفلقتين.

ملموطة: Pfr مهمة جداً فى أزهار كل من نباتات النهار الطويل أو القصير ويجب معرفة أن كى تحدث أزهار فى نباتات طويلة النهار لابد من تركيز عالى من صبغة Pfr. ولكى يحدث الإزهار فى النباتات قصيرة النهار فلابد من تركيز منخفض من صبغة Pfr.

Pfr فوق مستوى معين — تشجيع للإزهار في نباتات النهار الطويل بينما يحدث تثبيط لإزهار نباتات النهار القصير في وجود هذا التركيز المرتفع من Pfr.

Pfr ظلام → تراكم Pr ونقص المحتوى من Pfr يشجع إزهار نباتات النهار القصير Pfr بينما تظل نباتات النهار الطويل في حالة نمو خضرى.

أما بخصوص التعرض للضوء خلال اليوم فإن صورة (Pfr) للفيتوكروم تتراكم فوق مستوى حرج وتحدث تشجيع للإزهار في نباتات النهار الطويل ولكنها لا تشجع إزهار نباتات النهار القصير تحت هذا المستوى الأعلى من المستوى الحرج.

ودور فترة الظلام إنها تقدم الوقت للتحول الظلامى من صورة (Pfr) إلى صورة (Pr). تحت المستوى الحرج لصورة (Pfr) فإن نباتات النهار الطويل تظل فى الحالة الخضرية أى لا تزهر. وبمعنى آخر فإن ولابد وجود (Pfr) فى مستوى أقل من المستوى الحرج فإن ذلك سوف يشجع تزهير نباتات النهار القصير. ولابد أن نضع فى الإعتبار أن صورة (Pfr) لازمة لتزهير كل نباتات النهار القصير والطويل.

ä	المنصور	_ حامعة	اعة	الذر	_ كلىة	النبات	، حيا	فسه ل	أستاذ	صق	محب طه	_ د/	النبات	حيا	ے لہ	فسد

التحول الليضوف لصفة المنورم

المحدود المحد

ير العيمتي عامِيمة عليقة الفيتوكيم ما بمؤهار

عند تعرض نباتات النهار القصير إلى الضوء الأحمر أثناء فترة الإظلام فإن ذلك يسبب تثبيط التزهير. ولـو أعقب الضوء الأحمر بالضوء الأحمر سوف يسبب تحول (pr) إلى الصورة (pfr) ما يتبط التزهير فـى نباتات النهار القصير.

### هرمونات التزهير والجبريلينات:

أطلق اصطلاح الفلوروجين أى عامل التزهير على ذلك الهرمون التزهيرى الذى افترض وجودة فى النباتات المستحثة ضوئيا ومن المعروف أن الفيتوكروم هو المستقبل الضوئى والعامل الوسيط المنتج للفلوروجين فى الأوراق والذى ينتقل بالتالى إلى المرستيمات الخضرية وينشط تحويلها إلى مرستيمات زهرية.

لوحظ أنه عند إضافة الجبريلين GA إلى معظم نباتات النهار الطويل يسبب تزهير تلك النباتات والتى وضعت تحت ظروف غير مهيئة للأزهار. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن أفتراض أن الجبريلين هو هرمون التزهير ولكن الجبريلين يحفز النمو والتكشف الذي يكمل احتياجات تكشف الأزهار وانمائها، حيث من المعروف أن الجبريلين يسبب استطالة الشمراخ الزهري (الساق الحاملة للأزهار) والمعروفة باسم الحنبوط تسبق في استطالتها قبل ظهور أي منشئات زهرية أولية لذلك فقد استنتج أن الجبريلين يحفز النمو والتكشف الذي يكمل احتياجات تكشف الأزهار وانمائها. وأمكن بالبرهان معرفة أن فكرة الحنبطة والتزهير عمليتان منفصلتان ولكن بعض الشيء متلازمتان.

كما أمكن إثبات أن الجبريلين (مؤخرات النمو) كمثبط لتمثيل الجبريلين لوحظ تثبيط لعملية الحنبطة ولكن التزهير لم يثبط.

#### كيف يتكون الفلوروجين؟

ضوء \_\_\_\_\_ إنتاج هرمون والتي تحتوى على الفيتوكروم \_\_\_\_ إنتاج هرمون الفلوروجين للفلوروجين إلى المرستيمات الخضرية وتحولها إلى مرستيمات زهرية أعلن العالم كالاجان أن هناك أرتباط بين الجبريلينات وهرمونات التزهير في الإستجابه للفترة الضوئية للتزهير. وقد أقترح أن هناك خطوتان تدخلان في عملية التزهير الأولى خطوة وسيطة بواسطة الجبريلين

والثانية بواسطة واحد أو أكثر من عوامل التزهير تسمى الأنثيسنيات. والجبريلين والأنثيسنيات تكون الفلوروجين الحقيقى.

وطبقاً لهذا الإقتراح فإن نباتات النهار الطويل تحت ظروف دورات غير إستحثاثية تحتوى على كمية كافية من الأنثيسنيات ولكن لا تحتوى على كمية كافية من GA . ويحدث العكس في نباتات النهار القير حيث تحتوى على تركيز مرتفع من GA ومنخفض من الأنثيسنيات. وهذا مما يؤدى تشجيع تزهير نباتات النهار الطويل عند إضافة الجبريلين GA إليها، في الدورات غير الإستحثاثية.

علل؟ عدم إزهار نباتات النهار الطويل أو القصير عند وضعها في ظروف دورات غير استحثاثية؟

ما علاقة GA بالإزهار في نباتات النهار الطويل؟

### يجب معرفة أن:

- هرمون الفلوروجين يتكون من الجبريلينات ـ الأنثيسنيات.
- الجبريلين مسئول عن النمو التكشف والذى يكمل فيما يعد عملية الإزهار مثل تشجيع إستطالة الشمراخ الزهرى قبل تكوين منشأت الأزهار.
  - فكرة الحنبطة والتزهير عمليتان منفصلتان ولكنهما متلازمتان والدليل على ذلك
    - أن GA لا يشجع إزهار نباتات النهار القصير.
- عند معاملة النباتات طويلة النهار بمضاد الجبريلين → حدث تثبيط للحنبطة بينما التزهير لم يثبط.

### فسيولوجيا الإنبات والكمون

يطلق لفظ الإنبات Germination في البذور على استعادة النشاط في نمو الجنين حتى تتمزق أغلفة البذرة ويبرز منها النبات الصغير. كما يمكن تعريف عملية الإنبات بأنها: الخطوات المتتابعة التي تبدأ بامتصاص البذرة للماء والتي يتبعها تمزق غطاء البذرة وظهور الجذير أو المجموع الخضري ويصاحب تلك المظاهر المورفولوجية انقسام الخلايا واستطالتا مع زيادة النشاط الحيوى من هضم للغذاء وتمثيله ولكي يحدث الإنبات لبذور النباتات يشترط توافر عدة عوامل منها:

#### ٧ الماء

الماء ضرورى لكى يحدث الإنبات، وتبدى البذور التابعة لنباتات مختلفة فروقاً بين ما يلزمها من الماء الذى تمتصه أثناء هذه العملية. ويكون دخول الماء في المراحل المبكرة نتيجة لعمليات التشرب بواسطة الغرويات مثل جزيئات البروتين والنشا ثم تتكون الفجوات العصارية، وتشارك القوى الأسموزية حينذاك في امتصاص الماء.

## ∨ الأكسجين

## ∨ درجة الحرارة

تؤثر درجة الحرارة على عملية الإنبات بطرق مختلفة، فدرجة الحرارة تؤثر على درجة دخول الماء إلى البذرة، كذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة يقلل من مقاومة القصرة لخروج الجذير.

ولكل نوع من البذور درجة حرارة صغرى Minimum إذا انخفضت عنها لا يحدث الإنبات، كما أن لها درجة قصوى Maximum لا تنبت البذور إذا تعدتها. وذلك لموت البروتوبلازم فوق هذه الدرجة. كذلك فإن لها درجة حرارة مثلى Optimum بين الدرجتين الصغرى والقصوى. وعند درجة الحرارة المثلى يبلغ الإنبات والنمو أقصاه، وجدير بالذكر فإن إنبات البذور قد ينشط بدرجات الحرارة العالية ولكن بمرور الوقت قد تموت البذور النابتة من تأثير هذه الحرارة العالية. ولهذا فإن درجة الحرارة المثلى هي أعلى درجة حرارة يحدث عندها إنبات دون أن يحدث ضرر للبادرات بمرور الوقت. وعموماً تختلف احتياجات البذور لدرجات حرارة معينة وذلك بإختلاف نوع النبات فمثلاً وجد أن بعض البذور تتحمل درجات الحرارة المنخفضة أثناء الإنبات والبعض الآخر يشترط توافر درجات حرارة مرتفعة حتى يتم الإنبات بصورة جيدة. لوحظ أيضاً في العديد من البذور فإن التبادل في التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة المفرد يعطى أقصى معدل للإنبات. فعلى سبيل المثال فإن التبادل في التعرض من ١٥ م إلى ٢٥ م المرتبط مع المعاملة الضوئية لبذور حشيشة الفلفل يمكن أن تزيد معنوياً من نسبة الإنبات.

## ٧ الضوء

هناك بذور حساسة للضوء أى لا تستطيع الإنبات إلا إذا تعرضت للضوء ولو لفترة قصيرة ومن أمثلتها بذور شجرة عيد الميلاد وبعض أصناف الخس.

- كما أن هناك بذور حساسة للظلام أى يلزم لإنباتها ألا تتعرض للضوء أثناء الإنبات ومن أمثلتها بعض أنواع جنس البصل.
- كما أن إنبات بعض البذور مثل الدخان لا يتأثر كثيراً بتوافر الضوء أو الظلام حيث وجدوا أن إنبات بذور الدخان يكون أسرع في الضوء عنه في الظلام إلا أن الظلام لا يوقف الإنبات تماماً ولكنه يبطئه. كما لوحظ أن تأثير الضوء على الإنبات يتأثر بالعوامل البيئية الأخرى.
- النهار والظلام.
  إلى الإنبات في بعض البذور يكون مصاحباً للإستجابة للفترة الضوء تعاقبيه أي تعاقب فترات
  النهار والظلام.
  إلى النهار والطلام.

  إلى النهار والطلام.

  النهار والطلام.
- § قد لوحظ من الدراسات أن الضوء الأحمر والأحمر البعيد يعملان من خلال صبغة الفيتوكووم فى تنظيم عمليات الإنبات فى بذور بعض أنواع الخس. حيث لوحظ أن الضوء الأحمر يشجع الإنبات حيث يعمل

على تحويل صبغة الفيتوكووم إلى الصورة الفعالة بينما يحدث العكس عند التعرض للضوء الأحمر البعيد والذى يعمل على تحويل صبغة الفيتوكووم إلى الصورة غير الفعالة والمثبطة للإنبات.

### ∨ حيوية الجنين

تختلف مدة احتفاظ البذور بحيويتها من جنس لآخر ومن نوع لآخر وقد تتراوح هذه الفترة من عدة أيام إلى عدة سنوات وقد تصل إلى مئات السنين. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن احتفاظ البذور بحيويتها لمدة أطول كلما كانت ظروف التخزين مواتية. ومن المعروف أن زيادة نسبة الرطوبة في البذرة أو إرتفاع درجة الحرارة في البذور المخزونة يقلل من عمر حيويتها. كما أن إصابة البذور بالأمراض والآفات الحشرية يؤدى إلى تلف الجنين جزئياً أو كلياً مما يؤدى إلى انخفاض حيوية الجنين وبالتالي قدرة البذرة على الإنبات.

# ∨ عدم وجود ظاهرة السكون في البذرة

حيث توجد مجموعة من العوامل تؤدى إلى سكون البذرة وعدم قدرتها على الإنبات.

#### السسكون

يقصد بالسكون توقف النمو للبراعم أو إنبات البذور حتى تحت الظروف المواتية للنمو أو الإنبات. يوجد العديد من العوامل التى تثبط إنبات البذور حيث لوحظ أن غياب كلاً من الماء ودرجات الحرارة المناسبة أو مخلوط الغازات المناسب أيضاً لوحظ أن صلابة غطاء البذرة وعدم إنفاذه للماء أو الغازات أو كليهما يودى إلى سكون البذور كما أن عدم نضج الجنين أو احتياجه إلى فترة ما بعد النضج أو الإحتياج إلى ضوء معين أو درجات حرارة معينة أو وجود مواد مثبطة للإنبات، كل ذلك يؤدى إلى سكون البذور وعدم حدوث الإنبات. وسوف نتناول بعض أهم العوامل المسببة للسكون في البذور:

### ∨ صلابة القصرة

يعتبر غطاء البذرة الصلب واحد من أهم العوامل الأكثر شيوعاً والمصاحبة لسكون البذرة حيث يتسبب في الآتي:

- قد تؤدى صلابة القصرة إلى منع امتصاص الماء أو مروره إلى داخل البذرة كما فى بعض أنواع البقوليات.
  - قد تؤدى صلابة القصرة إلى منع وصعوبة تبادل الغازات خاصة الأكسجين كما في الشبيط.
    - قد تؤدى صلابة القصرة إلى منع تمدد الجنين كما في حشيشه الخزير.

ويمكن كسر سكون البذور ذات القصرة بعملية التخديش أو المعاملة الكيماوية ببعض الأحماض مثل حمض الكبريتيك أو المذيبات العضوية مثل الأسيتون أو الكحول.

## ∨ عدم اكتمال نضج الجنين

يرجع عدم إنبات بعض البذور لعدم اكتمال نمو الجنين ويحدث الإنبات فقط عندما يكتمل نمو وتطور الجنين. وقد يحدث نمو وتطور الجنين في هذه البذور خلال أو قبل عملية الإنبات. وهذا النوع من السكون ربما يوجد في بعض أفراد العائلة الأوركيدية والهالوكية وكسر السكون الناشئ عن عدم اكتمال نمو الجنين فقط بترك الجنين ينمو ويتطور داخل البذرة تحت الظروف المفضلة للإنبات.

### ✓ فترة ما بعد النضج Afterripening

حيث يلزم مرور فترة يحدث فيها تغيرات فسيولوجية وبيوكيماوية لازمة للإنبات. وفترة ما بعد النضيج قد تحدث في بعض الأنواع خلال فترة التخزين الجاف وقد تحدث خلال درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة. وتسمى هذه العملية بالتضنيد. حيث يحدث التنضيد عندما تسقط البذور في الخريف وتغطى التربة الباردة والمخلفات العضوية والثلوج. كما أمكن إجراء عملية التنضيد صناعياً بطريقة جيدة حيث يتم وضع طبقات من البذور بالتبادل مع طبقات من الرمل وتخزن تحت درجات حرارة منخفضة. وقد أوضحت الدراسات أن نشاطاً فسيولوجياً وبيوكيماويا يحدث خلال فترة التنضيد (ما بعد النضج) حيث يحدث إنتقال للمركبات مسن الخلايا المخزنة إلى الجنين بيتراكم السكريات الناتجة من تحلل الكربوهيدرات ويحدث هضم لمختلف الدهون المخزنة بالى الجنين بيتراكم السكريات الناتجة من تحلل الكربوهيدرات ويحدث هضم لمختلف

## ∨ مثبطات الإنبات

وجود بعض المواد طبيعياً في البذور قد يسبب سكون البذور وتسمى تلك المواد بمثبطات الإنبات وتوجد هذه المثبطات في أماكن مختلفة فمثلاً:

- ربما توجد هذه المثبطات في التراكيب المغلفة للبذرة كما في قنابع الشوفان.
- قد توجد هذه المثبطات في لب أو عصير الثمار المحتوية على البذور كما في الطماطم.
  - قد توجد متبطات الإنبات في الأندوسيرم أو جنين بعض البذور.
- ومن أمثلة المثبطات الطبيعية التى تم التعرف عليها مركبات الكومارين \_ البارسكوربيك \_ الأمونيا \_ حمض الأثبسيك ABA \_ القلويدات.

ويتم كسر هذا النوع من السكون بإستخدام منشطات الإنبات مثل نترات البوتاسيوم ــ الثيويوريا ــ الإثلين ــ الجبريلين ــ الكينتين.

## ∨ عدم توافر ظروف بيئية خارجية

مثل التعرض لظروف إضاءة أو درجات حرارة غير مناسبة للإنبات. أيضاً الجفاف وعدم توفر الماء، كل ذلك يؤدى إلى دخول البذور في دور السكون.

## التغيرات البيوكيماوية التي تحدث أثناء الإنبات

عموماً يصاحب عملية الإنبات عدة تغيرات منها الفيزيائية مثل زيادة حجم البذرة وتشقق القصرة وزيادة وزن البذرة نتيجة لتشرب الماء. ومنها التغيرات الكيماوية التى من نتيجتها هضم وتحلل المواد الغذائية المدخرة إلى مواد بسيطة يمتصها الجنين وينشط في النمو. ومنها التغيرات الحيوية وما يصاحبها من انقسام الخلايا واستطالتها وما يتبع ذلك من ظهور الجذير والمجموع الخضري.

والغذاء المدخر في البذرة قد يكون أساساً مادة كربوهيدراتية أو بروتينية أو دهنيه أو خليط منها.

عندما تكون المادة الغذائية المدخرة في البذرة هي الكربوهيدراتية (النشوية) فأنها تتحلل إنزيمياً بواسطة إنزيمات الأميليز والمالتيز إلى سكريات أحادية مثل الجلوكوز والمواد البروتينية تتحلل إنزيمياً بواسطة

فسيولوجيا النبات \_ د/ محب طه صقر أستاذ فسيولوجيا النبات \_ كلية الزراعة \_ جامعة المنصورة

إنزيمات البروتييز إلى أحماض أمينيه بسيطة أما المواد الدهنية فيتم تحليلها إنزيمياً بواسطة إنزيم الليبين اللي المواد الدهنية فيتم تحليلها إنزيمياً بواسطة إنزيم الليبين المواد الدهنية فيتم تحليلها إنزيمياً بواسطة إنزيم الليبين المواد الدهنية فيتم تحليلها إنزيمياً بواسطة إنزيم الليبين المواد الدهنية في المواد المواد الدهنية في المواد الموا

يتم أستخدام السكريات الناتجة في عملية التنفس (الأكسدة) للحصول على الطاقة اللازمة للنمو والعمليات الحيوية الأخرى من خلال دورات الأنحلال الجليكولي \_ كربس \_ البنتوز.

كما يتم أكسدة الأحماض الدهنية الناتجة من تحلل الدهون خلال أحد مسارين إما مسار ألفا Oxidatio \_ أو المسار بيتا Oxidation .

والمسار الأول غير مرغوب لضآلة كمية الطاقة الناتجة من خلاله أما المسار الثانى فهو الأكثر إنتاجاً للطاقة حيث يتكون من خلاله المركب. acetylco-A والذي يدخل في دورة كربس وينتج عنه كمية عالية من الطاقة. والمسار التالي يوضح بإختصار الأكسدة في الوضع بيننا والذي يتم في البذور الزيتية مثل بنرة الخروع أثناء مرحلة الإنبات.

- \_ لوحظ أيضاً زيادة المحتوى من RNA في فلقات البذور النباتية مع زيادة واضحة في نشاط وعمل المحتوكوندريا كما لوحظ أيضاً نشاط واضح في عمل بعض الإنزيمات.
- \_ لوحظ زيادة واضحة فى نشاط إنزيمات الفوسفاتيز التى تقوم بتحليل حمض الفيتيك (الذى يحتوى على نسبة كبيرة من الفوسفات \_ المغنسيوم \_ البوتاسيوم) ويرتبط الفيتيك أيضاً بالأجسام البروتينية فى الخلية. لذلك فإن حمض الفيتيك مهم جداً فى مرحلة إنبات البذرة.
- \_ لوحظ إرتفاع معدل التنفس مع زيادة واضحة في نشاط الإنزيمات المرتبطة بعملية التنفس في دوراته المختلفة والمرتبطة أيضاً بالمواد الغذائية الأساسية المستخدمة في عملية التنفس.

## Growth النمو

يمكن أن يعرف النمو، بصورة عامة بأنه زيادة غير عكسية في الوزن أو الحجم أو المساحة أو الطول، بالنسبة للنبات ككل، أو بالنسبة لنسيج أو عضو معين به.

وجدير بالذكر، أنه قد تحدث أحياناً بالنبات زيادة في أبعادة وفي وزنه، ومع ذلك فالزيادة في تلك الأحيان لا تعتبر نمواً، مثال ذلك عندما تنقع البذور في الماء، فإنها تتفتح ويزداد حجمها، ولكنها إذا جففت ينقص حجمها، كذلك يتناقص الوزن الجاف الإجمالي للبادرة أثناء الإنبات، نظراً لما يحدث بها من تنفس أثناء بناء الأنسجة الجديدة من المواد الغذائية المدخرة بعد تحويلها إلى مواد بسيطة، ثم يأخذ الوزن الجاف للنبات بعد ذلك في الزيادة، عندما يعتمد في غذائه على الوسط الخارجي. على أنه قد تحدث أحياناً زيادة في السوزن الجاف، ولا تكون مصحوبة بنمو، فالزيادة في وزن الجذر في نبات بنجر السكر في مرحلة معينة أثناء نمون تكون نتيجة تكوم المواد المدخرة في خلاياه.

وإلى جانب المظاهر الكمية (quantitative aspects) للنمو، فله أيضاً بعض مظاهر نوعية (quantitative aspects)، تعبر عن نوع النمو، مثال ذلك: أثناء نمو النبات في مراحله المختلفة (development) وقد تعطى الخلايا المرستيمية سوقاً مورقة، وقد تعطى أزهاراً في أوقات أخرى.

\_ ويبدأ النمو في النبات في بعض الأنسجة فقط، وهي التي تعرف بالمرستيمات، والأطوار المختلفة لعملية النمو هي: إنقسام الخلية (cell enlargement)، وزيادة حجم الخلية (cell division) وتكشف الخلية (cell Elongation) ، وفي بعض الأحيان قد يطلق اصطلاح "استطالة الخلية" (cell differentiation) ليدل على مرحلة زيادة حجم الخلية. ويحدث النمو في مرحلة انقسام الخلية عن طريق الزيادة في عدد الخلايا، فيتم بناء بروتينات البروتوبلازم من الأحماض الأمينية والأميدات أو المركبات المشابهة، كذلك يحدث تخليق للسليلوز والمواد البكتينية والمواد الأخرى المكونة للجدار من جزيئات الكربوهيدرات الذائبة البسيطة، ويستخدم الماء في تميؤ (hydration) ما يتكون من البروتوبلازم وجدار الخلايا، وإلى درجة محدودة في تكوين الفجوات، وتتميز المرحلة الثانية (زيادة حجم الخلية) بزيادة الأبعاد، ويتم هذا أساساً ببناء

لجدار الخلية، حيث يمتد مسطح الجدار وتحدث بعض الزيادة أحياناً في سمك الجدار، كما تتم زيادة أبعاد الخلية على حساب زيادة حجم الفجوات العصارية، حيث يرق السيتوبلازم تدريجياً إلى أن يكون طبقة رقيقة تبطن جدار الخلية. كذلك يحدث في هذه المرحلة زيادة في كمية البروتوبلازم. ويستخدم الماء كذلك في تميؤ البروتوبلازم وجدر الخلية التي تبنى أثناء زيادة الحجم.

وفى المرحلة الثالثة، يظهر تخصص الخلية، لتقوم بوظيفة معينة فى النبات، مثل الألياف والقصيبات.الـخ. ويتم التكشف الحجمى عادة أثناء مرحلة زيادة حجم الخلية، وحينما تقترب هذه المرحلة (المرحلة الثانيـة) على النهاية أو بعد أنتهائها تماماً، تكتسب الخلية معظم مميزاتها التركيبية الخاصة بها. وفى جميع الخلايـا تقريباً يزداد سمك الجدار أثناء المرحلة الثالثة، كذلك تحدث بعض التغيرات فى البروتوبلازم.

## قباس النمو

#### ١ ـ قياس الحجم

يمكن قياس الحجم في حالة النباتات الراقية، عن طريق الإحلال (displacement) في سائل مثل الماء. ومن عيوب هذه الطريقة أنه لا يراعي فيها الإختلافات بين الأنسجة في حجوم المسافات البينية، وعموماً فنادراً ما تستخدم هذه الطريقة.

## ٢ ـ قياس الطول

يستخدم قياس الطول كتعبير عن النمو، ولكن هذه الطريقة لها عيوبها، إذ لا يراعى فيها مثلاً سمك العضو النباتي أو درجة التفرع.

## ٣ ـ قياس الوزن

يستخدم في كثير من الأحيان قياس الوزن الجاف (dry weight) كتعبير عن النمو. ويفضل قياس الـوزن البحاف عن الوزن الرطب (fresh weight) لعدة أسباب، منها أن الجزء الأكبر من الـوزن الرطب يكـون نتيجة لوجود الماء، وقد يكون فقد النبات أو أكتسابة لكميات كبيرة من الماء أحياناً نتيجة العوامل الخارجية أساساً مثال ذلك، فقد يقل الوزن الرطب للنبات أثناء يوم حار جاف، رغم أنه مستمر في النمو لو أستخدمت وسائل أخرى للتعبير عنه.

وطريقة الوزن الجاف، بدورها لها عيوبها، فمنها أنه قد يحدث نمو ومع ذلك لا تلاحظ زيدة في الدوزن الجاف مثال ذلك، تناقص الوزن الجاف الإجمالي للبادرة في الظلام أثناء تكون الأنسجة الجديدة على حسب المواد الغذائية المخزنة بعد تحولها إلى مواد بسيطة.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك عدة طرق لقياس النمو، منها:

- ٤ ـ طريقة الميكروسكوب الأفقى.
- ه. طريقة الأكسانومتر (auxanometer).
- ٦ طريقة البلانيميتر (planimeter) التي تستعمل لقياس مساحة الأوراق. كذلك قد تستخدم الطريقة
   الفوتوغرافية في هذا المجال.

سرعة السنمو (The rate of growth)

يبدأ النبات نموه بطيئاً، ثم يزداد معدل نموه بمرور الوقت حتى يصل إلى أقصاه، ثم يأخذ في النقصان أو يبدأ النبات نموه بطيئاً، ثم يزداد معدل نموه بمرور الوقت حتى يصل إلى أقصاه، ثم يأخذ في النقصان أو يتلاشى نهائياً وعند ذلك يقف النمو، والمنحنى الذى يعبر عن النمو خلال الفترة التي يتم فيها، والتي سماها "ساكس" (sachs) "فترة النمو الكبرى" (thegrand period of growth)، يكون على هيئة حرف "S" (هما (s- shaped)) وينطبق هذا النبات ككل، كما ينطبق على أعضائه. كذلك فهو يلاحظ مهما أختلف طريقة قياس النمو (مثل الحجم أو الطول أو الوزن). وينطبق على الخلية أثناء نموها نفس الطريقة في تتابع سرعات النمو، إذ من المعروف أن الخلية تمر أثناء نموها بثلاث مراحل، ويصل معدل النمو إلى حده الأقصى في المرحلة الثانية (زيادة حجم الخلية).

وهذه الطريقة من النمو، التى يبدأ فيها بطيئاً ثم يزداد ثم يتناقص، لا تتغير بتغير الظروف الخارجية المحيطة بالنبات، إذ أن هذه الظروف الخارجية تؤثر فقط على سرعات النمو وبالتالى على طول الفترة (duration) التى ينتهى فيها النمو بطريقته التى تكون دائماً على هيئة حرف (S).

وجدير بالذكر، أن نمو النبات لا يستمر بدرجة واحدة، بل يكون عرضة للتكرر (recurring) بصفة منتظمة، إلى حد ما إذ تحدث به اختلافات منتظمة في المعدل يومياً وموسمياً. وبعض هذه التغيرات المنتظمة

ترجع إلى الإختلافات الدورية أو الموسمية في الظروف البيئية، وبعضها يعتمد أساساً على عوامل داخلية. ففي كثير من أنواع النباتات الخشبية، يحدث النمو غالباً في وقت محدد من السنة مهما كانت الظروف المناخية.

السعوامل الستى تتحكم فسى السنمو (The factors controlling plant growth) تتحكم في النمو عوامل عديدة، يمكن تقسيما إلى:

#### (nutritional factors) عوامل غذائية. ا

وهذه العوامل تساهم بطريق مباشر في تخليق المواد العضوية المختلفة التي يبنى منها النبات أنسجته، وهذه المركبات العضوية المعقدة تتكون نتيجة سلسلة من التفاعلات الكيميائية، من مواد غير عضوية بسيطة، مثل CO2 الذي يمتصه النبات من الهواء الجوى، ومثل الماء والعناصر المغذية، التي يمتصها النبات من التربة حيث لوحظ أن العناصر المغذية التي يمتصها النبات من التربة مع الماء تلعب دوراً مهماً في حياه النبات وترجع أهمية تلك العناصر إلى:

١ \_ تدخل في تركيب مكونات الخلايا والإنزيمات ومركبات الطاقة بالخلية.

٢ \_ تلعب دوراً مهماً في عمليات التحولات الغذائية والحفاظ على أسموزية الخلايا.

ويعتبر العنصر المغذى ضرورياً وأساسياً فى تغذية النبات إذا لم يستطيع النبات أن يكمل دورة حياته فى غياب هذا العنصر وأيضاً إذا لم يمكن لأى عنصر آخر أن يحل محل هذا العنصر أو أن النبات يكون فى حاجة شديدة لهذا العنصر وأن يشاركه فى هذا الإحتياج العديد من النباتات الأخرى وكذلك لابد لهذا العنصر أن يكون تأثيره مباشر على النبات وأن يكون له دور هام فى عمليات البناء والهدم فى النبات.

\_ وتنقسم العناصر من حيث درجة إحتياجها للنبات إلى عناصر أساسية كبرى وهذه يحتاجها النبات بكميات كبيرة وعناصر أساسية صغرى ويحتاجها النبات ولكن بكميات قليلة.

ونقص أى عنصر غذائي في الوسط الغذائي للنبات قد يؤدى إلى ظهور أعراض مرضية مميزة لهذا العنصر.

## (hormonal factors) عوامل هرمونية ٢.عوامل

وهذه العوامل تتحكم في سرعة نمو الأعضاء المختلفة للنبات، فيحدث توزيع منظم لما يتكون في النبات مسن مواد عضوية بين الأعضاء. ويوجد العديد من الهرمونات النباتية والتي يتم تخليقها في الأسحة النباتية. وتنقسم هذه الهرمونات إلى منشطات أمثلة مركبات الأندول مثل IBA & IAA مركبات الجبريلينات مركبات السيتوكنيين وهذه المنشطات تؤدي إلى تنشيط النمو الخضري والنمو الزهري وكافة العمليات الحيوية مثل البناء الضوئي والنشاط الإنزيمي .. الخ. بينما المثبطات أمثلة ABA (حمض الاثبيسيك) والتي لها دور مثبط على عمليات النمو ونقص المحتوى من صبغات البناء الضوئي كما أنها تسبب سكون البراعم.

## (hereditary factors) عوامل وراثية. ٣

تتحكم العوامل الوراثية في شكل وحجم النباتات ويحدد التركيب الوراثي للنبات طبيعة ومدى التأثير الذي تحدثه به العوامل الغذائية والهرمونية.

ومما يجب ملاحظته، التداخل الموجود بين هذه المجموعات الثلاثة، فشدة الضوء مثلاً يمكن أن تؤثر على النمو عن الطريق الغذائي، كما يمكن أن تؤثر عليه عن الطريق الهرموني.

## ٤. درجة الحرارة

ومن العوامل التي يتأثر النمو بها إلى درجة كبيرة درجة الحرارة، كما يتأثر بها معدل كل عملية فسيولوجية تتم في النبات. وهناك مدى حرارى معين للنمو، يتميز بثلاث درجات حرارية، هي الدرجة الصغرى (minimum) والدرجة القصوى (maximum) والدرجة المثلى (optimum). ودرجات الحرارة الثلاثة تختلف من نوع نباتي إلى أخر، كما تختلف بإختلاف مرحلة النمو التي يمر بها النبات وكذلك تبعاً لحالت الفسيولوجية كما أنها تتأثر بعدة عوامل أخرى والمعروف أن نمو النباتات يتوقف في درجات الحرارة الخارجة عن المدى الحراري الذي تحده الدرجتان الصغرى والكبرى إلا أن هناك نطاقاً معيناً لهذه الدرجات الحرارية يمكن للنبات أن يتحمله دون أن يموت. ويمر النبات خلال الفترة التي يتعرض فيها إلى درجة حرارة تزيد عن الحد الأعلى للنمو بما يعرف بحالة "تيبس الحرارة" (heat rigor) بحيث لا ينمو النبات ولا تبدو عليه أيه حركة من حركات النمو. وبالمثل فهناك مدى معين بين درجة الحرارة الصغرى للنمو ودرجة

البرودة التى يموت عندها النبات، ويمر النبات عند تعرضة إلى مثل هذا المدى بحالة مماثلة تعرف بحالة البرودة التي يتحملها النبات، هى الأخرى التي يتحملها النبات، هى الأخرى من نوع لآخر.

النباتات القطبية قد تنمو على درجات منخفضة تصل إلى درجة التجمد أو أقل بينما لا تتعدى الدرجة المثلى النباتات القطبية قد تنمو على درجات منخفضة تصل إلى درجة التجمد أو أقل بينما لا تتعدى الدرجة المثلى النباتات القطبية قد تنمو على درجات منخفضة تصل إلى درجة التجمد أو أقل بينما لا تتعدى الدرجة المثلى النباتات القطبية قد تنمو على درجات منخفضة تصل إلى درجة التجمد أو أقل بينما لا تتعدى الدرجة المثلى النباتات القطبية قد تنمو على درجات منخفضة تصل إلى درجة التجمد أو أقل بينما لا تتعدى الدرجة المثلى النباتات القطبية قد تنمو على درجات منخفضة تصل إلى درجة التجمد أو أقل بينما لا تتعدى الدرجة المثلى النباتات القطبية قد تنمو على درجات منخفضة تصل إلى درجة التجمد أو أقل بينما لا تتعدى الدرجة المثلى النباتات القطبية المثل النباتات التعدى الدرجة المثلى النباتات التعدى الدرجة المثلى النباتات النباتات النباتات التعدى الدرجة المثلى النباتات النب

النباتات المعتدلة لا تنمو تقريبا تحت درجة ٥°م أما المثلى ٢٥ ـ ٣٠م والقصوى ٣٥ ـ ٠٤°م. النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية لا تنمو عند أقل من ١٠°م والمثلى ٣٠ ـ ٣٥°م والقصوى ٥٤°م. الأضرار الناشئة عن البرودة وطرق مقاومة النبات للبرودة

- يقل المحتوى المائى بدرجة كبيرة فى الأنسجة النباتية وذلك لنقص معدل الامتصاص مع استمرار فقد النبات للماء عن طريق النتح نتيجة للبرودة ولوحظ أن تعرض نباتات الفاصوليا والقطن والأرز لدرجة ٥٠٠ ٥°م لمدة ٣٦ ساعة قد تؤدى إلى موت النبات
- التجمد يؤدى إلى موت النبات كلية حيث يتجمد الماء داخل الخلايا مكونا بللورات ثلجية أما ما قبل درجة التجمد يحدث أن يخرج الماء إلى المسافات البينية بين الخلايا ويتجمد في صورة بللورات ثلجية تؤدى إلى تمزيق الجدر الخلوية ويسبق ذلك جفاف البروتوبلازم لفقده للماء وخروجه للمسافات البينية.
- يمكن للنبات أن يقاوم الصقيع والتجمد من خلال إجراء عملية التقسية وذلك بتعريض النبات قبل زراعته بالحقل بتعريض النباتات لدرجات حرارة منخفضة أعلا قليلا من درجة التجمد ولقد وجد أن تعريض النبات إلى درجة الصفر المئوى لمدة ٢ \_ ؛ ساعات في اليوم ترفع مقدرة النبات على مقاومة الصقيع وتؤدى عملية التقسية إلى حدوث تغيرات في صفات البروتوبلازم حيث تزداد درجة لزوجة البروتوبلازم وتضعف درجة تجمع البروتوبلازم نتيجة لجفاف طبقات معينة من السيتوبلازم وأيضا تزداد نسبة الغرويات المحبة لوسط الانتشار في الخلية والتي من شأنها عدم السماح للماء

للخروج من الخلية أو تحوله إلى بللورات ثلجية كذلك لوحظ بعد عملية التقسية نقص المحتوى المائى للخلايا إرتفاع نسبة السكريات في الخلايا إرتفاع الضغط الاسموزى في الخلايا مما يحمى الخلايا من البرودة الشديدة التي يتعرض لها النبات.

## الأضرار الناشئة عن الحرارة المرتفعة وطرق مقاومة النبات لها

- تسبب درجة الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدل النتح مع نقص ملحوظ في الماء الممتص مما يودى الى نقص المحتوى المائي في الأنسجة ويؤدى إلى موت بعض أجزاء النبات وفي الحالات الشديدة يموت النبات.
- إرتفاع درجة الحرارة بشدة يزيد من معدل الهدم (التنفس) بما لا يتناسب مع الزيادة الناتجة في معدل البناء فينقص النمو ويتقرم النبات وباستمرار الحالة يموت النبات.
- درجة الحرارة المميتة لأى نسيج من ٥٠-٠٠°م وهذه لا يتعرض لها النبات إطلاقا بسبب إستمرار عملية النتح التي تلطف من درجة حرارة النبات باستمرار.
- درجة حرارة التربة قد تصل في بعض المناطق إلى ٧٠°م مما يؤدى إلى قتل سيقان النباتات الصغيرة الملاصقة للتربة وبذلك يموت النبات كلية نتيجة لموت البروتوبلازم وتجلطة مما يفقده كافة أنشطة الحيوية.
- الأنسجة التى تحتوى على نسبة أقل من الماء تقاوم درجات الحرارة المرتفعة بدرجة أكبر من الأنسجة ذات المحتوى العالى من الماء ولذلك فإن البذور أكثر مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة جدا دون أن تفقد حيويتها.
- بعض الأنسجة تقاوم درجة الحرارة المرتفعة بسبب إحاطتها بطبقات حماية مثل الفلين وهي رديئة
   التوصيل للحرارة كما في قلف الأشجار.

## ه.الـضوء

يؤثر الضوء على النمو من خلال تأثيره على عملية البناء الضوئي. ويلاحظ أن النباتات التي تنمو في أماكن مظلمة أو شبه مظلمة تبدو صفراء باهتة لعدم تكون الكلورفيل بها وتصبح السيقان رفيعة وطويلة وهشه بدرجة ملحوظة وتحمل أوراقاً ضعيفة ورخوة. وكذلك من خلال تأثيره على صيغة الفيتوكروم وتأثيره على تحليق الهرمونات النباتية.

## شدة الإضاءة madiance

- نمو النبات وخاصة في مراحله الأولى يتناسب عكسياً مع شدة الإضاءة.
- نمو النبات في مراحله المتوسطة وخاصة بعد مرور ٧ أسابيع على الأقل يحتاج لإضاءة متوسطة حيث أعطت أقصى إرتفاع للنبات (٥٦٠ قدم/شمعة).
- أحسن نمو للأوراق وتكوين الأزهار والثمار يحتاج لإضاءة شديدة وهذه الدرجة تبلغ نصف شدة
   الإضاءة الطبيعية عند الظهيرة في يوم صيفي صافي.
- نباتات الظل تختلف عن النباتات الطبيعية السابقة حيث يتأخر مراحل نموها المختلفة عند تعرضها لشدة إضاءة عالية.
- الإضاءة الشديدة تؤدى إلى زيادة معدل النتح وبالتالى نقص المحتوى المائى فى الأنسجة وبذلك يتأخر ويتوقف أنقسام الخلايا وإستطالتها.
- الإضاءة المنخفضة ينتج عنها تأخر نضج النباتات وذلك بسبب النقص الديدة فــى عمليــة البنــاء الضوئي.
- في الظلام تتكون البادرات البيضاء أو البيضاء المصفرة لكل من ذوات الفلقة أو الفلقتين وتسمى etiolated
  - إذن للضوء تأثير منشط على عملية تخصص وتكشف الخلايا والنمو.

## نوع الضوء (طول الموجة الضوئية) Light quality

- الضوء الأحمر يؤدى إلى نقص إستطالة الساق وخاصة السلاميات الأولى بينما الضوء الأزرق والبنفسجي يؤدي إلى استطالة الساق أما في الضوء المرئي فإن الإستطالة تصل إلى حدها الأدني.
- أفتراس الأوراق يكون أقل ما يمكن في وجود الضوء الأخضر ويزاد الافتراش تدريجياً في الضوء البرتقالي ثم الأحمر ثم الأزرق. بينما يكون أفتراس الأوراق أكبر ما يمكن في وجود الضوئي المرئي.

## فترة الإضاءة

- عند تعريض نباتات النهار القصير لنهار طويل فإنها تنمو خضرياً بطريقة غير محدودة ولكن تحت ظروف النهار القصير فإن النمو الخضرى يكون محدوداً جداً وذلك بسبب تخصص خلايا القمة النامية لإعطاء النمو الزهرى.
  - عند تعریض نباتات النهار الطویل لظروف نهار قصیر فإنها تعطی نباتات قصیرة خضریا.
- نباتات البطاطس والطرطوفة تتكون الدرنات عند تعرضها لفترة ضوئية ٩ ــ ١٠ ساعات بينما لا تتكون درنات عند تعرض هذه النباتات لفترة إضاءة ١٨ ساعة ضوء.

#### ٦. الماء

نقص الماء في الخلايا يقلل من سرعة نموها، كما يؤدى نقص الماء في الوسط المحيط بالنبات إلى ذبول النبات ونقص نموه وأيضاً نقص واضح في عمليات التحول الغذائي ونقص امتصاص وانتقال الذائبات في النبات. بينما توفر الماء يعمل على زيادة ضغط الإمتلاء ويساعد على تمدد جدر الخلايا وبالتالي زيادتها في الحجم، كما يساعد على سهولة إتمام العمليات الحيوية والتحولات الغذائية وزيادة نشاط الإنزيمات والعمليات الأيضية المختلفة، كما يؤدى توفر الماء في الوسط المحيط بالنمو على سرعة إمتصاص وإنتقال الذائبات.

## ٧ ـ تركيز محلول التربة

في الأحوال الطبيعية لا يتجاوز الضغط الأسموزي لمحلول التربة عن (١) واحد ضغط جوى.

- فى بعض الحالات عند أستخدام ماء تزداد به نسبة الأملاح فى رى النباتات قد يصل الضغط الأسموزى لمحلول التربة إلى (١٠) عشرة ضغط جوى مما يؤدى إلى نقص واضح فى إمتصاص الماء وبالتالى تأخر نمو النبات.
- بالإضافة إلى إرتفاع أسموزية محلول التربة وتأثيره المثبط على نمو النبات فإن نمو النبات يتأخر أيضاً بدرجة أكبر بسبب سمية بعض العناصر المذابة في محلول التربة مثل Mg, Cl, Na والتي تحد كثيراً من نمو النبات.

## ٨. تركيز الغازات في جو التربة

- في الأراضي ذات التربة الجافة والناعمة وعند زيادة نسبة الرطوبة يلاحظ نقص في التهوية ويزداد
   تركيز Co2 بينما ينخفض تركيز O2 .
- وجد أن التهوية تؤدى إلى الحصول على نمو أحسن وزيادة في المجموع الجذرى والخضرى بينما يتأخر النمو بنقص التهوية.
- يرجع النقص في نمو النبات تحت ظروف سوء التهوية إلى النقص الواضح في إمتصاص الماء وإمتصاص العناصر المغذية.
  - نقص O<sub>2</sub> في التربة هو العامل الأكثر تأثيراً بينما زيادة تركيز CO<sub>2</sub> ليسمى له تأثير يذكر.

## سكون البراعم

يلاحظ في نمو الأشجار المعتدلة أن براعمها تدخل في حالة سكون وذلك في نهاية الصيف وتخرج من هذه الحالة خلال فصل الربيع التالي لتنشط وتعطى نموات ورقية وزهرية جديدة. وهذا النوع من السكون يتم كسره عادة بالمعاملة بالبرودة مشابها في ذلك الذي يظهر في إحتياجات البرودة لإنبات البذور.

إلا أن درجة الحرارة المنخفضة ليست هي العامل الوحيد في كسر هذا النوع من السكون حيث لـوحظ أن براعم بعض الأشجار الخشبية أكثر إستجابة لفترة الإضاءة عن تأثير البرودة، حيث أن تقصير فترة النهار المصاحبة لقدوم الخريف والشتاء هي العامل الهام في سكون براعم تلك الأنواع من الأشجار الخشبية. مـن

ذلك يتضح أن هذا النوع من السكون يتسبب عن قصر طول النهار أما النهار الطويل فإنه يكسر حالة السكون هذه.

لوحظ فى العديد من الأنواع النباتية زيادة محتوى خلايا براعمها من حمض ABA أثناء فترة السكون وعند إنتهاء فترة السكون يهبط مستوى هذا الحمض (ABA) بينما يرتفع تركيز الجبريلينات (GA) من ذلك يمكن كسر طور السكون فى البراعم وذلك بمعاملتها بإحدى المواد الفعالة فى كسر طور السكون ومن أمثلتها:

ا مادة كلور إيثانول حيث لوحظ أن له نشاط واضح في كسر سكون البراعم في درنات البطاطس وكذلك مواد ثيوسيانات البوتاسيوم ، ثيويوريا ، كلورو إيثلين ، رابع كلوريد الكربونات، إيثايل يرومايد.

٢ \_ الجبريلين (GA) حيث أن له تأثير كبير جداً في كسر سكون البذور والبراعم.

٣ ـ المعاملة بالمواد التى تشجع تمثيل DNA & RNA فى البراعم وبالتالى بناء البروتين مما يؤدى إلى التغلب على الجينات المثبطة والمسببة للسكون. أى أن الجينات المثبطة تم وقف ومنع تثبيطها وذلك بإضافة المواد المحفزة مثل الجبريلينات (GA) التى توقف عمل هذه الجينات المثبطة من خلال تحفيز تخليق RNA والبروتين والإنزيمات. بينما المعاملة بحمض الأثيسيك (ABA) والذى يثبط تخليق DNA من DNA والبروتين ويضاد فعل الهرمونات المنشطة الأخرى فإن هذا الحامض (ABA) يؤدى إلى دخول البراعم في حالة السكون إذا ما عوملت به البراعم.

- ٤ \_ وجد أن براعم أشجار الخوخ تبدأ في النمو عند تعرضها لدرجات حرارة منخفضة (٥ م) لبضعة أيام.
- البراعم الساكنة لبعض النباتات تخرج من سكونها بتعرضها لأبخرة الإيثير أو الكلوروفورم لمدة ٢ \_
   أيام.

ملموطة: قد يكون إطالة فترة السكون وليس كسر طور السكون هو الظاهرة المرغوبة مثلما هو مطلوب في حالة البطاطس والبصل أثناء فترة التخزين ويمكن إجراء ذلك بمعاملة درنات البطاطس مثلاً ببعض مواد النمو المثبطة للنمو مثل ABA (حمض الابثيسيك).

ä	المنصور	_ حامعة	اعة	الذر	_ كلىة	النبات	، حيا	فسه ل	أستاذ	صق	محب طه	_ د/	النبات	حيا	ے لہ	فسد

# Stress Physiology Stress Physiology

#### مــقدمة:

النباتات التى تتعرض لظروف غير عادية مثل الإضاءة الشديدة، البرودة الشديدة وريادة تركيز غاز معين الشديدة والتعطيش والتغريق والإشعاع والتلوث سواء بالغازات السامة أو زيادة تركيز غاز معين مثل الأوزون، الإصابة بالمسببات المرضية. كل تلك العوامل وغيرها من عوامل الإجهاد البيئية والمثل الأوزون، الإصابة بالمسببات المرضية. كل تلك العوامل تنشط وتنشط بعضها البعض في زيادة إنتاج مدن عوامل عضها البعض في زيادة إنتاج . active oxygen species

ومن المعروف أن نوعيات معينة من الإنزيمات تتدخل لحماية الأنسجة ضد عمليات الأكسدة الناتجة عن فعل stress والناتجة أصلا تحت ظروف stress.

أيضاً أجريت دراسات على تأثير درجة الحرارة المنخفضة على العمليات الفسيولوجية وأوضحت نقص شديد في عملية البناء الضوئي كما أجريت دراسات على تأثير غاز الأوزون ون فوجد أنه يؤثر بشدة على نقص عملية البناء الضوئي لل نقص واضح في طول الجذور والسيقان للنباتات وأيضاً نقص واضح في كميلة محصول النبات والسبب في السمية الشديدة الشديدة Phytototxicity المتسببة عن ٥٠ يرجع إلى قدرتة الفائقة والشديدة على التأكسد لإنتاج جزئيات سامة (generate toxic molecular specie) مثل

.super oxide anion, hydroxyl radicals, hydrogen peroxide

أجمع العلماء على أن التأثير الضار أو المميت لظروف Stress يرجع للتاثير المباشر أو الغير مباشر لعوامل الإجهاد Stress على تكوين activated oxygen radicals والتأثير على سلسلة نقل الإلكترون. في تجربة لإثبات إنتاج وتراكم water stress تحت ظروف water stress لوحظ أيضاً زيادة في هدم الأغشية وزيادة في Lipid peroxides .

#### Free radicals and role of antioxidants

النباتات التى تتعرض للعديد من الظروف الجوية القاسية مثل الإنخفاض أو الإرتفاع الشديد لدرجة الحرارة أو النقص الشديد في محتوى التربة من العناصر المغذية أو ظروف التعطيش (نقص الماء) أو التغريق. كذلك الظروف البيولوجية الغير عادية أو الإصابة بالمسببات المرضية أو التلوث بالأوزون أو الإضاءة الشديدة أو الإشعاع الشديد. كل تلك الظروف تؤثر سلبا على نمو النباتات وجودة وكمية المحصول.

قام العديد من العلماء بدراسة إستجابة النباتات نظروف الإجهاد السابق ذكرها stress وما يتبع ذلك من تحرر الجذيرات الحرة Free radicals والتي تسبب دمار وهدم للخلايا والأنسجة النباتية وأيضاً المواد المضادة للأكسدة والتي تقوم بحماية هذه الخلايا والأنسجة النباتية تحت ظروف stress.

من المعروف أن Reactive oxygen species أو المسمى Free radicals يتم التغلب عليها بما يسمى المواد المضادة للأكسدة والتى تقوم بمعادلة Free radicals فى الخلايا والأنسجة النباتية. ولكن هذا المواد المضادة للأكسدة يقل محتواها تدريجياً وذلك بزيادة ظروف الإجهاد stress أو الشيخوخة (التقدم فى oxidative enzymes العمر) وهذه الظروف يحدث عندها زيادة ملحوظة فى نشاط الإنزيمات المؤكسدة oxidative enzymes وكل هذا يسبب ويؤدى إلى زيادة تدهور الخلايا أو الأنسجة النباتية ودخول النباتات فى طور الشيخوخة Senescent plants.

من المعروف أن Oxygen free radicals من أهم العوامل المؤدية لدخول النبات في طـور الشـيخوخة وذلك عن طريق تنشيط عمليات الأكسدة الضارة للجزيئات البيولوجية والتي تؤدى إلى هدم الخلايا ومـوت النبات.

أهم العوامل التي تظهر أو تنتج في الخلايا والأنسجة النباتية تحت ظروف الإجهاد:

- 1- Lipoxygenase activity.
- 2- Activated oxygen species.
- 3- Stressed promoting compounds such as;

A- Ethylene.

#### B- Jasmonic acid.

Lipoxygenase activity هو إنزيم يهدم ويحلل Poly unsaturated fatty acids هو إنزيم يهدم ويحلل Lipoxygenase activity وكذلك يلعب هذا الإنزيم دور هام في هدم الأغشية الليبيدية bydro peroxide products

## أنواع السشوارد السحرة Types of free radicals

: Activated oxygen species includes \* \*

من المعروف أن أنواع الأكسجين النشطة هي المادة المؤكسدة الرئيسية والهادمة للخلايا والأنسجة النباتية

تحت ظروف stress وهذا الأنواع الأكسجينية هى:

1- Super oxide radicals O<sup>-</sup><sub>2</sub> 2- Hydroxy radicals OH.

3 -Singlet oxygen radicals O<sub>2</sub> 4- Peroxyl radicals H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

5- Alkoxyl radicals Roo. 6- Peroxyl radicals Roo.

7- Poly unsaturated fatty acids. 8- Semi quinine free radicals

9- Atomic oxygen radicals (O') 10- Photolytic ozonation radicals (O<sub>3</sub>)

11- Sulfar monoxide radicals (So)

هذه المواد activated oxygen species وخاصة  $(O_2)$ ,  $(O_3)$ ,  $(O_4)$  مواد مؤكسدة قوية جداً وتقوم سريعاً بمهاجمة الجزئيات البيولوجية Biomolecules مثل جزئيات  $(O_4)$  مما يؤدى إلى خلل شديد في عمليات metabolism واختلال وظيفي لا يمكن إصلاحه أو تعويضه مما يؤدى إلى موت خلايا الأنسجة النباتية.

## المواد المضادة للأكسدة Antioxidants

المواد المضادة للأكسدة منها ما هو إنزيمي ومنها ما هو غير إنزيمي. ومن أمثلة الإنزيمات المضادة للأكسدة Antioxidative enzymes.

1-Superoxid dismutase 2-Catalase

3-Peroxidaese 4-Ascorbat-glutathion cycle enzymes

5-Ascorbate peroxidaes 6-Mono-dehydro ascorbate reductase

7-Dehydro ascorbate reductase 8-Glutathion reductase

i. Non enzymatic antioxidative مثلة للمواد غير الإنزيمية المضادة للأكسدة

1- Ascorbate (Vit.C)

وهذه المواد تتواجد بوفرة في الكلور ويلاست

2- Glutathion

والميتوكوندريا والبيروكسيزوم.

- 3- &-Tocopherol (Vit.E)
- 4- Caroteine
- 5- Flavonoids.

تحت الظروف الطبيعية Normal conditions يقوم نظام الحماية من خلال المواد المضادة للأكسدة Normal conditions يقوم بحماية النظام الخلوى ضد (من) الأكسجين النشط. ولكن عند زيادة الأكسجين النشط بدرجة عالية حداً وبكون نشاطه أكد من طاقه النظام الدفاعي للمواد

ولكن عند زيادة الأكسجين النشط بدرجة عالية جدا ويكون نشاطه أكبر من طاقه النظام الدفاعي للمواد المضادة للأكسدة antioxidant system كما هو الحال في ظروف stress أو الشيخوخة فإن إجهاد الأكسدة يظهر بوضوح Oxidative stress produced

الدور الفسيولوجي لجذيرات الأكسجين النشطة في الأنسجة النباتية Physiological Roles of activated oxygen radicals in plant tissues

- جذيرات الأكسجين الحرة الناتجة في الخلايا النباتية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في العمليات الفسيولوجية مثل:
- 1- Cellular damage.
- 2- Promotors of senescence.
- 3- Metabolic oxidation.
- فى الكلوروبلاست يتم إنتاج Superoxide radicals من خلال التفاعل PSI من خلال التفاعل  $O_2$ ) من خلال التفاعل  $O_2$  هذا الأكسيين النشط يتم السيطرة علية من خلال تحويله إلى  $H_2O_2$  وإذا لم يتم كنس  $O_2$  في صورة  $O_3$  النشط يتم السيطرة علية من خلال تحويله إلى  $O_4$  وإذا لم يتم كنس  $O_4$  والناتج من  $O_4$  في الكلوروبلاست فإن تثبيت  $O_4$  إلى كربوهيدرات ( $O_4$  والناتج من  $O_4$  والناتج من  $O_4$  واضح.
- الإنتاج المستمر من  $H_2O_2$  الناتج من  $O_2$  من خلال PSI يقوم بتثبيط بعض إنزيمات  $H_2O_2$  وكذلك أكسده و هدم نواتج عمليه البناء الضوئى.

- الإصابة الميكروبية أو الفيروسية ينتج عنها زيادة في إنتاج oxygen free radical وكذلك (NO)

Peroxynitrite ويحدث بين جذيرات الأكسجين وأكسيد النتروجين تفاعل ينتج عنه Nitrogen oxide

وهذا المركب يسبب أكسدة خلايا الأنسجة النباتية وكذلك إحداث طفرات من خلال أكسدة ونترته الجزيئات (Oxidation and nitration of various biomolecules)

## أمثلة لبعض المواد الكانسة أو المثبطة للجذيرات الحرة Scavengers and inhibitors of free radicals

- 1- Azide (inhibit myloperoxidase).
- 2- 1.4 diazo bicycle (2-2-2) octan (DABCO).
- 3- Diphenylisobenzofuran (as O2 trap).
- 4- Deuterium oxide.
- 5- Superoxide anion dismutase (SOD) convert (O<sub>2</sub> to H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).
- 6- Sulfite (scavenge O<sub>2</sub> produced by xanthin oxidase).
- 7- Benzoate (Trap for OH).
- 8- Mannitol (scavenge OH).
- 9- Ascorbic acid (it is oxidized by both H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> to dehydromonoascorbate).
- 10- Triton (iron chelator) (inhibit peroxiadase).
- 11- Catalase.
- 12- Sallicyl hydroxamic acid (SHAM) (inhibit lipoxygenase).
- 13- Cyanide (metablic inhibitor).
- 14- Detergents (chloro mercuri benzoate) (inhibit NADPH2 oxidase).

تعتبر المواد السابق ذكرها مواد كانسة أو مثبطة لجذيرات الأكسجين النشطة Activated oxygen radical scavengers or inhibitors

ومن المعروف أن الخلية النباتية تحتوى على المواد المنظفة أو الكانسة Scavengers والخاصة بها مثل الإنزيمات ـ الكربوهيدرات ـ الأحماض النووية ـ الأحماض الأمينية.

#### **Plant Response to Stress**

يحدث الإجهاد بفعل تعرض النبات لظروف خارجية معاكسة وغير طبيعية ويكون لها تأثير واضح على النمو والإنتاج للنباتات.

Biotic stress: وهو الإجهاد الناتج عن الكائنات الحيه مثل الإصابات الفطرية \_ البكتيرية \_ الفيروسية abiotic stress: وهو الإجهاد الناتج عن فعل مؤثرات فيزيائية أو كيميائية (عوامل بيئية).

## (abiotic) Environmental العوامل البيئية

1- water - logging

2- Drought

3- High r low temperatuse

4- Soil Salinity

5- Inadequate mineral in the soil

6- Too much or too little light

7- Phytotoxic compounds (Ozone)

وتتوقف درجة مقاومة أو حساسية النباتات لظروف الإجهاد على نوع النبات \_ التركيب الوراثى \_ مرحلة النمو.

كما أن هناك العديد من العوامل التي تحدد درجة استجابة النبات لظروف الإجهاد البيئية مثل.

١ \_ نوع الإجهاد الذي يتعرض له النبات.

٢ \_ عدد المرات التي يتعرض فيها النبات للإجهاد.

٣ \_ فترة التعرض لظروف الإجهاد.

ع ـ درجة الإجهاد (شدة الإجهاد).

٥ \_ مرحلة العمرية للنبات.

٦ ـ التركيب الوراثي.

٧ ـ وجود بعض العوامل المنشطة المشجعة لمضاعفة آثار وشدة الإجهاد Stress resistance بعض العوامل المنشطة المشجعة لمضاعفة آثار وشدة الإجهاد.

عملية مقاومة الإجهاد يكون من خلال أحد طريقين:

A voidance mechanism الجهاد التعرض لظروف الإجهاد

٢ ــ دفع النبات للتحمل للإجهاد مثل إجراء عمليات الأقلمة ــ تحسين النمو وذلك قبــ ل التعـرض لظـروف
 ٢ ــ دفع النبات للتحمل للإجهاد To lerance mechanism.

لوحظ أن بعض النباتات تتحمل لظروف الإجهاد وذلك من خلال الأقلمة مثل نبات التين الشوكى والصبار المعروف بمقاومتة للجفاف حيث السيقان المتورقة والأوراق العصيرية والجذور المتعمقة فى التربة. كما يحدث بها تغيرات فسيولوجية من شأنها تزيد إسموزية العصير الخلوى لأنسجة النبات.

كما وجد في بعض النباتات التي تتميز بتحملها لظروف الإجهاد أنه يتم بها عملية تنظيم للهرمونات الداخلية في الأنسجة النباتية مثل Ethylene & Jasmonic acid & (abscisic acid) ABA وكل ذلك يخضع للعمل والتحكم الجيني Gene expression.

To lerance to drought and Salinity تحمل الجفاف والملوحة

## تعديل ضبط الإسموزية ودوره في تحمل إجهاد الجفاف والملوحة

- من المعروف أن ضبط الإسموزية لخلايا الأنسجة النباتية هي الميكانيكية التي تساعد النبات
   على الأقلمة تحت ظروف الجفاف والملوحة.
- من المعروف أيضاً أن النبات لا يستطيع إمتصاص الماء من التربة وذلك لأن إسموزية خلايا الجذور أقل من إسموزية محلول التربة المحيطة بالنبات في ظروف الملوحة.
- بعض النباتات حساسة بدرجة كبيرة لظروف الإجهاد وبالتالى فإن جذورها تذبل وتموت بينما بعض النباتات مقاومة لظروف الإجهاد بدون أن يحدث لخلاياها أى بلزمة.
- النباتات المقاومة لإجهاد الجفاف تتمكن من تعديل إسموزية خلاياها من خلل زيادة تركيز
   العصير الخلوى ببعض المكونات التي ترفع من الضغط الإسموزي لمقاومة ظروف الإجهاد.

- من المركبات التي يمكنها زيادة إسموزية الخلايا ــ البرولين (Proline) ، برولين بيتين (Pinitol) ، مانيتول (Pinitol) ، بنيتول (Pinitol).
- بعض النباتات تحت ظروف الإجهاد (Salt stress) من خلال بثبيط تخليق السكروز بينما ينشط تخليق سكر المانيتول (Manitol) وسكر المانيتول هوالصورة المختزلة للسكر المانوز (Mannose) وهذه الظاهرة تحدث في نباتات (Celery) الكرفس. ولذلك يمكن لبذور نباتات الكرفس الإنبات بكفاءة تحت ظروف الملوحة المرتفعة.
- بعض النباتات تحت ظروف الإجهاد يتراكم بها سكر البنتول (Pinitol) وهـو مـن السـكريات الحلقية الكحولية ويتراكم في بعض نباتات العائلة الصنوبرية والعائلة البقولية مثل Sesbania الحلقية الكحولية ويتراكم في بعض نباتات العائلة السكر البنتول في الكلوروبلاست والسيسـتول sp عندما يتم ريها بمحلول ملحى ويتم تراكم هذا السكر البنتول في الكلوروبلاست والسيسـتول بينما لا يتراكم إطلاقاً في الفجوات العصارية.
- لوحظ تراكم أحد أنواع البروتينات مثل الأسموتين (Osmotin) وهو بروتين قلوى يتراكم في أوراق نبات الدخان المعرضة لظروف الإجهاد الملحى. كما لوحظ تراكم هذا البروتين بدرجة عالية عند تعرض النبات للمسببات المرضية وهذا البروتين يثبط نمو هيفات الفطر والجراثيم أيضاً.
- يتم تنشيط تخليق الجين المسئول عن تخليق الاسموتين Transcription of sn Osmotin ... و يتم تنشيط تخليق الجين المسئول عن تخليق الاسموتين gene

۱ ــ وجود ABA	۲ ـ وجود Ethylene
۲ ــ وجود Auxin	<ul> <li>٤ ـــ الإصابة بالفيروس TMV</li> </ul>
٥ ـ نقص الماء	٦ ــ الأشعة الفوق بنفسجية UV
٧ – الجروح	٨ _ الإصابة الفطرية.

#### **Oxidative stress**

يحدث هذا النوع من الإجهاد تحت ظروف إنتاج (AOS) جذيرات الأكسوجين النشطة DNA والتى لها المقدرة على إتلاف عمليات التحولات الغذائية والأغشية البلازمية وأيضاً إتلاف عمليات وموت الخلايا.

## العوامل البيئية المسببة لظروف الإجهاد بالأكسدة Environmental factors that Oxidative stress

- 1- air pollution (Ozone & Sulfur oxide).
- 2- Oxidant Forming herbicides (paraquat dichloride).
- 3- Heavy metals.
- 4- Drought.
- 5- Heat and cold stress.
- 6- Wounding.
- 7- Uv light.
- 8- Intense light that stimulate photoinhibition.
- 9- Pathogen infection.
- لوحظ أن Ros مثل Hydrogene peroxide & super oxide anion مهمين جداً ويتم الإحتياج إليهم لتكوين اللجنين (lignification) وهذا المركب مهم جداً لأنه وسيلة حماية ودفاع ضد الإصابات المرضية Pathogen infection.
- الأوزون Ozone من أهم المركبات المسببة لعمليات الأكسدة في خلايا الأنسجة النباتية. ويتم تخليق الأوزون عند توافر كل من الهيدروكربونات (Hydrocarbones) ، أكاسيد النيتروجين (O3) & أكسيد الكبريت (S0) والتي تتفاعل مع أشعة UV فيتم تخليق الأوزون (O3).
  - يؤثر الأوزون على النباتات سلبياً فهو يعمل على
  - 1- decreased photosynthetic rate
  - 2- Leaf injury.
  - 3- Reduced growth of shoots & roots.

- 4- Accelerated Senescence.
- 5- Reduced Crop yield.

وتتفاوت النباتات أيضاً في درجة حساسيتها أو تحملها للتعرض للأوزون.

- يسبب الأوزون عمليات أكسدة ضارة للمحتويات البيوكيماوية فيتم هدم Lipids proteins . Hydroxyl radicals ، Free radicals ، كذلك يسبب إنتاج hydrogen peroxide ، Supesoxide ion
- الأوزون يشجع الجروح على تكوين الإيثيلين وتراكم Salicylic acid كما أن الأوزون يعمل على هدم الأغشية البلاز مبة كما سيق ذكره فيحدث للأغشية:
  - 1- alter ion transport.
  - 2- Increase membrane permeability.
  - 3- Inhibits H + Pump activity.
  - 4- Collapses membrane potential.
  - 5- Increases Ca<sup>+2</sup> uptake from apoplasm.

## تحمل إجهاد الأكسدة Tolerance to Oxidative stress

زيادة تخليق مركبات ومواد مضادات الأكسدة وكذلك إنزيمات مضادات الأكسدة يشجع وتؤدى إلى زيادة تحمل إجهاد الأكسدة Oxidative stress.

والجدول التالى يعطى الأمثلة لظروف الإجهاد بالأكسدة بمسببات مختلفة والمواد المضادة للأكسدة أو إنزيمات مضادات الأكسدة التى تؤدى إلى تحمل الإجهاد بالأكسدة وذلك فى كل حالة من مسببات الإجهاد بالأكسدة:

Stress Conditions, antioxidants or enzymes

ظروف الإجهاد (مسبب الإجهاد)	المادة أو الإنزيم المضاد للأكسدة
Stress Condition	Antioxidant or antioxidant enzyme
Chilling – high Co <sub>2</sub>	Anionic peroxidase
Drought – Co <sub>2</sub> – Ozone – high light intensity	Ascorbate peroxidase
Chilling	Catalase
Chilling – drought, heat – Co <sub>2</sub> - Ozone, So <sub>2</sub>	Glutathion
Chilling – drought - Co <sub>2</sub> – Ozone - paryuate	Glutathion reductase

Deficiency of K , Ca , Mg , Mn , S , B-drought – Polyaminase heat - ozone  $\begin{array}{ll} \text{Chilling - Co}_2 \text{ - highlight} - \text{Ozone} - \text{paraquat} - & \text{Super oxide dismutase SOD} \\ \text{So}_2 & \end{array}$ 

التعرض للأوزون أيضاً يسبب زيادة المحتوى من H2O2 والذي ينشط أيضاً إنتاج السالسيليك (SA) وكذلك بعض المركبات الثانوية الناتجة من التحولات الغذائية مثل Callose & Lignins & Phytoalexins .extensins

#### **Heat stress**

النباتات التى تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة يحدث بها تغيرات شديدة فى التحولات الغذائية وتخليق أنــواع جديدة من البروتين والذى يعرف بإسم HSP) Heat shock proteins) ويحدث هذا غالباً إذا ما تعـرض النباتات لدرجات حرارة أعلى من الحد الأمثل بحوالى ٥ م. كما يحدث أيضاً هدم للخلايا \_ وفساد للأغشــية البلاز مبة.

## Salinity Stress physiology

ثالثاً: تأثير الإجهاد الملحى على النمو Effect of salinity stress on growth:

أوضح العديد من العلماء أن للإجهاد الملحى تأثير مثبط على النمو الخضرى للنباتات وهذا التثبيط قد يرجع
إلى الأسباب التالية:

- ١ \_ نقص إمتصاص النبات للماء يسبب زيادة تركيز الأملاح في وسط الإمتصاص.
  - ٢ \_ نقص في جميع أنشطة التحولات الغذائية في الخلايا النباتية.
- ٣ \_ نقص واضح في النشاط المرستيمي للخلايا وكذلك نقص واضح في إستطالة الخلايا.
  - ٤ \_ زيادة واضحة في معدل تنفس الخلايا مما يستهلك جزء وافر من الطاقة.
    - ٥ ـ هدم الخلايا النباتية النامية وبالتالى لا تؤدى الخلايا وظيفتها المعتادة.
  - تقص إمداد الخلايا والأنسجة بإحتياجاتها الأساسية من نواتج التحولات الغذائية.
    - ٧ \_ زيادة الأملاح في التربة تؤدى إلى نقص واضح في انقسام الخلايا وإستطالتها.
- ٨ \_ حدوث خلل واضح وعدم توازن في المحتوى الهرموني الداخلي في الأنسجة النباتية.

- ٩ \_ النقص الواضح في تحولات البروتين ونقص تخليق الأحماض النووية في الأنسجة النباتية.
- ١٠ الإجهاد الملحى يؤدى إلى نقص النمو من خلال التأثير المثبط على أنشطة التحولات الغذائية،
   عدم التوازن الأسموزى ، النقص الواضح فى امتصاص العناصر المغذية ، نقص تخليق
   البروتين ، نقص واضح فى عملية البناء الضوئى.
  - ۱۱ ـ حدوث سمية Toxicity بسبب تراكم بعض الأيونات في خلايا أنسجة النبات مثل الدونات Cl- & Na
  - ${\bf P}$  ، (البوتاسيوم)  ${\bf K}$  متصاص عناصر  ${\bf K}$  (البوتاسيوم) ،  ${\bf P}$  . (الفوسفور).
    - ١٣ ـ نقص واضح في إمتصاص عناصر المغذيات الصغرى.
- ١٤ ـ حدوث شيخوخة مبكرة للأوراق النباتية وإصفرارها وظهور بقع ميته على الأوراق. وذلك
   نتيجة لتراكم العناصر السامة في خلايا أنسجة الورقة.
- 10 \_ نقص واضح فى المساحة الورقية وبالتالى حدوث نقص فى كفاءة عملية البناء الضوئى وكذلك نقص واضح فى المحتوى الهرمونى.
- 1٦ ـ حدوث نقص واضح في تركيز المحتوى من الهرمونات النباتية المنشطة مع حدوث زيادة في المحتوى من المثبطات النباتية مثل ABA مما يؤدى إلى حدوث نقص واضح في عمليات النمو في النبات.
- ۱۷ ـ حدوث زیادة واضحة فی إنتاج الجذیرات الحرة Free radicals الأكسوجین النشطة أو O'H مجامیع الهیدروکسیل النشطة أو NO<sub>2</sub> (أکسید النیتروجین) ، SO (أکسید الکبریت) CO'O (مجامیع الکربوکسیل النشطة) وهذه الجذیرات الحرة لها تأثیر مدمر علی الأغشیة الخلویة وعملیة البناء الضوئی والمحتوی من DNA (الحمن النووی).

- ۱۸ ــ الجذيرات الحرة الناتجة عن تأثير الإجهاد الملحى تتداخل أيضاً بدرجــة كبيــرة فــى عمــل البروتينات ــ السكريات ــ الليبيدات ــ الأحماض النووية. مما يؤدى إلى أضطراب في عمل الخلايا وتحولاتها الغذائية مما ينعكس على النمو.
- لوحظ زيادة المحتوى من ROS (الجذيرات الحرة) نتيجة تواجد النبات في وسط ترتفع به نسبة الأملاح المذابة (إجهاد ملحي) وهذه الجذيرات الحرة لها تأثير مدمر على المحتوى من الأحماض النووية DNA والبروتينات والسكريات.
- كما لوحظ زيادة المحتوى من Lipid hydro peroxide & H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> وهذه المركبات تسبب أكسدة وتدمير الأغشية البلازمية.
- لوحظ أيضاً نشاط واضح في المحتوى من بعض مواد مضادات الأكسدة وخاصة مضادات الأكسدة
   الانزيمية في خلايا أنسجة الجذور.
- لوحظ زيادة في المحتوى من أنزيمات مضادات الأكسدة أيضاً مثل البيروكسيدر (APX) الجلوتاثيون ردكتيز (GR) ، سوبر أكسيد دسميوتيز (SOD) ، كتاليز.
  - لوحظ زيادة في المحتوى من مضادات الأكسدة الغير أنزيمية مثل
  - 1- Lipid soluble membrane (a- Tocopherol & B- Carotene).

مضادات أكسدة تذوب في الليبيدات.

2- Water – soluble (glutathione & ascorbate)

مضادات أكسدة تذوب في الماء.

- ـ تأثير الإجهاد على صبغات البناء الضوئى
- إحتواء بلاستيدات الميزوفيل في الطماطم على حبيبات نشا كبيرة تتمركز في وسط البلاستيدة.
  - إحتواء البلاستيدات على قطرات الليبيدات.
  - لوحظ أن حبيبات النشا الكبيرة الموجودة بالبلاستيدات تكون محاطة بغشاء رقيق.

- في حالة عدم وجود حبيبات النشا فإن الجرانا تكون عديدة وصغيرة.
  - لوحظ إنتفاخ البلاستيدات وتآكل الجرانا.
  - لوحظ وجود العديد من الريبوسومات في البلاستيدات.
    - لوحظ إنكماش وتقلص حجم البلاستيدات الخضراء.
- لوحظ أن البلاستيدات في بعض الحالات تصبح بدون جرانا تقريباً granalless.
  - نقص كفاءة تفاعل Hill.
  - نقص كفاءة الفسفرة الضوئية وخاصة عند المعاملة بملح Na<sub>2</sub>So<sub>4</sub>.
- أكسدة الكاروتين والذى بدورة يحمى الكلورفيل من الأكسدة فعند أكسدته يهدم الكلوروفيل بسرعة.
- كما لوحظ نقص كفاءة عملية البناء الضوئى ولكن بطريقة مختلفة تتوقف على نوع النبات فمثلاً:
  - (١) في البصل: نقص كفاءة البناء الضوئي كان من خلال غلق الثغور لعدم حدوث توازن مائي.
    - (٢) البقوليات: ترجع إلى نقص كمية CO<sub>2</sub> المتحصل عليها نتيجة لنقص إنفتاح الثغور.
      - (٣) القطن: يرجع النقص في كفاءة البناء الضوئي نتيجة للتأثير على
  - أ تفاعل Hill ، ب  $_{-}$  عملية تثبيت  $_{2}$  من خلال دورة تفاعل الظلام.
- لوحظ نقص واضح في المحتوى من صبغات البناء الضوئي تحت ظروف الإجهاد الملحى وذلك لأن
   إنزيمات هدم الكلوروفيلات تنشط تحت ظروف الإجهاد.
- لوحظ أيضاً حدوث تحور وتشوه في حجم وشكل البلاستيدات الخضراء تحت ظروف الإجهاد الملحى
   وكذلك هدم ما بها من معقد البروتين \_ الكلوروفيل.
  - o لوحظ تثبيط نشاط الإنزيمات التي تساعد على تخليق الكلوروفيلات.
- زیادة المحتوی من أیونات Cl & Na فی الكلوروبلاست یؤثر علی تخلیق ونشاط الإنزیمات
   المرتبطة بالحدید و كذلك إنزیمات Cytochrome Oaidase.

- الإجهاد الملحى يؤدى إلى نقص المحتوى من صبغات البناء الضوئى نتيجة لنقص تخليق السيتوكرومات فى جذور النبات ونقص إنتقالة إلى المجموع الخضرى للنبات وفى المقابل يحدث زيادة واضحة فى تخليق هرمونات مثبطة لتحليق الكلوروفيلات مثل هرمون هرمونات مثبطة لتحليق الكلوروفيلات مما يؤدى إلى دخول الأوراق في الإيثيسيك) وهذا الهرمون يؤدى إلى تنشيط هدم الكلوروفيلات مما يؤدى إلى دخول الأوراق في طور الشيخوخة.
- يحدث تنشيط للتنفس الضوئى تحت ظروف الإجهاد الملحى مما يؤدى سرعة عمليات الهدم لصبغات
   البناء الضوئى فى الكلوروفيلات وخاصة تحت ظروف نقص المحتوى المائى بفعلل الإجهاد.
- و لوحظ النقص الواضح في المحتوى من الكارويتن تحت ظروف الإجهاد الملحى ومن المعروف أن للكاروتين دور في منتهى الأهمية في حماية الكلوروفيل من الهدم تحت ظروف الأكسدة الضوئية عن طريق التنفس الضوئي أو بفعل الجذيرات الحرة Free radicals مما ينتج عنه في النهاية نقص المحتوى من الكلوروفيلات بصورة كبيرة.

تأثير الإجهاد الملحى على المحتوى من البرولين في الأنسجة النباتية Effect of salinity stress on proline accumulation plant tissues

من أهم المحتويات البيوكيماوية تأثراً في النبات تحت ظروف الإجهاد الملحى أو المائى هو المحتوى من الحمض الأميني "برولين" والذي له علاقة وثيقة الصلة في ميكانيكية مقاومة النبات لظروف الإجهاد.

من الوظائف الحيوية الهامة والتى يؤديها تراكم الحمض الأمينى برولين تحت ظروف الإجهاد عدة وظائف من أهمها.

وظيفة البرولين في الخلايا المعرضة للإجهاد الملحي:

- ضبط الضغط الأسموزي.
- مخزن للكربون والنيتروجين اللازمين للنمو تحت الإجهاد.
  - مضاد للتسمم بالأمونيا.

- ثبات البروتين والأغشية.
  - تكنس الجزيرات الحرة.
- تحسن ثبات بعض أنزيمات الميتوكوندريا وأنزيمات السيتوبلازم.
  - حماية الأنزيمات والأغشية ضد الملوحة.
    - زيادة إنحلال البروتين.

وتراكم البرولين يكون بسبب الإضطراب في هدم الأحماض الأمينية المتعلق بتكسير البروتين والشيخوخة الناتجة من الملوحة.

تراكم الجلوتامات والأمونيا في النباتات المعرضة للإجها الملحى يؤدي إلى إستحثاث تكوين البرولين بالتأثير المباشر أو الغير مباشر من نسبة المواد البنائية /المواد الناتجة.

سبب آخر لتراكم البرولين في النبات هو نقص نشاط كل من Proline Dehydrogenase& سبب آخر لتراكم البرولين في النبات هو نقص نشاط كل من Proline Oxidase

بعض العلماء أشارو إلى أهمية الكربوهيدرات الذابة في إستحثاث تراكم البرولين عن طريق تثبيط أنزيمات هدم البرولين مما يؤدي إلى زيادة بناء وتراكم البرولين.

- ١ \_ ضبط الوسط الأسموزى لخلايا الأنسجة النباتية.
  - ٢ \_ إزلة الآثار السامة لتراكم الأمونيا في الخلايا.
- ٣ ــ الحفاظ على ثبات وحيوية البروتين والأغشية السيتوبلازمنه وعدم تأثرها بظروف الإجهاد
   المدمرة.
- ٤ ـ يعتبر من أهم مواد مضادات الأكسدة حيث يعمل على حصدوكنس الجذيرات الحرة radicals
  - ٥ \_ حماية وتنشيط وثبات إنزيمات الميتوكوندريا تحت ظروف الإجهاد.

ت ـ يلعب البرولين دور هام جداً في حماية الأنسجة النباتية تحت ظروف الإجهاد الملحى حيث يساهم في ربط وتقييد العناصر السامة الممتصة تحت هذه الظروف.

٧ ـ يسهم البرولين في ضبط PH السيتوبلازم.

من المهم أن تعرف أن محتوى البرولين يزداد ويرتفع تحت ظروف الإجهاد وذلك لحماية النبات من هذه الظروف ويرجع زيادة المحتوى من البرولين وزيادة تراكمه إلى نقص أكسدته من ناحية أو من زيادة هدم البروتين وتحوله إلى أحماض أمينيه منها البرولين.

- لوحظت علاقة وثيقة بين زيادة تراكم البرولين وزيادة المحتوى من السكريات الذائبة والتي تساعد
   على ضبط إسموزية الخلايا والأنسجة.
- Free radicals يتم التحكم فيه بواسطة المواد الكانسة Free radicals من المعروف تراكم الجذيرات الحرة Free radicals يتم التحكم فيه بواسطة المواد الكانسة Catalase & Peroxidase & Super oxide & dismutase مثل radicals Scavengers

  Sugars & Proline
- o البرولين من المواد الكانسة Scavengers الفعالة في أصطياد (O'H) ويقوم بحماية الأغشية وnhance membrane lipid peroxidation

## تأثير الإجهاد الملحى على تراكم الأيونات Effect of salinity stress on ion contents

لوحظ فى النباتات النامية تحت ظروف الملوحة المرتفعة حدوث تراكم بعض الأيونات فى أنسجة جــنورها مثل الصوديوم والكلوريد ويتراكم وجود الصوديوم غالباً فى الفجوات العصارية Vacuoles وذلك لزيادة الضغط الإسموزى للعصير الخلوى لمقاومة الضغط الإسموزى المرتفع لمحلول التربة النامى فيها النبات.

## الصوديوم والكلوريد

وتراكم عنصر الصوديوم فى الفجوات العصارية يسبب سمية كبيرة للخلايا كما أنه يتداخل مع مثل بعض الإنزيمات ويعوق عملها. كما أنه يتعارض مع البوتاسيوم فى العديد من التفاعلات ويؤثر عنصر الصوديوم

كذلك تأثيراً كبيراً على حيوية الأغشية البلازمية وكذلك الخيوط السيتوبلازمية Plamalemma حيث تفقد الأغشية البلازمية حيويتها وكذلك خاصية النفاذية الإختيارية التي تتمتع بها هذه الأغشية.

أما الكلوريد فإن تراكمة يسبب سمية أكثر من الصوديوم ويسبب نقص شديد في كفاءة عملية البناء الضوئي. كما يؤدى أيضاً إلى نقص إمتصاص النبات للعديد من العناصر المغذية.

## عنصر البوتاسيوم

أما عنصر البوتاسيوم فقد لوحظ حدوث نقص شديد لمحتواه فى أنسجة النباتات النامية تحت ظروف الملوحة المرتفعة حيث يقوم عنصر الصوديوم بالإحلال محل عنصر البوتاسيوم مما يوثر على نفاذية الأغشية البلازمية. ويرجع السبب لنقص محتوى عنصر البوتاسيوم فى الأنسجة النباتية إما لهروبه وخروجه من الجذر إلى الوسط المحيط بالجذر من التربة الزراعية أو إلى نقص إمتصاصة بسبب تداخل عنصر الصوديوم فى إمتصاص البوتاسيوم وذلك لحدوث ظاهرة التضاد بين عنصرى الصوديوم والبوتاسيوم.

أيضاً لوحظ نقص واضح فى المحتوى من عناصر الفوسفور \_ الحديد \_ الزنك \_ النتروجين وذلك إما لهروب هذه العناصر من الجذر إلى خارج النبات أو لعدم إستطالة جذر النبات إمتصاص هذه العناصر بسبب الإسموزية المرتفعة جداً لمحلول التربة الخارجى المحيط بالجذر وكذلك للنقص الواضح فى إمتصاص الماء نظراً لظروف الإجهاد المرتفعة النامى فيها النبات.

## عنصر الفوسفور

لوحظ نقص واضح فى محتوى النبات من عنصر الفوسفور تحت ظروف الإجهاد الملحى وذلك لأن عنصر الفوسفور غير متاح إمتصاصة تحت ظروف PH مرتفعة بسبب الوسط الملحى النامى فيه النبات (وسط قلوى شديد) كما لوحظ تناقص شديد فى إنتقال الفوسفور من الجذر إلى الساق بسبب إرتفاع الضغط الإسموزى لخلايا الجذر. كما أن النقص فى محتوى عنصر الفوسفور قد يرجع أيضاً إلى نقص إمتصاص النبات للماء بسبب الإسموزية المرتفعة لمحلول التربة.

## النيتروجين

لوحظ نقص واضح فى المحتوى من النيتروجين للأعضاء النباتية المختلفة. كما لوحظ أيضاً تداخل الكلوريد بشدة وخاصة مع النيترات. كما يرجع نقص المحتوى من النيتروجين لنقص إمتصاصة بسبب نقص إمتصاص الماء المتاح تحت ظروف الإجهاد الملحى. كما يرجع السبب لنقص المحتوى أيضاً بسبب تاثير الكلوريد على النفاذية الاختيارية لأغشية خلايا الجذر.

## الكالسيوم

يحدث تناقص فى المحتوى من الكالسيوم وذلك بزيادة تركيز الأملاح فى البيئة النامى فيها النبات. حيث لوحظ حدوث تضاد عنصرى الصوديوم والكالسيوم مما يسبب تثبيط فى إمتصاص عنصر الكالسيوم نظراً لوجود عنصر الصوديوم بوفرة.

## تأثير الإجهاد الملحى على المحتوى من السكريات Effect of salinity stress on Sugars Contents

أدت الملوحة الزائدة إلى نقص محتوى النبات من السكريات المختزلة بينما أدت إلى زيادة المحتوى من السكريات الغير مختزلة والذائبة. وذلك يرجع إلى تثبيط نشاط الإنزيمات المحللة hydrolytic enzymes. ويؤدى تراكم السكريات الذائبة والغير مختزلة إلى زيادة الضغط الإسموزى للعصير الخلوى للخلايا والأنسجة مما يؤدى إلى معادلة الضغط الإسموزى مع الضغط الإسموزى الخارجي الناتج عن الإجهاد الملحى.

## محتوى الهرمونات الداخلية (ABA):

- الإجهاد سواء إجهاد مائي أو ملحي أو درجة حرارة منخفضة يعمل على تكوين الأبسيسك.
- الأبسيسك يتحكم في نمو النبات وتطورة وكذلك يتحكم في كثير من العمليات الفسيولوجية مثل غلق الثغور وتشكيل الجنين وتكوين البذور وتكوين مخزون البروتين والدهون والإنبات والشيخوخة والدفاع عن الخلية ضد الميكروبات والطفيليات.
  - كما يلعب الأبسيسك دورا هاما في تكيف النبات لظروف البيئة.

- أثناء النمو الخضرى وتكوين الجذور يتكون الأبسيسك وتنقله إلى المجموع الخضري تحت ظروف الإجهاد.
- وفي النباتات البرية محتوى الأبسيسك يزيد في حالة الإجهاد المائي ولكن عند إزالة الإجهاد المائي ينقع تكوين الأبسيسك ويعود إلى مستواه قبل الإجهاد.
- زيادة الأبسيسك يقلل نقص الماء عن طريق نقص فتحه للثغور وينظم الأبسيسك عملية التكيف مع ظروف البيئة عن طريق خطوتين هما:

أولا: يعمل الأبسيسك عن طريق التأثير على إنتقال الإشارات في الخلية .

ثانيا: أو ينظم عن طريق جينات أو نواتج الجينات والتي تؤثر على عملية التكيف.

## تأثير الإجهاد الملحى على المحتوى من مضادات الأكسدة Effect of salinity stress on the contene of antioxidants

لوحظ زيادة المحتوى من مضادات الأكسدة الأنزيمية والغير إنزيمية بسبب الإجهاد الملحى ومثال ذلك زيادة المحتوى من مضادات الأكسدة مثل Peroxdase, Catalase, Superoxid dismutase أنشطة إنزيمات مضادات الأكسدة مثل glutathione reductase, dehydro ascorbate reductase

كما لوحظ زيادة المحتوى من مضادات الأكسدة الغير إنزيمية مثل

Total phenols, a- Tocopherol, Citric acid, ascorbic acid, polypiptides, putruscin, glutathione.

ومضادات الأكسدة هذه تعمل كمواد كانسة Scavengers للجذيرات الحرة Free radicals الناجمة عن الإجهاد الملحى والذي يؤثر على التحولات الغذائية المضطربة والتي ينتج عنها ROS.

## -نشاط مضادات الأكسدة الأنزيمية:

البيروكسيديز في النبات تدخل في تكوين الجدار الخلوي وبالأخص تكوين اللجنين والسيوبرين.

زيادة نشاط البيروكسيديز يقلل نمو النبات؛ وذلك بسبب أن البيروكسيديز يحفز تحول

diferulic acid ← ferulic acid

كما يقوم بتقليل ذوبان الجليكوبروتين الغني بالهيدروكسي برولين كما يؤدي إلى تيبس في جدار الخلية.

ولاصلاح الضرر الناتج من AOS :

يكون النبات نظام مضاد للأكسدة معقد وأول مركبات هذا النظام هي الكاروتينويد والأسكوربات والجلوتاتيون والتوكوفيرول والأنزيمات مثل السوبر أكسيد ديسميوتيز والكاتاليز والجلوتاتيون مثل: بيروكسيديز والأسكوربيك بيروكسيديز والأنزيمات الداخلة في دورة الأسكوربات جلوتاتيون مثل: الأسكوربيك بيروكسيديز والانزيمات الداخلة في دورة الأسكوربات جلوتاتيون مثال: الأسكوربيك بيروكسيديز وAscorbate reductase وGlutathion Reductase .

ومعظم هذه المكونات لجهاز الدفاع المضاد للأكسدة توجد في مناطق تختلف في النبات وقد لاحظ أحد العلماء زيادة الأسكربيك بيروكسيديز في الكلوروبلاست المفصول من النباتات المتحملة للإجهاد الملحي (Nacl) ونفس النتيجة وجدت في نباتات الفجل بالنسبة للأسكوربيك بيروكسيديز الموجود في السيتوسول.

كما لوحظ في أنواع القمح المتحملة للصوديوم كلوريد زيادة نشاط APX و SOD و DHAR. و APX و APX و APX و APX و BOD و APX و BOD و BOD

وهذه مضادات أكسدة تزيد في حالة الإجهاد ويزداد نشاطها في النباتات المتحملة للإجهاد الملحي أكثر من المعرضة له.

زيادة نشاط مضادات الأكسدة يقلل إجهاد الأكسدة ويزيد الضغط الأسموزي وزيادة إختيارية إمتصاص الأيونات المفيدة ويمنع التراكم الزائد للأيونات السامة وبذلك يساعد في تحمل الإجهاد الملحي.

وقد وجد أن المقاومة الكبيرة للملوحة بالنسبة للقمح مرتبط بقدرته العالية على زيادة نشاط مضادات SOD&GR&CAT الأكسدة الأنزيمية مثل SOD&GR&CAT مما يقلسل إنتساجSOD&GR&CAT وزيادة ثبات الغشاء.

التأثير المفيد لتراكم المواد الأسموزية مثل السكريات الذائبة و البرولين والبوتاسيوم يؤدي إلى زيادة RWS وثبات الأنزيمات الضرورية مثل SOD و GR مما يؤدي إلى نشاطها الكبيرتحت الإجهاد الملحي.

المحتوى الكلى للفينو لات:

الفينولات هي نواتج هدم ثانوية مثل الفلافونويد والتانينات واللجنين والهيدروسينامات إستروهي كثيفي في أنسجة النبات.

-Polyphenols تمتلك تركيبة كيميائية مثالية للتخلص من الجزذيرات الحرة وهي أكثر فاعلية في التجارب المعملية أكثر من التوكوفيرول والأسكوريات .

- Flavonoids لها القدرة على تغيير عملية الـ Peroxidation عن طريق تغيير نظام تعبئة الدهون وتقلق السوائل في الأغشية وهذا التغير يمنع تشرب الجذيرات الحرة ويمنع عملية الدهون وتقلق السوائل في الأغشية وهذا التغير يمنع تشرب الجذيرات الحرة ويمنع عمليد السوائل في الأغشية تكوين (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) ولذلك فهي تحمى النباتات أيضا من فوق أكسيد الهيدروجين.

-الفينولات تؤخر أو تمنع الأكسدة الخارجية للدهون عن طريق وظيفتها في أسر الجذيرات الحرة وكذلك فهي مضادات أكسدة.

تزداد الفينولات الكلية مع زيادة مستوى الملوحة في التربة والتي تعمل على مقاومة هذه الملوحة.

المركبات الفينولية تعتبر وسيلة تكيف خلوية لأسر جذيرات الأكسجين الحرة أثناء الإجهاد وهذه

المركبات مع الأسكوربات تتأكسد في داخل الخلية مما يؤدي إلى ضرر بالخلية أيضا.

الإجهاد الملحي يؤدي إلى زيادة تكوين اللجنين

#### - نشاط مضادات الأكسدة الغير أنزيمية:

١ - الأسكوربيك:

تنقسم مضادات الأكسدة الغير أنزيمية إلى طائفتين:

١ - الأسكوربيك.

٢ - الصبغات مثل الكاروتينويد.

O&OH& الأسكوربيك هو أهم مضادات الأكسدة لأنه لا يتفاعل فقط مع  $H_2O_2$ ولكن أيضا مع Lipid hydroperoxidase

يدخل الأسكوربيك في العديد من الأنشطة الحيوية في النبات مثل:

- ١) أنزيم مساعد لأنزيم آخر.
  - ٢) مضاد أكسدة.
- ٣) معطي أو مستقبل في نقل الألكترونات في غشاء البلازما أو في الكلوروبلاست.

وجميعهم يساعد النبات في مقاومة الأكسدة.

يستعمل الأسكوربيك بيروكسيديز حمض الأسكوربيك ويؤكسد إلى MDA&DHA للإخترال وذلك والذي يتحول إلى Dehydro ascorate ويتعرض كل من MDA&DHA للإخترال وذلك لإعادتها مستودع الأسكوربات.

وهذا النوع من مضادات الأكسدة يحدث بجوار PSI ولذا يقلل هروب الـ ROS أو تقاعلهم مع بعضهم البعض.

الأسكوربيك هو أكبر نواتج الهدم في الكلوروبلاست في النباتات المتقدمة ويقدر بـــ ١٠ % مـن الكربوهيدرات الذائبة في الأوراق.

٢ - المحتوى الكلى للفينو لات:

الفينولات هي نواتج هدم ثانوية مثل الفلافونويد والتانينات واللجنين والهيدروسينامات إستروهي كثيفي في أنسجة النبات.

-Polyphenols تمتلك تركيبة كيميائية مثالية للتخلص من الجزذيرات الحرة وهي أكثر فاعلية في التجارب المعملية أكثر من التوكوفيرول والأسكوربات .

- Flavonoids لها القدرة على تغيير عملية الـ Peroxidation عن طريق تغيير نظام تعبئة الدهون وتقلق السوائل في الأغشية وهذا التغير يمنع تشرب الجذيرات الحرة ويمنع عملية السوائل في الأغشية وهذا التغير يمنع تشرب الجذيرات الحرة ويمنع عملية الدهون وتقلق السوائل في الأغشية وهذا التغير يمنع تشرب الجناتات أيضا من فوق أكسيد السيدروجين.

-الفينولات تؤخر أو تمنع الأكسدة الخارجية للدهون عن طريق وظيفتها في أسر الجذيرات الحرة وكذلك فهي مضادات أكسدة.

تزداد الفينولات الكلية مع زيادة مستوى الملوحة في التربة والتي تعمل على مقاومة هذه الملوحة.

المركبات الفينولية تعتبر وسيلة تكيف خلوية لأسر جذيرات الأكسجين الحرة أثناء الإجهاد وهذه المركبات مع الأسكوربات تتأكسد في داخل الخلية مما يؤدي إلى ضرر بالخلية أيضا.

الإجهاد الملحي يؤدي إلى زيادة تكوين اللجنين.

-محتوى الجلوتاثيون المختزل:

الأهمية الفسيولوجية للجلوتاثيون في النبات تنقسيم إلى مجموعتين:

۱ - هدم الكبريت والدفاع في النبات والحيوانات & والجلوتاثيون مضاد للأكسدة و Buffer

٢ - تأثيره في التعبير عن جينات الدفاع حيث يدخل الجلوتاثيون في التحكم في تفاعلات الأكسدة
 والإختزال في إنقسام الخلية.

والأنزيمات التي تنظم عملية إعادة الجلوتاثيون والأسكوربات هي:

- 1) Ascorbic Peroxidase.
- 2) Glutathion reductase.
- 3) Super oxide dismutase.
- 4) Monodehydroascorbate reductase.

وتدخل هذه الأنزيمات في إعادة تكوين مضادات الأكسدة في خلايا النبات.

ودائرة الهدم هذه موجودة في كل من الكلوروبلاست والسيتوسول والتي تؤكسد بنجاح وتعيد إختــزل مضادات الأكسدة باستخدام NADH&NADPH كمعطيات للألكتروانات ويعمل الأسكوربيك كعامــل مختزل في إعادم بناء ألفا توكوفيرول وفي دورة Zeaxanthin.

الدور الثالث للأسكوربيك على سطح Thylakoid في الكلوروبلاست والذي يعمل كعامل مختزل.

يختزل الأسكوربيك إلى Mono Dehydroascorbate radical كنتيجة لعملية

ويعاد بناء الأسكوربيك بواسطة عملية تعتمد على الضوء في Thylakoid والتي تستخدم Ferredoxin كمصدر للعامل المختزل.

وفي حالة الأكسدة الكاملة لـ DHA فإن GSH هو العامل المخترل في عملية إعادة بناء الأسكوربيك والجلوتاثيون المتأكسد والمتكون يعاد إختزاله عن طريق GR حيث يلعب APX دور هام في هذه العملية.

العملية التي تحدث في الكلوبلاست والمتعقلة بامتصاص أو سحب الأكسجين ووظيفة APX وإختزال Mehler Ascorbate Peroxidase الأكســـجين الجزيئـــي تســـمى حـــديثا باســـم Photorespiration.

#### يعمل GSH كمضاد للأكسدة بطرق عديدة هي :

- ١ يتفاعل يميائيا مع الأكسجين الذري والسوير أكسيد والهيدروكسيل وبذلك يعمل بطريقة
   مباشرة على أسر الجذيرات الحرة .
- ٢ يعمل على زيادة ثبات تركيبة غشاء النبات بواسطة إزالة Acyle peroxide المتكون يواسطة تفاعل Lipid Peroxidation.
- ٣- عامل مختزل والذي يعيد دورة الأسكوربيك من الشكل المتأكسد إلى الشكل المختزل بواسطة
   أنزيم dehydroascorbate reductase.

# دور بعض مواد النمو ومضادات الأكسدة في التغلب على الأثر الضار للإجهاد الملحى Effect of some growth substances and antioxidants on counteracting the Harmfull effect of salinity stress

#### أولاً: دور مواد النمو

لوحظ أن لمواد النمو مثل الأوكسينات والجبريليين والكينين أثر فعال فى التغلب على الأثر الضار للإجهاد الملحى. وذلك من خلال إحداث تراكم لنواتج التحولات الغذائية مثل البرولين \_ الأمينات \_ السكريات \_ الأيونات \_ البولى أمينات وهذا يؤدى إلى زيادة الضغط الإسموزى للعصير الخلوى لمقاومة الإجهاد الملحى الخارجي علاوة على أن هذه المواد أيضاً تعمل كمضادات أكسدة.

علاوة على ذلك فإن مواد النمو (الهرمونات النباتية) أيضاً تؤدى إلى تنشيط عمليات فسيولوجية معينة يكون من نتيجتها التغلب على الأثر الضار للإجهاد الملحى على المحتوى البيوكيماوي والنمو للنبات وذلك من خلال:

- العمل الهرمونات على زيادة وتنشيط نمو الجذر وفي نفس الوقت تقليل مقاومة الجذر لإنسياب الماء المي الداخل (زيادة إمتصاص الماء)
- عمل الهرمونات على التغلب على الخلل والتغيرات التى حدثت فى المحتوى من العناصر \_ صبغات
   البناء الضوئى \_ المحتوى الداخلي من الهرمونات النباتية.
- تعمل الهرمونات على زيادة إمتصاص الماء من خلال الجذور وبالتالى زيادة إمتصاص العناصر المغذبة.
- قردى الهرمونات إلى زيادة المحتوى من البوتاسيوم (K) عن طريق زيادة إمتصاصة \_\_ كما تؤدى المي زيادة تراكم السكريات في أنسجه النباتات.
- المعاملة بالهرمونات النباتية النشطة تؤدى إلى زيادة نسبة المنشطات إلى المثبطات من المحتوى الداخلي للهرمونات النباتية مما ينشط النمو وبالتالي التغلب على الأثر الضار للإجهاد الملحى.

- § تؤدى الهرمونات إلى زياده المحتوى من الكربوهيدرات ــ البرولين ــ الأحماض العضوية ــ ومــن المعروف أن هذه المواد معروف عنها أنها منظمات أسـموزيه Osmoregulators وكــذلك كمضادات أكسدة للجذيرات الحرة Free radicals الناتجة عن الإجهاد الملحى.
- § تؤدى الهرمونات للتغلب على الأثر الضار للملوحة من خلال تنشيط تخليق الكلورفيلات وتثبيط هدم صبغات البناء الضوئي.
- قودى الهرمونات أيضاً إلى زيادة المحتوى من الكاروتين الجلوتاثيون التوكوفيرول وبعض الخلايا من الإنزيمات مثل Catalase & GR & APX & SOD وكلها مضادات أكسدة وتحمى الخلايا من ROS الناتج من الإجهاد الملحى.

#### ثانيا: دور مضادات الأكسدة

Role of antioxidant materials on mitigate the harmfull effect of salinity stress. 
تتواجد مضادات الأكسدة بصورة طبيعية في خلايا أنسجه النبات وهذه المواد تنشط عند تعرض النبات لظروف الإجهاد Stress المختلفة وتعمل هذه المواد على كنس وأصطياد الجذيرات الحرة أو الشوارد الحرة لظروف الإجهاد Free radicals وحماية الخلية ومكوناتها من الأضرار الناتجة عن أكسدة الشوارد الحرة لأى من الأغشية البلازمية DNA.

ومضادات الأكسدة منها ما هو إنزيمي وما هو غير إنزيمي ومنها:

**Superoxide dismutase ( SOD)** 

- Catalase (CAT)
- Ascorbate peroxidose (APX)
- Glutathion reductase (GR)
- monodehydro ascorbate reductase (MDAR)
- Flavonoids.
- Carotenoids.
- Ascorbic
- Citric
- a- Tocopherol
- Poly and dipiptides
- Salicylic.

#### دور حمض السالسيلك في تقليل تأثير الإجهاد الملحى:

- ا. يقلل السالسيلك نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في الجذور ويزيد تراكم الصوديوم في خلايا
   الأوراق يعمل كـ Osmolyte غير عضوي ويؤدي إلى زيادة جهد الماء ومحتوى الماء.
- ٢. ولذا فإن السالسيلك يحسن الأداء الضوئي للنبات تحت ظروف الإجهاد وطيف الكلوروفيل
   يعطى إشارة عن قدرة النبات على تحمل الإجهاد.
- ٣. وهذا يدل على أن المعاملة بحمض السالسيلك يحسن معدل التحول الغذائي للكربون تحت
   الضغط الأسموزي.
- ٤. في وجود حمض السالسيك يتراكم مواد مختلفة مثل السكريات والكحولات والبرولين ويقوم POD&APX&GR & SOD بتغيرات مختلفة عند μm&۷-۱۰ μm السالسيك.
- ه. المعاملة بالسالسيك يزود مستوى GSH ويزود نسبة GSSG إلى GSSG وذلك يشير
   إلى قوى مضادة للأكسدة.
- ٦. الأوراق المعاملة بتركيزات عالية من السالسيلك (μm) و) يراكم الكلوروفيل وأشباه الكاروتينات والأوراق المعاملة بالسالسيلك يبدو نشاط عالى للسوبر أكسيد ديسميوتيز.
- ٧. المعاملة بالساليسلك يلاشي التغير في مستوى الهرمونات الضوئية في بذور القمـح تحـت الإجهاد الملحي وهذا يمنع أي إنخفاض في IAA&Cytokinine ويقلـل التـأثير المثـبط للإجهاد على نمو النبات.
  - ٨. زيادة مستوى APA في بذور القمح المعاملة بالساليسيلك.

#### دور الأسكوربيك والجلوتاثيون والسيتريك والتوكوفيرول في تقليل الإجهاد الملحى:

كل هذه المواد تقلل التأثير الضار لـ ROS عن طريق عدة أسباب:

- Lipid Peroxidation يمنع (١
- ٢) يدخل في إنتقال الإلكترونات في النظام الضوئي الثاني ونظام مضاد الأكسدة في
   الكلورويلاست .
  - ٣) يزيد ثبات الغشاء ومضادات الأكسدة تعمل على أسر Oxygen Free Radical
    - . Lipid Peroxy radical & Singlet Oxygen& ( &
    - ه) يتفاعل مع Peroxyl radical المتكون في الغشاء المزدوج.
- 7) يأسر فوق أكسيد الهيدروجين ويتفاعل غير أنزيميا مع ROS الأخرى مثل Single . 4) كالمر فوق أكسيد الهيدروجين ويتفاعل غير أنزيميا مع Oxygen و Oxygen
- ٧) إعادة تكوين مضادات الأكسدة الذائبة في الماء وحمض الأسكوربيك عن طريق دورة الأسكوربات جلوتاثيون.
  - ٨) يقوم بتثبيت تركيب الغشاء.
  - ٩) يقلل نفاذية Digalactosyl glycerol vesicleللجلوكوز والبروتين.

#### دور Polyamine في تقليل الإجهاد الملحى:

- ١. يشمل الأسبرمين والاسبيرميدين والذي يعمل على تكيف النبات مع الإجهاد.
- ٢. تلعب دورا كبيرا في النظام المضاد للأكسدة وحماية الغشاء من الـ Peroxidation.

تأثير البولي أمين في تقليل تأثير الملوحة على النمو نتيجة عدة عوامل هي:

- ١. تنشيط جهاز المناعة المضاد للأكسدة.
- ٢. يقلل مستوى السوبر أكسيد وفوق أكسيد الهيدروجين في الأوراق.
  - ٣. يقلل فوق أكسيد الهيدروجين وبالتالي يقلل تدمير الخلايا.
- ٤. يختزل ال ROS عن طريق إخماد الأكسيجين الذري ويثير الكلوروفيل عن طريق زيادة مستوى الكاروتين ويذلك يحافظ على غشاء الكلورويلاست.
- ه. يقلل تسريب الغلاف ويقلل محتوي MDA ويقلل تسريب الغلاف ويقلل محتوي أوراق الندات.
  - 7. نتيجة طبيعته (poly cationic) وبذلك يمنع تدمير الخلايا.
  - ٧. يزيد نشاط APX&GR&CAR&GSHفي كل مستويات الملوحة.
    - ٨. يستحث تكوين الكلوروفيل ويمنع تكوين الكلوروفيل.
- ٩. يزيد كل التركيزات العضوية والتي تعزي تدخل PAsفي العمليات الحيوية مثل الإتران
   الأيوني وتكوين DNA&RNA والبروتين.

### التغيرات الفسيولوجية الناتجة عن الإجهاد الناشئ عن التعطيش Drought stress

١ ـــ إرتفاع معدل النتح يؤدى إلى الذبول وخروج الماء من الخلايا الحارسة يؤدى إلى غلق الثغور .

- ٢ ـ يحدث الذبول الناتج عن نقص المحتوى المائى على عدة مراحل:
- درجه ما قبل الذبول: حيث تفقد الخلايا الماء بدرجة جزئية ولا يحدث بسبب ذلك ذبول وتحدث هذه الحالة أثناء الظهيرة.

- الذبول المؤقت: وهي حالة مؤقتة أيضاً وفيها يحدث معدل النتح بدرجة أكبر من معدل الامتصاص في الجو الحار وتتلاشى هذه الحالة أثناء الغروب والليل حيث تغلق الثغور تماماً وينخفض معدل النتح بدرجة ملحوظة.
- الذبول الدائم: وهي مرحلة متقدمة لا يشفى منها النبات إلا بإضافة ماء للتربة وإذا أستمر الدنبول الدائم عدة أيام يموت النبات وفي حالة الذبول الدائم يتوقف النمو تماماً نتيجه لمعدل الفقد الماء يكون أكبر من معدل الإمتصاص بإستمرار وتنغلق الثغور تماماً.
- أقصى درجات الذبول: بإستمرار الحالة السابقة تزداد أعراض الذبول وتعم جميع أوراق النبات إبتداء من الأوراق السفلي.

### التغيرات البيوكيماوية الداخلية في المحتوى من مضادات الأكسدة تحت ظروف التعطيش

يؤدى الإجهاد المائى إلى حدوث عدم توازن بين المحتوى من مضادات الأكسدة فى الأنسجة النباتية وبين الجهاد المائى. الجذيرات الحرة Free radicals ومنها (Ros) والناتجة عن عمليات الأكسدة تحت ظروف الإجهاد المائى. من المعروف أن كل من عمليات (vit.c) ascorbate & (vitamin E) Tacopherol & Carotenoids من المعروف أن كل من مضادات الأكسدة على حماية أغشية جهاز البناء الضوئى تحت ظروف إجهاد الأكسدة.

• وجد أيضاً تمركز a- Tocopherol داخل البلاستيدات الخضراء وهذا المركب أيضاً يلعب دور مهم جداً في عملية البناء الضوئي وخاصة في القسفره الضوئية غير الدائرية

Non cyclic photo phosphorylatio وبالذات في Non cyclic photo phosphorylatio ومعنى ذلك أن مضاد الأكسدة (a-Tocopherol) يقوم بحماية جهاز البناء الضوئى علاوة على أن هذا المركب أيضاً يشجع على تكوين وتخليق مضادات أكسدة أخرى مثل (ASA) & ascorbate (ASA)

Carnosic acid (CA)

- الإجهاد المائى (Drought stress) يؤدى كذلك وبشدة إلى نقص واضح وكبير فى تمثيل Co<sub>2</sub> فى عملية البناء الضوئى وذلك لإنغلاق الثغور بفعل نقص الماء بالخلايا الحارسة. كما يودى نقص الماء أيضاً (water stress) إلى نقص شديد فى نشاط إنزيمات البناء الضوئى وخاصة (Ribulosebiphoscarboxylase (RBP caeboxylase)
- يؤدى Drought stress إلى إنتاج Ros بوفرة وهذه الجذيرات الحرة يمكن كبحها بمواد مضادات الأكسدة. وعموماً فإن النباتات تحت ظروف الإجهاد المائى يحدث بها العديد من التغيرات مثل:

1- increased production of ROS and of oxidized target mdecules.

زيادة إنتاج الشوارد الحرة والمركبات المؤكسدة الضارة.

2-increases in the expression of genes for antioxidant functions.

زيادة نشاط الإنزيمات المضادة للكسدة.

3-increases Scavenging capacity for Ros resulting in tolerance against drought stress.

زيادة المواد الكانسة للجذيرات الحرة لمقاومة إجهاد الجفاف.

4- increasesx in the levels of an tioxidants and antioxidative system.

زيادة المحتوى من مضادات الأكسدة ونظام مضادات الأكسدة.

• ومن أهم نواتج تأثير Ros هو أكسدة الأغشية البلازمية Lipid Peroxidatian وكذلك إحداث خلل كبير جداً بين الطاقة المنتجة داخل الخلية والطاقة المستهلكة مما يؤدى كذلك إلى تخليق مواد سامة تعمل على الأضرار بمكونات الخلية.

من المواد الهامة جداً والتي تعمل على إزالة الأثر السام الناتج عن تفاعلات Ros مركبات عديدة منها.

- 1- Supesoxide dismutase (SOD)
- 2- Catalase (CAT)
- 3- Ascorbate Peroxidase (APX)
- 4- Peroxidase (POD)
- 5- Glutathion reductase (GR)
- 6- Mono dehydro ascorbate reductase (MDAR)

- 7- Flavonoids
- 8- Anthocyanins
- 9- Carotenoids
- 10- Ascorbic acid
- ونظراً لأهمية الدور الذى يلعبه الأسكوربيك كمضاد للأكسدة والحفاظ على مكونات الخلية من الأكسدة والهدم والدمار فإنه يمكن إيجاز أهم الأدوار التى يلعبها (AA) حمض الاسكوربيك في خلايا الأنسجة النباتية كالتالي:
  - 1- as an enzyme Co-factor.
  - 2- as antioxidant.
  - 3- as doner acceptor in electron transport at the plasma membrane or in chloroplasts.
- كل من هذه الأدوار التى يلعبها الاسكوربيك لها علاقة وثيقة جداً بمقاومة الإجهاد Oxidatio stress. كما أن له علاقة وثيقة أيضاً بعملية البناء الضوئى وكذلك تخليق مركب مضاد الأكسدة a- Tocopherol

### التغيرات المورفولوجية والفسيولوجية الناتجة عن الإجهاد الناشئ عن البرودة <u>Cold stress</u>

- ١ ـ نقص المحتوى المائى في الأنسجة النباتية مما يؤدى إلى موت النبات في النهاية.
- ٢ البرودة فوق درجة التجمد تسبب أضرار كبيرة للنبات الإستوائية وتحت الإستوائية وقد يموت النبات فى النهاية وخاصة إذا ما تعرضت لدرجة ٥٠٠ ٥٠٥ م لمدة ٣٦ ساعة وذلك بسبب التحولات الغذائية المضطربة تحت هذه الظروف.
- ٣ إنخفاض الحرارة لدرجة التجمد تؤدى إلى تجمد الماء داخل وبين الخلايا مكوناً بللورات ثلجية تعمل على تهتك الجدر والأغشية البلازمية مما يؤدى إلى موت الخلايا.
- إنخفاض درجة الحرارة يؤدى إلى سحب الماء من الخلايا إلى المسافات البينية مما يؤدى إلى جفاف
   البروتوبلازم فتتغير صفاته وربما يتجمد.

التغيرات البيوكيماوية الناشئة عن إجهاد البرودة:

- ١ ــ لوحظ نقص واضح في محتوى الكلوروبلاست من a- Tocopherol تحت ظروف البرودة. وهذا
   المركب من أهم مركبات مضادات الأكسدة في الكلوربلاست.
- ۲ \_ تنشيط بعض التفاعلات والتحورات في التحولات الغذائية ويتبعها إنتاج Free radicals مثل (ROS)
   والتي لها تأثير مدمر على الأغشية البلازمية والمحتوى من DNA.

## الإجهاد الناشئ عن الحرارة المرتفعة Heat stress

التغيرات الفسيولوجية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة:

- ١ ـــ يؤدى إرتفاع درجة الحرارة إلى زيادة معدل النتح بدرجة أكبر من معدل الإمتصاص مما يــودى إلـــى نقص شديد فى المحتوى المائى للأنسجة مما يؤدى أيضاً إلى موت الأوراق والأفرع وقد يموت النبــات فى النهاية.
- ٢ ــ إرتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى حدوث إضطرابات فى التحولات الغذائية بالخلايا فمثلاً يزيد معدل الهدم
   (التنفس) بدرجة أكبر من معدل البناء فيصبح النبات قزماً ويموت فى النهاية.
- ٣ ــ إرتفاع درجة حرارة التربة في بعض الأحيان إلى ٧٠ م يؤدى إلى موت سيقان النباتات الصغيرة
   الملاصقة للتربة.
- عض النباتات تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وذلك بإحاطة سيقان بعض الأشجار بطبقة سميكة من الفللين (القلف) وهو ردىء التوصيل للحرارة.
- م ـ تعرض النباتات لدرجات حرارة مرتفعة يؤدى إلى نقص فى تخليق البروتينات الطبيعية وكذلك يحدث تغير فى عمليتى النسخ والترجمة Translation & Transcription مما يـؤدى للحصـول علـى بروتين جديد يعرف بإسم (Heat shock protein (HSP) ويتخلق هذا البروتين إذا ما تعرض النبات لدرجة حرارة بأعلى من الحد الأمثل بحوالى ٥ مُ.

حرجة الحرارة المرتفعة تؤدى إلى حدوث أضرار في التركيب الخلوى وكذلك تراكيب العضيات في الخلية ويحدث أيضاً تغيير في التعبير الجيني الخلية ويحدث أيضاً تغيير في التعبير الجيني
 Gene expression

التغيرات البيوكيماوية الناشئة عن الإجهاد الحرارى:

لوحظ أن تحت تأثير الحرارة المرتفعة يتم إنتاج ROS بكميات وفيرة وهذه الجذيرات الحرة لها تأثير مدمر على نواتج التحولات الغذائية كما أنها تقوم بأكسدة الأغشية البلازمية وإتلافها كما أنها تدمر المحتوى من DNA.